
Protocolos punto a punto

Teoría de la Comunicaciones 08.04.2025

Arquitectura en capas

Las comunicaciones se dan en capas que se brindan servicios entre sí




Contexto

- Caño serial (no hay desorden)
- **Vulnerable a ruido impulsivo** Lo que se recibe puede no ser lo que se envió (*error de transmisión*)

Conceptos y objetivos a resolver

- Framing Encapsular los bits en frames agregando información de control - ¿Cómo los codifico/decodifico?
- Proveer servicio a la capa superior ¿Confiable o no confiable?
- Control de Errores ¿Se produjo algún error? ¿Que hacemos con los errores?
- Control de Flujo (Más adelante: en nivel de transporte)



¿Qué es un frame?

Ejercicio

Dado un enlace punto a punto a la luna de 1Mbps con un delay de 1.25 segundos

- ¿Cuántos bits entran en el enlace?
- Asumiendo que se separan los bits en frames de largo fijo de 1Kb ¿Cuántos Frames entran en el enlace?

¿Cómo se separan los frames en un tren de bits consecutivos?

- Largo fijo
- Largo en el encabezado
- Delimitadores con bit-stuffing

¿Cómo se separan los frames en un tren de bits consecutivos?

- Largo fijo
- Largo en el encabezado
- Delimitadores con bit-stuffing

Eficiencia de frame

$$\eta_{\mathit{frame}} = rac{\mathit{largo de los datos}}{\mathit{largo total del frame}}$$


Ejercicio

Calcule la eficiencia del frame tomando en cuenta solo el overhead impuesto por las siguientes técnicas de framing:

- Largo fijo
- Campo de 16 bits en el encabezado indicando el largo del frame
- Delimitadores de 8 bits usando bit-stuffing

Frames de largo fijo: probabilidad de error

La probabilidad de que el frame llegue bien depende del largo del frame.



Control de errores

- Detección y Corrección de errores
 - ★ Bit de paridad
 - ★ CRC
 - ★ Checksum
 - ★ Hamming
 - ★ Reed-Solomon
 - ★ MD5


Control de errores

- Detección y Corrección de errores
 - ★ Bit de paridad
 - ★ CRC
 - ★ Checksum
 - ★ Hamming
 - ★ Reed-Solomon
 - ★ MD5
- Retransmisiones
 - ★ Explícitas: mensajes de control específicos para pedir un datos nuevamente
 - ★ Implícitas: cuando ocurre un time-out se asume que el dato se perdió

Tipos de Servicio

- Sin conexión y sin reconocimiento
 - Los datos se envían sin necesidad de saber si llegan bien.
- Sin conexión y con reconocimiento
 - Los datos se envían y se asegura la correcta recepción mediante el aviso explícito (ACKs)
- Orientado a conexión
 - Además de asegurar la correcta recepción de los datos, se mantiene un *estado* de conexión (una sesión)

Transmisión confiable: Stop and Wait




Transmisión confiable: Stop and Wait

- Cada Frame debe ser reconocido por el receptor
- Surge la necesidad de secuenciar los frames para evitar el problema de las reencarnaciones
- ★ Para Stop & Wait se necesita poder secuenciar 2 frames.

Transmisión confiable: Sliding Window


Motivación: llenar el canal





- ★ Ventana de emisión: $SWS = V_{tx} * RTT/|Frame|$
- ★ Enviar según:

 $UltimoFrameEnviado \leq UltimoFrameReconocido + SWS$

Sliding Window







Ejercicio

Diseñe posibles conjuntos de frames para los siguientes tipos de protocolos, asumiendo que se detectan errores usando CRC. (No hace falta aclarar el largo de los campos)

- Stop & Wait
- Sliding Window con GoBackN usando Piggybacking
- Sliding Window con ACK Selectivo

Transmisión confiable: Sliding Window

Debemos aumentar la ventana de emisión para aprovechar mejor el canal:

$$\star SWS = V_{tx} * RTT/|Frame|$$

Si el receptor dispone de buffers, se puede usar SACK. Sino, no aporta a la eficiencia del protocolo.

$$\star RWS = \begin{cases} SWS & \text{Si hay SACK} \\ 1 & \text{Si no} \end{cases}$$

Y para distinguir reencarnaciones

$$\star$$
 # frames \geq SWS + RWS

¿Cuánto tiempo se está transmitiendo con respecto al tiempo bloqueado esperando?

$$Eficiencia = \frac{T_{tx}(V)}{RTT(F)}$$

Con $T_{tx}(V)$ el tiempo de transmisión de una ventana y RTT(F) el tiempo de ida y vuelta de un frame.

* Aumentar la eficiencia es estar bloqueado lo menos posible.

Un protocolo sobre un enlace punto a punto de 1Mbps y 0.25 segundos de delay, trabaja con ventana deslizante con GoBackN usando frames de largo fijo 2Kb y un CRC de 16bits para detectar errores.

- Calcule cuáles son los tamaños de ventana de emisión y recepción óptimos.
- ¿Cuantos bits hacen falta para secuenciar los frames?
- Calcule cuánto tiempo es necesario para transmitir 20Mb de datos asumiendo que no hay errores.

¿Cuantos bits hacen falta para secuenciar los frames?

$$\lceil \log_2(SWS + RWS) \rceil$$

 Calcule cuánto tiempo es necesario para transmitir 20Mb de datos asumiendo que no hay errores.

$$|Datos| = |Frame| - |SEQ| - |Checksum| = X$$
 bits

Entonces podemos calcular $\frac{20Mb}{Xb}$ frames.

Luego,
$$Delay(\#frames) = T_{tx}(\#frames) + T_{prop} = \frac{|frame|*\#frames}{1Mbps} + 0.25s$$

Mas el último ACK,
$$\frac{|frame|*\#frames}{1Mbps} + 0.5s$$

Un protocolo confiable punto a punto que usa sliding window, opera sobre un canal de 10 Mbps, usa SACK y un frame emisor de 5Kb como el siguiente:

- Proponga un frame para el receptor.
- ¿Cuál es el valor de delay para el cual el protocolo presenta un 100% de eficiencia?
- Si el delay fuera de 1 seg ¿Cuántos bits deberían ocupar los números de secuencia de manera de maximizar la eficiencia?

- Capítulo 2 "Direct Link Networks", Sección 2.3 (Framing)
 hasta Sección 2.5 (Reliable Transmission) inclusive Computer Networks: A Systems Approach Larry Peterson
 and Bruce Davie. Elsevier, 2012. License CC BY 4.0
 (https://github.com/SystemsApproach/book)
- Capítulo 3 "La Capa de Enlace de Datos" A. Tanenbaum.