


1. 如图所示,真空中一长为L的均匀带电细直杆,总电荷为q,求在直线杆延长线上距杆的一端距离为d的P点的电场强度。




- 2. 真空中有半径为 $R_1$ 和 $R_2$ 的两个同轴金属圆筒,两筒上单位长度带电量分别为+ $\lambda$ 和- $\lambda$ ,则两筒间距离对称轴r处的电场强度大小为
- 3. 如图所示,一均匀带正电的球面带电量为Q,沿球面直径及其延长线上有两个带正电的点电荷 $q_1$ 、 $q_2$ , $q_2$ 在球面内, $q_1$ 在球面外与球心的距离为r。球面受到的电力大小F=\_\_\_\_\_,方向向\_\_\_\_\_(填"左"或"右")。




4. 静电力与万有引力都满足距离平方反比的规律,静电场满足高斯定理,万有引力也有类似的规律。因此,质量为m的质点所产生的万有引力强度(单位质量试探质点所受到的万有引力) $\vec{E}_g$ 为\_\_\_\_\_,对于图示质点组(质量为 $m_1$ 、 $m_2$ 、 $m_3$ 的三质点在闭合曲面S内,质量为 $m_4$ 、 $m_5$ 的两质点在闭合曲面S外),对应的外有引力场所满足的高斯定理可表述为。




5. 如图所示,在场强 $\vec{E}$ 的匀强电场中, $A \setminus B$  两点的距离为d,AB连线方向与 $\vec{E}$ 方向一致,从A点经任意路径到B点的场强积分为 $\int_{AB} \vec{E} \cdot d\vec{l} =$ \_\_\_\_\_\_\_\_.




6. 静电场中有一质子(带电荷e=1.6x10<sup>19</sup>C)沿图示路径从a点经c点移动到b点时,电场力做功为6.4x10<sup>-15</sup>J,则当质子从b点沿另一路径回到a点过程中,电场力做功A=\_\_\_\_,若设a点电势为零,则b点电势 $U_b$ =\_\_\_。






9. 如图所示,一厚度为d的无限大均匀带电平板,电荷体密度为 $\rho$ ,a点离板面左边距离为h,b点离板面右边距离为2h,则a、b两点间电势差 $U_a$ - $U_b$ 为 \_\_\_\_\_.




10. 已知某电场的电势函数 $U(x,y,z) = 2a(x^2 + y^2)$ ,式中a为一正值常量,则电场中点(x,y,z)处的电场强度分量为 $E_x = ___, E_y = ___, E_z = ___.$ 

11. 在一个原来不带电的导体球近旁放置一电量为q的点电荷,如图所示。设无穷远处电势为零,则在静电平衡时,导体球上的感应电荷在球心 Ø 处产生的电势为 \_\_\_\_\_\_,导体球的电势为 \_\_\_\_\_。




12. 均匀带电球面半径为R、带电量为Q,若在球面上划出很小的一块,它所带电量为q(q<<Q),则球面其余部分电荷对它的作用力大小为 \_\_\_\_\_。


13. 有一外半径为 $R_1$ 、内半径为 $R_2$ 的金属球壳,在球壳内有一半径为 $R_3$ 的同心金属球,球壳和内球均带电量q,求内球的电势(以无穷远处为电势零点)。




- 14. 如图所示,A为一导体球,半径为 $R_2$ ,B为一同心导体薄球壳,半径为 $R_1$ 。今用一电源保持内球电势为U,已知外球壳上的净电荷为 $q_1$ ,求:
  - (1) 内球上的带电量 $q_2$ ;
  - (2) 内球与外球壳组成系统的电势能。




- 15. 如图所示,一导体球半径为 $R_1$ ,外罩一半径为 $R_2$ 的同心薄导体球壳,外球壳所带总电荷为Q,而内球的电势为 $V_0$ (以无穷远处为电势零点),则导体球和球壳之间的电势差为\_\_\_\_\_.
- 16. 如图所示,一导体球半径为 $R_1$ ,外罩一半径为 $R_2$ 的同心薄导体球壳,外球壳所带总电荷为Q,如内球接地,则内球带电量为\_\_\_\_\_.




17. 如图所示,电荷面密度为 $\sigma_1$ 的带电无限大板A旁边有一带电导体B,今测得导体表面靠近P点处的电荷面密度为 $\sigma_2$ ,则P点处的场强大小为\_\_\_\_\_\_;导体表面靠近P点处的电荷元 $\sigma_2\Delta S$ 所受的电场力大小为\_\_\_\_\_。



18. 面积很大的均匀带电面板A与导体板B平 行放置,两者距离d远小于板的线度,如图所示,设平面A上的电荷面密度为 $\sigma_A$ ,导体板B左侧面上的电荷面密度为 $\sigma_2$ ,右侧面上的电荷面密度为 $\sigma_1$ ,则A、B间匀强电场的电场强度大小为 \_\_\_\_\_.




- 19.  $A \setminus B$ 为两导体大平板,面积均为S,平行放置,A板带电量为+ $Q_1$ ,B板带电荷+ $Q_2$ ,如果A板接地,则AB间电场强度的大小为



21. 在相对介电常数为 $\varepsilon$ ,的无限大均匀介质中有一带


电量为Q的导体A,介质与导体界面处的极化电荷为Q',如图所示。 则电场强度沿封闭曲面S的通量 $\bigoplus_{s} \bar{E} \cdot d\vec{S} = _____$ ;电位移矢量 面 S 的通量  $\bigoplus_{S} \vec{P} \cdot d\vec{S} =$  \_\_\_\_\_\_。



22. 外电场中一无限大均匀带电平面周围的电场线分布如图所示,左侧场强为 $E_1$ (垂


直于带电平面),右侧场强为 E, (垂直于带电平面)。试求: ◄

- (1) A、B两点间的电势差 $U_A U_B$ ;
- (2) 带电平面上的电荷面密度;
- (3) 外电场场强的量值和方向。




23. 一电偶极子电偶极矩原来与一匀强外电场场强平行,将它转到与外电场反平行时,外力做功 A。当此电偶极子电偶极矩与场强成 45°角时,其受到的力矩大小为\_\_\_\_。

24. 如图所示,A 为一导体球,半径为 $R_1$ ;B 为一同心导体薄球壳,半径为 $R_2$ ,已知外球壳上的净电荷为 $q_2$ ,如果将A 接地,则导体球所带电荷总量为\_\_\_\_\_。



- **25.** 如图所示,一厚度为d的"无限大"均匀带电平板,电荷体密度为 $\rho$ 。求:
- (1) 板内、外的场强分布;
- (2) 画出场强随坐标x变化的图线,即E-x图线
- (设原点在带电平板的中央平面上, Ox 轴垂直于平板)。



- 26. 一平行板电容器, 充电后与电源断开(即电量Q不变), 当用绝缘手柄将电容器两极板间距离拉大,则两极板间的电势差将\_\_\_\_(填"不变"、"增大""减小"); 电场强度的大小将\_\_\_\_(填"不变"、"增大""减小"); 电场能量将\_\_\_\_(填"不变"、"增大""减小")。
- 27. 一空气平行板电容器,极板间距离为d,电容为C,若在两板中间平行地插入一块厚度为2d/3的金属板,则其电容变为。
- **28.** 平行板电容器极板面积为S,两板间距为d(d远远小于极板的线度),极板间有一面积为S厚度为d/3且与极板正对、平行的金属板,求:
- (1)维持两极板上电荷面密度σ不变而把金属板取出,外力做的功;
- (2)维持两极板上电压不变而把金属板取出,此过程中电源获得的能量(设电量和电源的电阻可忽略);


**29.** 平行板电容器极板面积为S,间距为d。中间有一厚度为 $\delta$ ,相对介电常数 为 $\varepsilon$ ,的介质板,介质板与电容器极板平行,面积也为S,且各端面与电容器极板各端面对齐。 设两极板带电 $\pm Q$ ,则介质板表面极化电荷面密度为\_\_\_\_\_,介质板内电场强度 大小为\_\_\_\_\_, 此电容器的电容为\_\_\_\_\_(忽略边缘效应)。 真空中两个平行的"无限大"均匀带电平面,其电荷面密度分别为 $+\sigma$ 和 $+3\sigma$ , **30.** 如图所示,则 $A \times B \times C$ 三个区域的电场强度分别为:  $E_A$ = 

**31.** 真空中三个点电荷  $q_1$ 、 $q_2$ 和  $q_3$ ,分别静止于边长为 l等边三角形的三个顶点上。设无穷远处为电势零点,则该电荷系统的静电相互作用能为


**32.** 在点电荷+q和-q的静电场中,作出如图所示的三个闭合面  $S_1$ 、 $S_2$ 、 $S_3$ ,则通过这些闭合面的电场强度通量分别是:  $\phi_1 =$ \_\_\_\_\_\_,

 $\phi_2 = _{_{_{_{_{_{_{_{_{_{_{1}}}}}}}}}}, \quad \phi_3 = _{_{_{_{_{_{_{_{_{_{_{_{1}}}}}}}}}}}$ 


- 33. 半径为 $R_1$ 和 $R_2$ 的两个同轴金属圆筒,其间充满着相对介电常数为 $\varepsilon_r$ 的均匀介质,设两筒上单位长度带电量分别为+ $\lambda$ 和- $\lambda$ ,则介质中距离对称轴r处的电位移矢量的大小为\_\_\_\_\_,电场强度的大小为\_\_\_\_\_(真空介电常数为 $\varepsilon_0$ )。
- **34.** 如图所示,一锥顶角为 $\theta$ 的圆台,上下底面半径分别为 $R_1$ 和 $R_2$ ,在它的侧面上均匀带电,电荷面密度为 $\sigma$ ,求顶点O的电势(以无穷远处为电势零点)。




35.一半径为R、电荷线密度为λ<sub>1</sub>的均匀带电圆环,在其轴线上放长为I、电荷线密度为λ<sub>2</sub>的均匀线段,该线段一端处于圆环中心,求该直线受到的电场力。




36. 一个细玻璃棒被弯成半径为R的半圆形,沿上半部分均匀分布有电量+Q,沿其下半部分均匀分布有电量-Q,试求圆心O点处的电场强度。



37. 一个半径为R、长度为L的均匀带电圆柱面,总电量为Q,求端面处轴线上P点的电场强度。




38. 如图所示,一厚度为b的无限大带电平板,电荷体密度为 $\rho = \rho_0 \left(1 + \frac{x}{b}\right) (0 \le x \le b)$ ,求平板内外电场强度和电势(以x=0 点为电势零点)。



- 39. 一个半径为R "无限长"的带电圆柱体,其电荷体密度为 $\rho = Ar(r \le R)$ ,求圆柱体内外的电场强度及以轴线距离为l处为电势零点的电势分布。
- **40.** 半径为 $R_1$ 的导体球和半径为 $R_2$ 的薄球壳同心并绝缘,现将+Q的电荷给予内球,求:
  - (1) 外球所带的电荷和电势;
  - (2) 外球接地后绝缘, 求外球所带的电荷;
  - (3) 然后内球接地后绝缘, 求内球所带电荷及外球电势。

41. 设有一个固定不动、半径为R的导体球壳,带电量为- $Q_1$ ,在球壳的正上方距球心O的距离为r的b点(r=3R)放置一点电荷+ $Q_2$ ,则导体球心处的电势 $U_0$ =\_\_\_,导体球壳面上最高点a的电势 $U_a$ =\_\_\_。




42. 三个无限长、半径分别为a、b、c的同轴导体圆柱面,A和C接地,B带电量为Q,则B内表面的电荷Q\*和外表面的电荷Q\*的比值为

43. 有一均匀带电球体,所带电荷为Q, 球的半径为R, 球体的相对介电常数为1, 求电场能量的大小。

- 44. 有一平行板电容器,每块极板的面积均为S,两板间距为d,今以厚度为d的铜板平行插入电容器。
  - (1) 电容器的电容;
- (2) 现使电容器充电到两极板的电势差为 $V_0$ 后与电源拆开,再把铜板从电容器中抽出,需做功多少?
- 45. 在极板间距为d的空气平行板电容器中,平行于极板插入一块厚度为d/2、面积与极板相同的金属板后,平行板电容器的电容变为原来电容的\_\_\_\_\_\_倍。如果把平行插入的金属板换成几何结构相同但相对介电常数为 $\varepsilon$ ,的介质板,则平行板电容器的电容变为原来电容的\_\_\_\_\_倍(空气介电常数近似取为 $\varepsilon$ 0


46. 如图所示,电荷q(>0)均匀地分布在半径为R的薄球壳外表面,若球壳在真空中以恒角速度 $\omega_0$ 绕过球心O的z轴转动,空间将同时存在电场 $\vec{E}$ 和磁场 $\vec{B}$ ,若选沿z轴从- $\infty$ 到+ $\infty$ 的直线为积分路径L时,则关于电场强度  $\vec{E}$ 的线积分 $\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = ________,磁感应强度<math>\vec{B}$ 的线积分值

 $\oint_{l} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \underline{\qquad}$ 



47. 均匀带电球壳的电荷体密度为r,它的内外半径分别为a和3a,求在离球心r=2a处的场强大小及电势(球壳介电常数近似为 $\varepsilon_0$ ,以无穷远处为电势零点)。

**48.** 如图所示,两个极薄的同心导体球壳 **A**和**B**,半径分别为 $R_A$ 和 $R_B$ ,现让**A**壳接 地,而在**B**壳(原来不带电,导线与其 之间绝缘)的外部距球心d(d> $R_B$ )的地方放一个电量为+q的点电荷,试求: (1) **A**球壳的感应电荷量; (2) 外球壳的电势。



**49.** 如图所示,两个以O为球心的同心金属球壳都接地,半径分别为r和R,现在距O为l(r<l<R)的地方放一个点电荷q。问两个球壳上的感应电荷的电量各为多少?

