Principios de Lenguajes de Programación

Control de datos: Bloque y Alcance

Facultad de Informática Universidad Nacional del Comahue

Primer Cuatrimestre

Índice

- Bloque
- Alcance
- Tiempo de vida
- Entorno de referencia

Bibliografia:

• Pratt cap. 7

Atributos del Control de Datos

- Forma del control de datos determinar la accesibilidad de los datos en diferentes puntos durante la ejecución del programa
- Problema Central:
 - -El *significado* de los *nombres (identificadores)*, la correspondencia entre los *nombres y los objetos* (de datos, de control, etc.) y su locación en ejecución

Nombres y Entorno de Referencia

- Acceso a Objetos de Datos:
 - un dato se hace disponible para un operador (como operando), dos formas:
 - Transmisión Directa
 - Referencia a través de un nombre (identificador)

Nombres y Entorno de Referencia

- Transmisión Directa
 - Un objeto de datos que se calcula en un punto como resultado de una operación, se "pasa" directamente como operador en otra operación
 - Ejemplo

$$x = y + 2 * z;$$

 El resultado del producto se transmite directamente como sumando a la adición

Nombres y Entorno de Referencia

- Referencia por identificador/nombre de OD
 - Un OD tiene (puede tener) un nombre cuando se crea y ese nombre (identificador) se utiliza para designarlo como operando en una expresión de operadores
- Nombres (identificadores) en un programa
 - Variables, parámetros formales, subprogramas
 - Tipos y Constantes predefinidos
 - Etiquetas de enunciados
 - Nombres de Excepciones
 - Operaciones primitivas
 - Constantes literales

Entorno de Referencia: asociaciones

 Asociaciones: ligaduras de identificadores a objetos de datos u objetos de control (subprogramas) en particular. Cada ligadura puede estar representada como un par: identificador y su asociación al OD o subprograma

$$A := B + FN(C)$$

- Entorno de referencia: conjunto de asociaciones para un entorno (subprograma dado)
- Operaciones de Referencias:
 - Durante la ejecución de los programas, determinar el objeto de dato particular (o subprograma) asociado con el identificador

ref_op: id x ent_ref → OD o subprograma

Entornos de Referencia: clasificación

Entorno Local:

- -Conjunto de asociaciones creadas en un subprograma (usualmente en su inicio/resolución)
 - Parámetros formales,
 - Variables locales
 - Subprogramas internos definidos (imbricados)

Entorno No Local

-El conjunto de asociaciones para identificadores utilizados dentro del programa pero que no fueron creados en él

Entornos de Referencia: clasificación

Entorno No Local

- -Entorno de Referencia Global:
 - Asociaciones creadas al inicio de la ejecución de un programa principal (a veces antes) disponible para ser utilizados por un subprograma
- -Entorno de Referencia Predefinido
 - Asociaciones predefinidas, usualmente ligadas en tiempo de definición/diseño del lenguaje

Entorno de Referencia: visibilidad

Visibilidad de las Asociaciones:

- -Las asociaciones son visibles si forman parte de su entorno de referencia
- Asociación existe pero no del entorno, son "ocultas"


Visibilidad

- -Organización estática (textual espacial)
- -Organización dinámica (temporal)

Aliasing

-Visibilidad con varios identificadores a un mismo objeto de datos (u otro)

Visibilidad: Ejemplo



Reglas de Alcance Estático para los programas estructurados en bloques


Atributos de Variables: Alcance

- El alcance de una declaración es la región del programa sobre el cual se establecen las ligaduras a partir de una declaración
- El alcance de una variable es el conjunto de instrucciones en los cuales es "visible"/"alcanzable"
- Una variable es visible en una instrucción si puede ser referenciada (nuevas declaraciones generan invisibilidad)
- Ejemplo
 - En una lenguaje estructurado en bloques, el alcance es el código entre la declaración y el final del bloque (por ejemplo {...} en C y Java).

Atributos de Variables: Alcance

- Las variables no locales a una unidad de programa son aquellas visibles pero no declaradas allí
- Las reglas de alcance del lenguaje determinan cómo se referencian los nombres asociados a las variables (o entidades)
- El alcance puede extenderse hacia atrás al comienzo de un bloque (por ejemplo las declaraciones de clases en Java y C++)

Alcance



- Q y T son declaraciones de procedimientos internos a P, por lo que el alcance de los nombres Q y T es el mismo que para a.
- R y S son declaraciones del procedimiento Q.
- U es una declaración de un procedimiento de T.

Alcance estático

- Basado en el código del programa, también llamado léxico, porque sigue las "jerarquías del código"
- Para "conectar" el nombre referenciando a una entidad (variable), debe "hallar" la declaración
- Proceso de búsqueda:
 - Buscar las declaraciones (primero las locales), luego en los alcances que contienen del actual, hasta que alguno tenga el identificador (nombre)
 - Los alcances estáticos que contienen (a un alcance específico) se denominan los ancestros estáticos
 - el ancestro estático más próximo es el padre estático

Alcance estático

- Algunos lenguajes permiten definiciones de subprogramas anidadas, que crean alcances estáticos anidados/imbricados
 - pe. Ada, JavaScript, Fortran 2003, PHP, etc.
- Los nombres pueden "esconderse" en una unidad de programa al tener una entidad (variable) más cercana con el mismo nombre
 - Acceso a estas variables "escondidas" / invisibles
 - Ada, unidad.nombre
 - C++, con operador de ámbito/alcance (::)

Acceso a variables escondidas: C++

```
int x; // Variable global
int main()
  int x;  // Variable local que "enmascara"
             // a la variable global
  x = 10; // Accedemos a la variable local
   ::x = 100; // Mediante el operador de alcance
             // accedemos a la global
   return 0;
```

Bloques

- Un método para crear alcances estáticos dentro de las unidades de programas (Algol 60 en adelante)
- Por ejemplo:

```
void sub() {
   int count;
   while (...) {
      int count;
      count++;
      ...
   }
   ...
}
```

Declaraciones: Orden

- C99, C++, Java, y C#
 - Permiten la declaración de una variable como una sentencia en cualquier lugar del programa
- En C99, C++, y Java, el alcance de todas las variables locales es desde la declaración hasta fin de bloque
- En C#, el alcance de todas las variables es el bloque en el que está declarado, no importa el lugar de la declaración
 - Sin embargo, la variable debe declararse antes de poder ser usada

Alcance Global

- C, C++, PHP, y Python permiten una estructura de programa que defina una secuencia de funciones en un archivo
 - Permiten declaración de variables fuera de las definiciones de las funciones
- C y C++ permiten las declaraciones (atributos) y definiciones (atributos y almacenamiento)
 - Una declaración fuera de una función especifica que se define en otro archivo
 - auto, register, static, extern

Alcance Dinámico

- Basado en la secuencia de llamadas de los subprogramas en una programa, no a su estructura de texto
 - -Temporal vs espacial
- Referencias a las variables:
 - -Se conectan a las declaraciones buscando hacia atrás en la cadena de llamadas a los subprogramas en ejecución hasta ese punto

Alcance: ejemplo

```
Programa Grande
      declaración de X
    Subprograma_1
         declaración de X
        Call Subprograma_2()
    <u>Subprograma_2</u>
         referencia a X
```

- Secuencia de llamadas:
 - -Grande llama aSubprograma_1
 - -Subprograma_1 llama a Subprograma_2
 - -Subprograma_2 referencia a X
- Grande → Sub1 → Sub2

Alcance: ejemplo

- Alcance Estático:
 - Referencia de X es de Programa
 Grande
- Alcance Dinámico
 - Referencia de X es de Subprograma 1

Reglas de Alcance: Implementación

- Reglas de Alcance Estático
 - -Por medio de una tabla de las declaraciones locales
- Reglas de Alcance Dinámico
 - -Retención: asociaciones y valores ligados se retienen después de la ejecución
 - -Borrado: asociaciones se borran luego de la ejecución (se pierden los valores)

Reglas de Alcance: Implementación

```
program main;
var A. B. C: real:
procedure Sub1(A: real);
    var D: real:
    procedure Sub2 (C:real);
        var D: real:
                                Referencing environment for Sub2
        begin
                                Local C. D.
        - Statements
                                Nonlocal A, Sub2 in Sub1
        C := C+B:
                                    B. Sub1 in main

    Statements

        end:
                                Referencing environment for Sub1
    begin
                                 Local A. D. Sub2

    Statements

                                 Nonlocal B. C. Sub1 in main
    Sub2(B);

    Statements

    end:
begin
                                 Referencing environment for main
- Statements
                                 Local: A. B. C. Sub1
Sub1(A):

    Statements

end.
```

Figure 7.3. Referencing environments in a Pascal program:

Evaluación de Alcance Dinámico

Ventajas:

- -Conveniencia
- -Relacionado con las asociaciones de los identificadores

Desventajas:

- -Mientras un subprograma está en ejecución, se hacen visibles todas sus variables a los subprogramas llamados
- Imposible realizar chequeo/control estático
- No es posible determinar estáticamente el tipo de una variable

Alcance vs. Tiempo de Vida

- Alcance: visibilidad
- Tiempo de Vida: ligaduras en vigencia

Entorno de Referencia

- Para una sentencia es el Conjunto de nombres visibles en esa sentencia
- En los lenguajes de alcance estático:
 - Variables locales + variables no locales visibles para cada subprograma englobador
- En los lenguajes de alcance dinámico:
 - Variables locales + variables no locales visibles para cada subprograma activo
 - -Un subprograma está activo si su ejecución ha comenzado y no terminado

Ejemplificación

```
program Principal;
                                  procedure F2;
 var a, b;
                                   var a;
 function F1;
                                   begin
 var b, d;
                                     a := b + 5; b := 3;
  begin
                                     write (a, b);
    b := 1; a := b + 3;
                                   End;
    d := a + b;
    write (a, b, d);
                                  begin
    F2;
                                    a := 1; b := 2;
    return (a + b);
                                    write (F1);
  end;
                                  end.
```

Ejemplificación

Programa	Eltos Locales	no Locales No Visibles

Tarea

Analizar ejemplo:

Para el siguiente programa, indicar todas las componentes de los ambientes de referencia locales y no locales para Main, P, Q y R y las salidas respectivas, justificando oportunamente, para el programa escrito en un lenguaje con reglas:

- de alcance estático
- de alcance dinámico

Ejemplificación

```
program Main;
var a, b, c;
   function Q;
   var b, u, x;
   begin
       b := 1; u := 1;
       a := 2*b + u;
       x := c + a;
       write (a, b, x);
       return (a + b);
   end;
```

```
procedure R;
 var z, y, a;
    procedure P;
    var x, y;
     begin
      write (Q + b);
     end;
  Begin (* R *)
    a := b + 5;
    y := c + a;
    write (a, b, y, c);
   P;
  end;
Begin (* Main *)
 a := 1; b := 2; c := 3;
 write ( Q );
 R;
end.
```