1. Magrinas de Soporte vectorial

1,1 Hiperplano

-3

200

2

2

Definición. Un hiperplano es un espasio n-dimensional es una subvariedad lineal de dimensión n-1 que divide el espacio en 2 mitades, se usa pora separor los dotos en diferentes closes

Formula. W.x+b=0

- · w es el vector de pesos, determina la orientación
- · x es el vector de caracteristicos de un plos en el esposis
- · 6 es el término de sesgo, que determina la posición

Explicación. En un espacio bidimensional, un hiperpobne es una lin en . En un espacio trisimensional un hiperpobne es un eleva estamos interesados en en ontrar el hiperpobne que lo solo separa las 2 clasos de datos, sino que lo hace con el major margen posible.

1.2. Fronteros de Jecisión con margen

Definición. Son hiperplanos paralelos on hiperplano de se paración que están a la distancia del márgen máximo de los puntos mas resconos de cada claise. A y uden a maximizar la distancia entre clases

Formula. W. x+6=±1

- · w es el vector de eesos
- · x es el vector de caracteristicas de un pla en el aparto
- · b es el término de sesgo

Explicación. Estos hiperplanos paralelos son eruciales para la Jefinición del morgen. La distamia entre estos hiperplanos se maximiza para mejorar la

robustez del clasificador. 3 : los datos estón correctomente closificados deberian otor fuera o justo sobre estos fronteros de Jecision,

1,3 Vectores de soporte

Definición. Los vectores de soporte son los puntos de Jatos más cercanos al hiperplano de decisión. Estos puntos Jeterminon las franteras del margen y son crociales para Jefinir el hiperplano aplimo. Solo estas pontos afectan la posición y orientoción Jel hiperplano.

formula, yi (w. Xi +6) =1

- · Yi co la etiquela de close (+10-1)
- · W es el vector de pesos
- · Xi es el verlor de coracterísticas de los vectores de sopote

FRR

· b es el término de sesgo

Explicación. Son fundamentales porque coalquier como lo en ellos afectaria el hiperplano optimo. Los puntos je Jatos que estan mois lejos del morgen no afectan el hiperplano, y por lo tonto, no son vectoros de socorte.

1.4 Longitud del margen

Definición. La longitud del margen es la distancia entre las dos fronteras de decisión. Un margen mayor generalmente mejora la capacidad del madelo para generalizar a datas na vista

too grade ports of maxima on pools of

formula. Margen = 2 IIWII · II WII es la norma del verter de pesos w Explicación. El objetivo del SVM es maximizar este margen. La maximización del margen conduce a un Clastificator mais robusto, menos propenso a prroves de clositicoción en nuevos datos. 1,9 Longitud & o distanció del morgen pora los vectores de saporte fórmula. · II WII es la norma del vector de pesos w Explicación. Esta fórmolo muestro que la distanio desde un punto de datos de on hiperplono de decisión es inversamente proporcional a la normo del vector de pesos. Por lo tanto, pora maximizat la distancio, de bemos minimizor la normo del vector de pesassose lo a las restri cciones que los da vos esten correctamente clasi-Ficados To do Estados etudados all non on do grade de raparteristinas Perpite 1 rans las pa 1.6 Optimización con los multiplicadores de Logrange. wishe esta Cape and Luncian hernel a Definición. Los multiplicadores de Lagrange se utilizan pora convertir un problema de optimización con restricciones en un problema mais manejoble, En SVM se maximizorn los restorerours

Explicación. Se origina con la formula minu, 6 = 11 WII sujeto a 4i(w·xi+6)21 Se convierte en el problema dual usando los multiplia-Jores de logrange a: L(w,6,0)== 11w112- = 2 21[Y1(w.Xi+6)-1] objetivo des maximizat 10 Tunción man 2 di- 1 & 2 di wi yi y (Xi Xi) Sujeto a 2 × i yi=0, « i >0 1.7, Cluando es necesario aplicar el truco Kernel? c En que consigle dicho 4 rueo? de ternel se aplico cuado los Necesidad. El touco Jatos no son l'in epilmente seposobles en el esposio original de caracteristicos. Permite tronsformer los do los or un espacio de moror dimensión donde puedan ser separables linealmente (ongiste en. Usar una función tremel K(Xi,Xi) que computa el producto ponto en un espacio de caracteristicos de mojor dimensión sin necesidad de col culos explicitomente la tronsformación K(xi,xi)=p(xi). P(xi)

Tipos de time 6 comunes · lineal K(Xi,Xj)=X1.Xj · colinomial K(xi,xi)= (xi xi +c) 199055iono F(Xi, xj)= ex(- Y ||Xi-x)||2) · sigmoide K(Xix)=Honh(KXi ,xi+0) 1.8 (vail es la finalidad Jobietivo de este algoritmo Je Moguinos de soporte vedocial Objetivo. La fivolidad de los máquinos de saparte vedoriol es encontrar el hiperplano que ma simizo el morgen entre das clases para mejor ot la precison de closificación y la copación de closificación y Al centrarse en los vectores de seportes sum en la jecision final, la que la hace eficiente y robusto Frante on lo sobreojuste.