S3 Browser 使用者指南

目錄

1. 簡介
2. 安裝
3. 連線至 AWS S3 或 MinIO
    3.1 設定檔表單
    3.2 驗證方式
    3.3 MinIO 的 CA 憑證
4. 管理設定檔
    4.1 匯出設定檔
    4.2 匯入設定檔
5. 瀏覽儲存貯體和物件
6. 搜尋
7. 物件詳細資訊
8. 管理儲存貯體
    8.1 政策徽章和儲存貯體功能表
    8.2 儲存貯體詳細資料
    8.3 建立儲存貯體
    8.4 變更權限
    8.5 刪除儲存貯體
9. 傳輸和刪除物件
    9.1 上傳
    9.2 下載
    9.3 選取多個物件
    9.4 刪除
10. 設定和更新
    10.1 設定
    10.2 更新
11. 疑難排解

版本 0.0.1-beta.1


> 本譯文尚未經過母語人士審校。

1. 簡介

S3 Browser 是一款桌面應用程式，用於瀏覽和管理 **AWS S3** 以及 **MinIO** 等相容 S3 的伺服器上的儲存貯體和物件。您可以：

- 儲存連線設定檔，並同時連線多個帳戶（每個連線一個索引標籤）；
- 使用存取金鑰、擔任角色、AWS SSO、MinIO STS、LDAP、OpenID Connect (OIDC) 或用戶端憑證登入；
- 瀏覽儲存貯體、資料夾和物件，並進行搜尋；
- 建立、檢視、變更權限和刪除儲存貯體；
- 檢視物件的詳細資訊；
- 上傳檔案和資料夾（拖放或使用對話方塊），並有即時進度視窗；
- 下載物件並檢視下載記錄；
- 刪除物件和整個資料夾；
- 透過 GitHub Releases 讓應用程式保持最新。

介面支援英文、越南文、日文、簡體中文、繁體中文、俄文和德文。



視窗分為三個區域：左側的**設定檔清單**、右側的**索引標籤**（每個索引標籤顯示一個連線的儲存貯體和物件），以及頂端的**標題列**，其中有**設定**按鈕和下載記錄按鈕。

> 這是測試版 (0.0.1-beta.1)。刪除物件前請備份重要資料：刪除後無法復原。

2. 安裝

在 Windows 上有兩種取得應用程式的方式。

- **安裝程式**：從 GitHub Releases 頁面下載 `S3Browser-<version>-windows-amd64-installer.exe` 並執行，然後依步驟操作。**Latest** 版本是穩定版；標有 **Pre-release** 的是測試版。安裝後可從開始功能表啟動應用程式。設定檔和下載記錄儲存在您的使用者設定檔中。只有安裝版可以自動更新（請參閱更新）。
- **可攜版**：將可攜版資料夾複製到任何位置（例如隨身碟），然後執行 `S3Browser.exe`。它使用 `webview2` 資料夾中隨附的 WebView2 執行階段，並將資料儲存在程式旁邊的 `data` 資料夾中，因此不會在其他位置寫入任何內容。請勿將 `webview2` 和 `data` 資料夾從程式旁移走。

3. 連線至 AWS S3 或 MinIO

按一下**建立連線設定檔**按鈕（設定檔清單上方的第二個按鈕），將開啟**連線設定檔**視窗。

3.1 設定檔表單



欄位	說明
AWS / MinIO	選擇伺服器類型。選擇 MinIO 會自動開啟 **Path style**。可用的驗證方式取決於此項。
設定檔名稱	在設定檔清單和索引標籤中顯示的名稱。
設定檔顏色	設定檔在清單中的顏色。
端點	伺服器位址，例如 `https://s3.amazonaws.com` 或 `http://localhost:9000`。
區域	您的帳戶所在區域，例如 `North Virginia [us-east-1]`。必填，但部分方式會從 AWS 組態中讀取。
驗證方式	應用程式的登入方式（請參閱驗證方式）。其下的欄位會隨方式而變化。
存取金鑰	您的帳戶的存取金鑰。
私密金鑰	您的帳戶的私密金鑰。按一下眼睛圖示可顯示。
工作階段權杖（選填）	臨時憑證的工作階段權杖。
CA 憑證檔案（選填）	請參閱 MinIO 的 CA 憑證。
Path style	以 `endpoint/bucket` 而不是 `bucket.endpoint` 的方式存取儲存貯體。MinIO 和大多數自行架設的伺服器都需要。
儲存金鑰	將金鑰（加密後）儲存到設定檔中。不勾選則每次連線都必須輸入。
自動連線	應用程式啟動時自動連線該設定檔。僅在勾選**儲存金鑰**時可用，並且不適用於每次連線都需要輸入的方式（例如 OIDC 或 MFA 代碼）。

底部有兩個按鈕：

- **測試連線**：檢查所填的值，不儲存任何內容。已儲存的金鑰不會再次顯示，因此測試時請重新輸入。綠色訊息表示測試成功；紅色訊息會說明問題（請參閱疑難排解）。
- **建立設定檔**：儲存設定檔（從既有設定檔開啟視窗時，按鈕為**更新設定檔**）。

> 切勿分享顯示了您的私密金鑰的螢幕擷圖。本指南中的金鑰欄位只包含預留位置值。

3.2 驗證方式

在**驗證方式**中選擇方式。清單取決於伺服器類型。


S3Browser
MinIO demo
minio
存取金鑰
連線設定檔
AWS
MinIO
設定檔名稱
Connection No.01a1bf8d-d489-72d6-8a47-74f7735a0868
設定檔顏色
#d0ebff
端點
端點
區域 *
選取區域
驗證方式
存取金鑰與私密金鑰，工作階段權杖為選項。
存取金鑰
存取金鑰
AWS CLI 設定檔
擔任角色
AWS SSO
預設憑證鏈
匿名
選取驗證方式
測試連線
建立設定檔

方式	伺服器	需要填寫的內容
存取金鑰	AWS、MinIO	存取金鑰、私密金鑰和選填的工作階段權杖。
AWS CLI 設定檔	AWS	AWS CLI 檔案 (`~/.aws`) 中的一個設定檔，以及選填的 **AWS 組態檔（選填）** 和 **AWS 憑證檔案（選填）** 路徑（預設：`~/.aws/config`、`~/.aws/credentials`）。
擔任角色	AWS	**角色 ARN**、用於擔任該角色的憑證（**存取金鑰**或 **AWS CLI 設定檔**），以及選填的 **外部 ID（選填）**、**工作階段名稱（選填）**、**持續時間（秒）** 和 **MFA 裝置序號（選填）**。**MFA 代碼**在連線時詢問，不會被儲存。
AWS SSO	AWS	一個已登入的 AWS CLI 設定檔。請先執行 `aws sso login --profile <profile>`。
預設憑證鏈	AWS	無需填寫：使用環境中找到的憑證（環境變數、共用檔案或執行個體角色）。
匿名	AWS、MinIO	只需填寫要開啟的公開儲存貯體名稱（匿名使用者無法列出儲存貯體）。
MinIO STS	MinIO	存取金鑰、私密金鑰，以及選填的 **角色 ARN（選填）**、**持續時間（秒，選填）** 和 **內嵌政策（JSON，選填）**。
LDAP	MinIO	**LDAP 使用者名稱** 和 **LDAP 密碼**，以及選填的 **持續時間（秒，選填）** 和 **內嵌政策（JSON，選填）**。
OIDC	MinIO	**用戶端 ID**、**簽發者 URL**、選填的 **範圍（選填）** 和 **回呼連接埠**。
用戶端憑證	MinIO	**用戶端憑證檔案** 和 **私密金鑰檔案**；如有需要，勾選 **私密金鑰設有密碼**。端點必須使用 `https://`。

需要更多欄位的方式如下所示（值均為預留位置值）。


S3Browser
連線設定檔
選取驗證方式，然後填寫下方欄位
擔任角色
用於擔任角色的憑證
存取金鑰
AWS CLI 設定檔
存取金鑰 *
私密金鑰
角色 ARN *
arn:aws:iam::123456789012:role/RoleName
外部 ID（選填）
工作階段名稱（選填）
預設：s3browser-<user>
持續時間（秒）*
3600
MFA 裝置序號（選填）
arn:aws:iam::123456789012:mfa/user
測試連線
建立設定檔
minio


S3Browser
連線設定檔
選取驗證方式，然後填寫下方欄位
驗證方式
從 MinIO STS 取得暫時性憑證。
MinIO STS
存取金鑰 *
私密金鑰
持續時間（秒，選填）
預設：由伺服器設定
內嵌政策（JSON，選填）
{"Version": "2012-10-17", "Statement": []}
CA 憑證檔案（選填）
為使用自簽或內部憑證的 MinIO 伺服器額外新增受信任的 CA。留空則使用作業系統憑證。
預設：作業系統憑證
選擇檔案...
儲存不需要金鑰，但測試連線需要；已儲存的金鑰不會被傳回，請重新輸入。
Path style
儲存金鑰
自動連線
測試連線
建立設定檔
MinIO demo
minio



OIDC。 複製表單中顯示的 **重新導向 URI**（**複製**按鈕），並將其註冊為身分提供者中該用戶端的重新導向 URI。按一下**登入**：會開啟您的網頁瀏覽器，在其中登入。表單會顯示**正在等待在瀏覽器中完成登入...**，然後顯示**已登入，有效期限至 ...**；**取消登入**會停止等待。登入資訊僅使用一次，不會被儲存。過期後表單會顯示**登入已過期，請重新登入**。瀏覽器視窗無法在螢幕擷圖中顯示。



用戶端憑證。 按一下檔案欄位旁的**選擇檔案...**，並在系統對話方塊中選擇檔案（對話方塊無法在螢幕擷圖中顯示）；**清除檔案**會清空該欄位。檔案會在連線時讀取，其內容不會被儲存。




部分憑證會過期。過期前不久，應用程式會提示您更新：使用 MFA 代碼（擔任角色）、重新登入（OIDC、SSO），或中斷連線後再連線。

3.3 MinIO 的 CA 憑證


使用自簽或內部憑證的 MinIO 伺服器需要額外新增受信任的 CA。在 **CA 憑證檔案（選填）** 中，按一下**選擇檔案...**並選擇 CA 憑證（`.pem` 或 `.crt`）。留空則使用作業系統的憑證。該檔案僅用於連線 MinIO，不用於 OIDC 身分提供者。

4. 管理設定檔

建立設定檔後，它會出現在設定檔清單中。




在設定檔上按一下滑鼠右鍵可開啟其功能表。



- **連線**：開啟連線。已連線的設定檔會顯示綠色圖示。
- **中斷連線**：關閉連線。編輯或刪除設定檔前，請先中斷連線。
- **編輯**：變更設定檔（視窗標題仍為**連線設定檔**，按鈕為**更新設定檔**）。系統會請您確認更新。
- **匯出**：將設定檔儲存為 JSON 檔案；請參閱 4.1 匯出設定檔。

- **刪除**：確認後刪除設定檔。




仍有上傳或下載在進行的設定檔無法刪除。請等待傳輸完成或先取消它們。

清單上方的第一個按鈕（**連線**）會開啟同一個視窗，其中有**連線**按鈕，用於只連線一次而不儲存設定檔；**重新整理連線設定檔清單**按鈕用於重新載入清單。

4.1 匯出設定檔

匯出會將設定檔複製到一個檔案中，例如用於在另一台電腦上使用。在設定檔上按一下滑鼠右鍵，然後選取**匯出**。



匯出設定檔視窗隨即開啟。



- 讓**包含密鑰**保持關閉，則匯出的設定檔不含密鑰（Secret Key、工作階段權杖、LDAP 密碼、金鑰通關密語）。繼續之前，如果設定檔有已儲存的密鑰，應用程式會發出警告：「設定檔 [名稱] 中已儲存的金鑰將不會被匯出。匯入後需要重新輸入。要在不含金鑰的情況下匯出嗎？」確認即匯出，取消則返回。匯入後，請編輯該設定檔並重新輸入密鑰。

- 勾選**包含密鑰**，則一併匯出已儲存的密鑰。輸入至少 8 個字元的**密碼**，並在**確認密碼**中再輸入一次。密鑰會以此密碼加密（PBKDF2 和 AES-GCM）：檔案中絕不會以明文寫入密鑰。當設定檔沒有已儲存的密鑰時，此選項無法使用（「此設定檔沒有已儲存的密鑰。」）。


按一下**匯出**。Windows 儲存對話方塊隨即開啟，並依設定檔名稱建議檔名：僅含小寫字母、數字和底線，例如 `minio_demo.json`。選取儲存位置。檔案寫入後會顯示一則訊息。如果關閉儲存對話方塊，則不會寫入任何內容，**匯出設定檔**視窗保持開啟。

檔案包含設定檔的連線設定（名稱、顏色、提供者、端點、區域、存取金鑰、路徑樣式、自動連線、驗證方法及其選項），不包含設定檔 ID、日期等內部資料。憑證和金鑰檔案只匯出路徑，不匯出檔案本身。

請妥善保管檔案和密碼。密碼不會儲存在任何地方：忘記密碼，就無法匯入該檔案。請勿手動編輯含有密鑰的檔案。如果其中的提供者、端點或驗證方法被修改，匯入將失敗，並提示「密碼錯誤，或檔案已損毀。」

4.2 匯入設定檔

按一下**匯入連線設定檔**按鈕（位於設定檔清單上方，在**建立連線設定檔**旁邊）。



Windows 開啟檔案對話方塊隨即出現：選取由 S3Browser 匯出的 `.json` 檔案（最大 1 MiB）。應用程式會先檢查檔案，然後才儲存任何內容。例如，「此檔案不是有效的 S3Browser 設定檔。」表示該檔案不是 S3Browser 匯出的設定檔；檔案版本不受支援或檔案過大時也會有訊息提示。

- 不含密鑰匯出的檔案會立即匯入。
- 含密鑰匯出的檔案會開啟**匯入設定檔**視窗：輸入匯出該檔案時使用的密碼，然後按一下**匯入**。



如果密碼錯誤，會顯示「密碼錯誤，或檔案已損毀。」，視窗保持開啟，您可以重新輸入密碼或按一下**取消**。在密碼正確之前不會儲存任何內容。

匯入的設定檔會作為新的設定檔加入清單：


- 如果已有同名設定檔，新設定檔會加上編號：**名稱 (2)**、**名稱 (3)**，依此類推。
- 如果檔案在此電腦上不存在，或路徑是網路路徑或裝置路徑（如 `\\host\share`、`\\?\`、`\\.\`，即使該路徑存在），該路徑都會被清空。這適用於 CA 憑證、**用戶端憑證**方式的憑證和私密金鑰，以及 AWS config 和 credentials 檔案。一則警告會列出這些欄位：「已匯入設定檔 [名稱]。下列檔案路徑在此電腦上不存在，已清除：{fields}。」連線之前，請編輯設定檔並重新選取這些檔案。
- 匯入不會連線該設定檔，即使檔案中開啟了**自動連線**；自動連線會在應用程式下次啟動時生效。
- 不含密鑰匯出的設定檔沒有密鑰：請編輯並輸入。

Windows 的儲存和開啟對話方塊無法在螢幕擷取畫面中顯示。**匯入設定檔**視窗的圖片呈現的是以範例檔案開啟的視窗。


5. 瀏覽儲存貯體和物件


每個索引標籤對應一個設定檔。要在索引標籤中使用某個設定檔，請在索引標籤左上角的下拉式清單中選擇它，然後（如果該設定檔尚未連線）按一下旁邊的**連線**按鈕。使用 **+** 按鈕（**新增索引標籤**）開啟另一個索引標籤，例如用於第二個帳戶。拖曳索引標籤可重新排序（或按 Ctrl+Shift+左/右）；已開啟的索引標籤會在下次啟動應用程式時還原。

顯示儲存貯體清單：



按一下儲存貯體可檢視其中的物件。資料夾顯示在最前；按一下資料夾即可開啟。清單上方的路徑（例如 `demo-photos / travel / 2026`）可以按一下，箭頭按鈕返回上一層（返回上層資料夾，在儲存貯體頂層則返回儲存貯體清單）。







大型儲存貯體會分頁載入；向下捲動時會自動載入更多物件。使用**重新整理**按鈕（**重新整理物件清單**或**重新整理儲存貯體清單**）可重新載入目前的檢視。

6. 搜尋

在清單上方的搜尋方塊中輸入內容，然後按 Enter（或按一下放大鏡）。

- 在儲存貯體清單中依**名稱**搜尋。
- 在儲存貯體內依**金鑰**搜尋（即目前資料夾中名稱包含該文字的物件和資料夾；搜尋不區分大小寫，也不會進入子資料夾）。






當結果清單末尾出現**搜尋更多**時，按一下它可繼續搜尋。搜尋方塊中的 **x** 用於清除搜尋。

7. 物件詳細資訊

按一下檔案，右側會開啟**物件詳細資訊**面板。它顯示物件的名稱、金鑰、大小、上次修改時間、ETag、內容類型、儲存類別和中繼資料。金鑰和 ETag 旁的複製按鈕會將值複製到剪貼簿。如果無法載入詳細資訊，請按一下**重試**。使用**關閉**按鈕關閉面板。




8. 管理儲存貯體

8.1 政策徽章和儲存貯體功能表

清單中的每個儲存貯體都會顯示一個表示其政策類型的徽章：**私有**（沒有儲存貯體政策）、**公開**（任何人都可以讀取和列出物件）或**自訂**（自訂政策）。將滑鼠指向徽章可檢視其含義。無法存取的儲存貯體會有相應標記。

開啟儲存貯體列末尾的**更多操作**功能表（三個點）：




- **詳細資料**：開啟儲存貯體詳細資料。
- **存取權限**：變更誰可以存取該儲存貯體。
- **刪除**：刪除儲存貯體。

當帳戶無權使用**存取權限**和**刪除**時，這兩項會被隱藏；使用**匿名**方式時只提供**詳細資料**。

8.2 儲存貯體詳細資料

選擇**詳細資料**，右側會開啟**儲存貯體詳細資料**面板。




- **基本**：**名稱**、**建立日期**、**區域**、**ARN** 和 **端點 URL**。
- **存取**：**政策**（**私有**、**公開（唯讀）**或**自訂**）和**封鎖公開存取**（**開啟**或**關閉**）。
- **組態**：**版本控制**、**預設加密**、**物件鎖定**、**標籤**和**根目錄物件數**。根目錄物件數最多計到 10,000，之後顯示 `10,000+`。

如果無法載入詳細資料，請按一下**重試**。使用**關閉**按鈕關閉面板。

8.3 建立儲存貯體

按一下儲存貯體清單上方的**建立儲存貯體**按鈕。




- **儲存貯體名稱**：3-63 個字元：小寫字母、數字、句點和連字號。
- **權限：私有、公開（唯讀）或自訂**（然後以 JSON 輸入政策）。
- 在 AWS 上，新的儲存貯體預設會封鎖公開存取，因此在關閉「封鎖公開存取」之前，公開政策可能會被拒絕。儲存貯體仍會被建立，並有警告告訴您權限未被套用。
- 在 AWS 上，還會顯示**區域**欄位，用於選擇新儲存貯體的區域（預設為設定檔的區域）；由於需要真實的 AWS 帳戶，這一點無法在螢幕擷圖中顯示。

按一下**建立**，儲存貯體清單會重新整理。

8.4 變更權限

在儲存貯體功能表中選擇**存取權限**。




模式	含義
私有	沒有儲存貯體政策。只有獲得授權的使用者才能存取此儲存貯體。
公開（唯讀）	任何人都可以列出並讀取此儲存貯體中的物件。請確認其中沒有私人資料。
自訂	以 JSON 編輯儲存貯體政策。

當儲存貯體已啟用封鎖公開存取（公開政策將被拒絕），或您的帳戶無權變更權限時，視窗會給出警告。按一下**儲存**。

8.5 刪除儲存貯體

在儲存貯體功能表中選擇**刪除**。



- 輸入儲存貯體名稱以確認，然後按一下**刪除**。
- 不是空的儲存貯體會先被清空：**其中所有物件都會被刪除**（啟用版本控制時，還包括每個版本和刪除標記）。此操作無法復原。
- 啟用了物件鎖定且不是空的儲存貯體無法刪除。
- 刪除無法取消，在結束前視窗也無法關閉；對於大型儲存貯體，這可能需要很長時間。之後只會重新整理目前的索引標籤。

9. 傳輸和刪除物件

9.1 上傳


有兩種方式上傳到您目前檢視的資料夾（或儲存貯體）。

拖放。 將檔案和資料夾從檔案總管拖到物件清單上。拖入資料夾會上傳其中的所有檔案，並保持資料夾結構。拖曳操作無法在螢幕擷圖中顯示。

上傳對話方塊。 按一下**上傳檔案**按鈕（清單上方向上的箭頭）。**上傳檔案**視窗隨即開啟，並顯示目的地（**上傳至：...**）。



- 按一下**選擇檔案**並在系統對話方塊中選擇檔案，或將檔案和資料夾拖入視窗。
- 清單顯示每個檔案及其大小。取消勾選某個檔案可將其排除，按一下垃圾桶圖示可將其從清單中移除，也可以使用**移除所選項目**。
- 如果是從儲存貯體清單開啟的對話方塊，請先選擇目標儲存貯體。
- 按一下**上傳**開始。




為使傳輸易於管理，適用以下限制：


限制	值
每次上傳中來自同一資料夾的檔案數	50
來自同一資料夾的大型檔案（超過 10 GiB）數	4
每次上傳的檔案數	1000
同時進行的上傳數	1（請等待正在進行的上傳完成）

當拖入的資料夾超出限制時，**選擇要上傳的檔案**視窗會讓您勾選要上傳的檔案；未超出限制的資料夾會完整上傳。無法上傳的項目（無法讀取的檔案、符號連結）會被略過，並告訴您略過了多少個。

上傳中視窗出現在右下角，顯示每個檔案的進度（百分比圓環、**已上傳**和**剩餘**）。按一下某個檔案上的**取消**，或頂端的**全部取消**即可停止。該視窗可以關閉，並可透過它的按鈕重新開啟。



上傳完成後，按一下**重新整理**即可看到新物件。




9.2 下載

- 下載單一物件：開啟其列末尾的**更多動作**功能表（三個點），選擇**下載**。對話方塊會詢問儲存位置。
- 下載多個物件：勾選它們（最多 5 個），然後按一下工具列中的**下載所選項目**。對話方塊會詢問目的地資料夾。

資料夾無法下載；它們會從所選項目中排除。


下載中視窗顯示每個檔案的進度（**已下載**和**剩餘**），並有**取消**和**全部取消**按鈕。下圖顯示了該視窗。



按一下右上角的時鐘按鈕可開啟**下載記錄**：包含每次下載的大小、時間、狀態和目的地路徑。

9.3 選取多個物件

勾選各列開頭的核取方塊。工具列隨後會顯示**取消選取**、**下載所選項目**和**刪除所選項目**。下載或刪除時，一次最多可選取 5 個物件。



9.4 刪除

開啟物件的**更多動作**功能表並選擇**刪除**，或選取多個物件後按一下**刪除所選項目**。確認視窗會顯示將被刪除的內容；按一下**刪除 (n)**確認，n 為所選項目數。




刪除**資料夾**會刪除該資料夾**及其中的所有內容**。確認視窗會說明這一點，且此操作無法復原。如果部分物件無法刪除，訊息會告訴您失敗了多少個、刪除了多少個。

10. 設定和更新

10.1 設定

按一下右上角、下載記錄按鈕左側的**設定**按鈕（齒輪圖示）。



- **佈景主題**：淺色、深色或跟隨系統。
- **字型**：Nunito、系統介面、Segoe UI、Arial、Roboto、Be Vietnam Pro、Verdana、Meiryo UI、等寬或 JetBrains Mono。
- **語言**：English、Tiếng Việt、日本語、简体中文、繁體中文、Русский 或 Deutsch。整個介面（包括訊息）都會改變。
- **隨 Windows 啟動**：登入 Windows 時啟動 S3Browser。僅在 Windows 安裝版中顯示（可攜版不顯示）。
- **自動檢查並下載更新** 和 **接收測試版 (搶先發行版本)**：請參閱更新。這兩個開關在切換後立即生效，不需要**套用**或**儲存**；只有**儲存**才能讓它們在重新啟動應用程式後依然有效。

每項變更都會立即預覽。然後選擇：


- **儲存**：保留設定，重新啟動應用程式後依然有效。
- **套用**：保留設定直到關閉應用程式，包括兩個更新開關；對話方塊保持開啟。「隨 Windows 啟動」不受「套用」影響。
- **取消**：復原自上次「套用」或「儲存」以來所做的變更，包括兩個更新開關。對話方塊隨即關閉。
- **還原預設值**：將表單還原為預設值（淺色、Nunito、English，**隨 Windows 啟動**關閉）。兩個更新開關也會像手動切換一樣立即還原為預設：**自動檢查並下載更新**開啟，**接收測試版 (搶先發行版本)關閉。按一下儲存**以保留預設值；**取消**可復原此還原。

如果在仍有未儲存也未套用的變更時，透過 **X**、Esc 鍵或按一下視窗外部關閉視窗，會出現警告**設定尚未儲存**（「有設定尚未儲存或套用。您要怎麼做？」）：**返回**保持視窗開啟並保留變更，**捨棄變更**復原變更並關閉視窗，**儲存**儲存變更（儲存失敗時視窗保持開啟）。沒有變更時，視窗直接關閉。

設定在應用程式啟動時、視窗內容出現之前載入。


10.2 更新


安裝版可以透過 GitHub Releases 自動更新。設定視窗中會顯示**更新**部分；可攜版不會自動更新。



- **自動檢查並下載更新**：開啟後，應用程式會檢查新版本並在背景下載。
- **接收測試版 (搶先發行版本)**：同時提供標為 Pre-release 的版本。
- **檢查更新**：立即檢查。**目前版本**下方的一行會告訴您結果（例如**有新版本 … 可用。或已是最新版本。**）。
- **下載**用於下載新版本，**立即更新**用於在下載完成後安裝，**在 GitHub 上檢視**用於開啟發行頁面。

有新版本時，視窗頂端的提示會提供**下載**；下載期間會顯示進度，下載完成後會提供**更新**。已下載的檔案在安裝前會經過驗證。





真實的更新無法在螢幕擷圖中顯示：上圖使用範例值顯示該提示。

11. 疑難排解

訊息顯示在視窗頂端。以下是您最常遇到的訊息。

訊息	原因及處理方式
存取金鑰或私密金鑰對此端點無效。	金鑰有誤，或屬於另一台伺服器。請在設定檔中檢查，並使用**測試連線**。
連線端點逾時，請檢查位址以及伺服器是否正在執行。	端點有誤、伺服器已停止，或被防火牆或網路封鎖。請檢查位址（含 `http://` 或 `https://`）和連接埠。
端點拒絕了請求。 / 連線至 S3 儲存貯體時發生錯誤。	伺服器有回應但拒絕了連線。請檢查端點、區域和 **Path style**（MinIO 需要）。
設定檔 {name} 尚未連線。	連線已關閉。請重新連線該設定檔。
取得儲存貯體清單時發生錯誤 / 取得物件清單時發生錯誤	帳戶可能無權列出儲存貯體或該儲存貯體，或連線已中斷。請檢查金鑰的權限並重新連線。
儲存貯體存取受限。	您的帳戶無法列出所有儲存貯體。請申請缺少的權限，或開啟您有權使用的儲存貯體。
另一個上傳正在進行，請等待其完成。	同一時間只能進行一個上傳。請等待其完成，或在**上傳中**視窗中取消。
資料夾 … 要上傳的檔案超過 50 個。 / 一次最多上傳 1000 個檔案。	請參閱第 9.1 節的限制。請拆分上傳或選擇更少的檔案。
設定檔 [{name}] 有正在進行的上傳或下載，無法刪除。	請等待傳輸完成或取消它們，然後再刪除設定檔。
請先中斷連線再執行此操作！	編輯或刪除設定檔前，請先中斷連線（按一下滑鼠右鍵，選擇**中斷連線**）。
最多只能選取 5 個項目！	下載或刪除時最多選取 5 個物件。
目的地 … 不存在。	為下載選擇的資料夾無法使用。請選擇其他位置。

如果某則訊息未在此列出，它會包含操作名稱和伺服器回報的原因。該原因（例如 `AccessDenied` 或 `NoSuchBucket`）是 S3 本身的訊息，會告訴您在伺服器端需要修正什麼。

下面兩張連線錯誤的螢幕擷圖是透過**測試連線**擷取的。


S3Browser
存取金鑰或私密金鑰
錯誤：請檢查憑證
存取金鑰或私密金鑰對此端點無效。
InvalidAccessKeyId
minio
AWS
MinIO
設定檔名稱
Wrong credentials
設定檔顏色
#d0ebff
端點 *
http://localhost:10030
區域 *
North Virginia [us-east-1]
驗證方式
存取金鑰與私密金鑰，工作階段權杖為選填。
存取金鑰
存取金鑰 *
wrong-access-key
私密金鑰
工作階段權杖（選填）
測試連線
建立設定檔


S3Browser
MinIO demo
無法連線到端點：
請檢查位址和網路
連線端點逾時，請檢查位址以及伺服器是否正在執行。
operation error S3: ListBuckets, exceeded maximum number of attempts, 3, https response error StatusCode: 0, RequestID: , HostID: , request send failed, Get "http://localhost:1/?x-id=ListBuckets": dial tcp [::1]:1: connectex: No connection could be made because the target machine actively refused it.
MinIO
設定檔名稱
Wrong credentials
設定檔顏色
#d0ebff
端點 *
http://localhost:1
區域 *
North Virginia [us-east-1]
驗證方式
存取金鑰與私密金鑰，工作階段權杖為選填。
存取金鑰
存取金鑰 *
wrong-access-key
私密金鑰
工作階段權杖（選填）
測試連線
建立設定檔