S3 Browser ユーザーガイド

目次

1. はじめに
2. インストール
3. AWS S3 または MinIO に接続する
4. プロファイルを管理する
5. バケットとオブジェクトを閲覧する
6. 検索
7. オブジェクトの詳細
8. 転送と削除
    8.1 アップロード
    8.2 ダウンロード
    8.3 複数のオブジェクトを選択する
    8.4 削除
9. 言語を変更する
10. トラブルシューティング


バージョン 0.0.1-beta.1

1. はじめに

S3 Browser は、**AWS S3** および **MinIO** などの S3 互換サーバー上のバケットとオブジェクトを閲覧・管理するデスクトップアプリケーションです。次のことができます。

- 接続プロファイルを保存し、複数のアカウントに同時に接続する（接続ごとに 1 つのタブ）
- バケット、フォルダー、オブジェクトを閲覧し、検索する
- オブジェクトの詳細を確認する
- ファイルやフォルダーをアップロードする（ドラッグ＆ドロップまたはダイアログ）。進捗はリアルタイムで表示されます
- オブジェクトをダウンロードし、ダウンロード履歴を確認する
- オブジェクトやフォルダー全体を削除する

画面は英語、ベトナム語、日本語に対応しています。



ウィンドウは 3 つの領域で構成されています。左側の**プロファイル一覧**、右側の**タブ**（各タブに 1 つの接続のバケットとオブジェクトを表示）、上部のダウンロード履歴ボタンと言語切り替えがある**ヘッダー**です。

> これはベータ版（0.0.1-beta.1）です。オブジェクトを削除する前に、重要なデータのコピーを保管してください。削除は元に戻せません。

2. インストール

Windows では 2 通りの方法があります。

- **インストーラー**: インストーラーを実行し、手順に従います。その後、スタートメニューからアプリを起動できます。プロファイルとダウンロード履歴はユーザープロファイル内に保存されます。
- **ポータブル版**: ポータブルフォルダーを任意の場所（USB メモリなど）にコピーし、`S3Browser.exe` を実行します。`webview2` フォルダーに含まれる WebView2 ランタイムを使用し、データはプログラムの隣の `data` フォルダーに保存されるため、他の場所には何も書き込まれません。`webview2` フォルダーと `data` フォルダーをプログラムから離さないでください。

3. AWS S3 または MinIO に接続する

プロファイル一覧の上にある 2 番目のボタン **接続プロファイルを作成** をクリックします。**接続プロファイル** ウィンドウが開きます。



項目	説明
AWS / MinIO	サーバーの種類を選びます。MinIO を選ぶと **パススタイル** が自動的にオンになります。
プロファイル名	プロファイル一覧とタブに表示される名前です。
プロファイルの色	一覧でのプロファイルの色です。
エンドポイント	サーバーのアドレスです。例: `https://s3.amazonaws.com`、`http://localhost:9000`。必須です。
リージョン	アカウントのリージョンです。例: `North Virginia [us-east-1]`。必須です。
アクセスキー	アカウントのアクセスキーです。必須です。
シークレットキー	アカウントのシークレットキーです。目のアイコンをクリックすると表示されます。
パススタイル	バケットを `bucket.endpoint` ではなく `endpoint/bucket` の形式で指定します。MinIO やほとんどのセルフホスト型サーバーで必要です。
シークレットキーを保存	シークレットキーを暗号化してプロファイルに保存します。オフの場合、接続のたびにシークレットキーを入力する必要があります。
自動接続	アプリ起動時にプロファイルへ自動的に接続します。**シークレットキーを保存** がオンの場合のみ使用できます。


下部には 2 つのボタンがあります。

- **接続テスト**: 何も保存せずに入力内容を確認します。緑のメッセージはテスト成功、赤のメッセージは問題の内容を示します（トラブルシューティングを参照）。
- **プロファイルを作成**: プロファイルを保存します（既存のプロファイルからウィンドウを開いた場合、ボタンは **プロファイルを更新** になります）。


> シークレットキーが写っているスクリーンショットは共有しないでください。このガイドのキー欄にはダミーの値のみが入っています。

4. プロファイルを管理する

プロファイルを作成すると、プロファイル一覧に表示されます。



プロファイルを右クリックするとメニューが開きます。



- **接続**: 接続を開きます。接続中のプロファイルには緑のアイコンが表示されます。
- **切断**: 接続を閉じます。プロファイルを編集・削除する前に切断してください。
- **編集**: プロファイルを変更します（ウィンドウのタイトルは同じく **接続プロファイル**、ボタンは **プロファイルを更新** です）。更新の確認が表示されます。

- **削除**: 確認後にプロファイルを削除します。




アップロードまたはダウンロードが実行中のプロファイルは削除できません。転送が終わるのを待つか、キャンセルしてください。

一覧の上にある最初のボタン（**接続**）は、同じウィンドウを **接続** ボタン付きで開きます。プロファイルを保存せずに一度だけ接続するときに使います。**接続プロファイル一覧を再読み込み** ボタンは一覧を更新します。


5. バケットとオブジェクトを閲覧する


各タブは 1 つのプロファイルで動作します。タブでプロファイルを使うには、タブ左上のドロップダウンで選び、（まだ接続していなければ）隣の **接続** ボタンをクリックします。**+**（**タブを追加**）ボタンで別のタブを開けます。たとえば 2 つ目のアカウント用です。

バケットの一覧が表示されます。



バケットをクリックするとオブジェクトが表示されます。フォルダーが先に表示され、クリックすると開きます。一覧の上のパス（例: `demo-photos / travel / 2026`）はクリックでき、矢印ボタンで 1 つ上の階層に戻ります（親フォルダー、またはバケットの最上位ではバケット一覧）。







大きなバケットはページ単位で読み込まれ、下へスクロールすると自動的に続きが読み込まれます。**再読み込み**ボタン（**オブジェクト一覧を再読み込み** または **バケット一覧を再読み込み**）で現在の表示を更新します。

6. 検索

一覧の上の検索ボックスに入力し、Enter キーを押します（または虫眼鏡をクリックします）。

- バケット一覧では**名前**で検索します。
- バケット内では**キー**で検索します（現在のフォルダー内で、テキストを含むオブジェクトとフォルダーの名前が対象です。大文字小文字は区別せず、サブフォルダーの中は検索しません）。






結果一覧の末尾に **さらに検索** が表示されたら、クリックして検索を続けます。検索ボックスの **x** で検索をクリアします。

7. オブジェクトの詳細

ファイルをクリックすると、右側に **オブジェクトの詳細** パネルが開きます。名前、キー、サイズ、最終更新日時、ETag、コンテンツタイプ、ストレージクラス、メタデータが表示されます。キーと ETag の横のコピーボタンで値をクリップボードにコピーできます。詳細を読み込めない場合は **再試行** をクリックします。**閉じる** ボタンでパネルを閉じます。




8. 転送と削除

8.1 アップロード


表示しているフォルダー（またはバケット）へのアップロード方法は 2 通りあります。

ドラッグ＆ドロップ。 ファイルマネージャーからファイルやフォルダーをオブジェクト一覧にドラッグします。フォルダーをドロップすると、フォルダー構造を保ったまま中のすべてのファイルがアップロードされます。ドラッグ操作はスクリーンショットでは示せません。

アップロードダイアログ。 一覧の上の **ファイルをアップロード** ボタン（上向き矢印）をクリックします。**ファイルをアップロード** ウィンドウが開き、保存先（**アップロード先: ...**）が表示されます。



- **ファイルを選択** をクリックしてシステムのダイアログでファイルを選ぶか、ウィンドウにファイルやフォルダーをドラッグします。
- 一覧にはサイズ付きですべてのファイルが表示されます。チェックを外すとそのファイルは除外され、ごみ箱アイコンで一覧から削除でき、**選択したファイルを削除** も使えます。
- バケット一覧からダイアログを開いた場合は、先にアップロード先のバケットを選びます。
- **アップロード** をクリックして開始します。




転送を管理しやすくするため、次の上限があります。


上限	値
1 回のアップロードで 1 フォルダーから	50 ファイル
1 フォルダー内の大きなファイル（10 GiB 超）	4 ファイル
1 回のアップロードのファイル数	1000
同時に実行できるアップロード	1（実行中のアップロードが終わるまで待ちます）

ドロップしたフォルダーが上限を超える場合、**アップロードするファイルを選択** ウィンドウでアップロードするファイルを選べます。上限内のフォルダーはすべてアップロードされます。アップロードできない項目（読み取れないファイル、シンボリックリンク）はスキップされ、件数が通知されます。

画面右下に **アップロード中** ウィンドウが表示され、ファイルごとの進捗（パーセントのリング、**アップロード済み**、**残り**）が分かります。停止するにはファイルの **キャンセル**、または上部の **すべてキャンセル** をクリックします。ウィンドウは閉じてもボタンから再度開けます。



アップロードが完了したら、**再読み込み** をクリックして新しいオブジェクトを確認します。




8.2 ダウンロード

- 1 つのオブジェクトは、行の右端の **その他の操作**（3 つの点）メニューを開き、**ダウンロード** を選びます。保存先を尋ねるダイアログが表示されます。

- 複数のオブジェクトは、チェックを付け（最大 5 件）、ツールバーの **選択項目をダウンロード** をクリックします。保存先フォルダーを尋ねるダイアログが表示されます。

フォルダーはダウンロードできません。選択からは除外されます。


ダウンロード中 ウィンドウにはファイルごとの進捗（**ダウンロード済み**、**残り**）と **キャンセル**、**すべてキャンセル** ボタンがあります。下の画像はこのウィンドウです。



右上の時計ボタンをクリックすると **ダウンロード履歴** が開き、サイズ、日時、ステータス、保存先パスとともにすべてのダウンロードが表示されます。


8.3 複数のオブジェクトを選択する

行の先頭のチェックボックスをオンにします。ツールバーに **選択を解除**、**選択項目をダウンロード**、**選択項目を削除** が表示されます。ダウンロードや削除のために一度に選択できるのは最大 5 件です。



8.4 削除


オブジェクトの **その他の操作** メニューで **削除** を選ぶか、オブジェクトを選択して **選択項目を削除** をクリックします。確認ウィンドウに削除される内容が表示されます。**OK** をクリックして確定します。



フォルダー を削除すると、フォルダー**とその中のすべての内容**が削除されます。確認ウィンドウにもその旨が表示され、操作は元に戻せません。削除できないオブジェクトがある場合は、失敗した件数と削除された件数がメッセージで示されます。

9. 言語を変更する

右上の **EN / VI / JA** スイッチを使います。メッセージを含む画面全体がすぐに切り替わります。アプリは起動するたびに英語で始まります。別の言語がよければ、もう一度切り替えてください。



10. トラブルシューティング


メッセージはウィンドウの上部に表示されます。よく見かけるものは次のとおりです。


メッセージ	原因と対処
アクセスキーまたはシークレットキーがこのエンドポイントに対して無効です	キーが間違っているか、別のサーバーのものです。プロファイルを確認し、**接続テスト** を使ってください。
エンドポイントへの接続がタイムアウトしました。アドレスとサーバーが起動しているかを確認してください	エンドポイントが違う、サーバーが停止している、またはファイアウォールやネットワークが遮断しています。アドレス（`http://` または `https://` を含む）とポートを確認してください。
エンドポイントに拒否されました / S3 バケットへの接続中にエラーが発生しました	サーバーは応答しましたが接続を拒否しました。エンドポイント、リージョン、**パススタイル**（MinIO では必要）を確認してください。
プロファイル: {name} は接続されていません	接続が閉じられています。プロファイルに再接続してください。
バケット一覧の取得に失敗しました / オブジェクト一覧の取得に失敗しました	アカウントにバケットやオブジェクトの一覧権限がないか、接続が切れた可能性があります。キーの権限を確認し、再接続してください。
バケットへのアクセスが制限されています	アカウントですべてのバケットを一覧表示できません。不足している権限を依頼するか、使用が許可されているバケットを開いてください。
別のアップロードが実行中です。完了までお待ちください。	アップロードは同時に 1 つだけ実行されます。終わるのを待つか、**アップロード中** ウィンドウからキャンセルしてください。
フォルダー ... にアップロードするファイルが 50 個を超えています。 / 一度にアップロードできるのは最大 1000 ファイルです。	8.1 の上限を参照してください。アップロードを分割するか、ファイル数を減らしてください。
プロファイル [{name}] はアップロードまたはダウンロード中のため削除できません	転送が終わるのを待つかキャンセルしてから、プロファイルを削除してください。
操作の前に切断してください！	編集や削除の前に、プロファイルを切断してください（右クリックして **切断**）。
選択できるのは最大5件までです！	ダウンロードや削除のために選択できるのは最大 5 件です。

メッセージ	原因と対処
保存先 ... が存在しません	ダウンロード用に選んだフォルダーが利用できません。別の場所を選んでください。

一覧にないメッセージには、操作名とサーバーが報告した理由が含まれます。その理由（例: `AccessDenied`、`NoSuchBucket`）は S3 自身のメッセージで、サーバー側で何を直すべきかを示しています。

下の 2 つのスクリーンショットは、**接続テスト** で取得した接続エラーです。




EN VI JA
MinIO demo
MinIO demo
minio
エンドポイントへの接続がタイムアウトしました。アドレスとサーバーが起動しているかを確認してください
operation error S3: ListBuckets, exceeded maximum number of attempts, 3, https response error StatusCode: 0, RequestID: , HostID: , request send failed, Get "http://localhost:1/?x-id=ListBuckets": dial tcp [::1]:1: connectex: No connection could be made because the target machine actively refused it.
プロファイル名
Wrong credentia
プロファイルの色
#d0ebff
エンドポイント *
http://localhost:1
リージョン *
North Virginia [us-east-1]
アクセスキー *
wrong-access-key
シークレットキー
パススタイル
シークレットキーを保存
自動接続
接続テスト
プロファイルを作成
オブジェクト: summary-2026.pdf
ダウンロード済み 30.00 MB
残り 20.00 MB
オブジェクト: sales.csv
25%
ダウンロード済み 2.00 MB
残り 6.00 MB