

Search

- <u>Upload</u><u>Login</u><u>Signup</u>



- <u>Upload</u><u>Home</u>
- Explore
- <u>Login</u>
- Signup

Search Successfully reported this slideshow.

Tài liệu tổng kết môn mạng máy tính

Submit Search

29

Share





Jojo Kim

Feb. 03, 2014

• <u>29 likes</u> • <u>31,844 views</u>

Download Now Download

. P

Tài Liệu Tổng Kết Môn Mạng Máy Tính

L. Những Kiến Thức Cơ Bản

L. Djob nghĩa mọng máy tinh:

Many máy tính là một hệ thống các máy tính được kết nổi với nhau hằng các phương thin truyền đần nào đó và tuân theo nặt kiến trúc nhất định vao cho chẳng có thể chia sẽ tái nguyên (đó kậu, thiết hị) với nhau.

2. Các thành phần cơ bán của mọng máy tính

- Các hệ thống đần cuối (Đoà Sympon) kết nổi với nhưa tạo thinh mạng, có thể là các mày tính hoặc các thiết bị khác. Nói chung hiện may ngày cũng nhiều các loại thiết bị có khá nông kết nhi vận mạng naày tính như điện thoại từ đóng, PDA, troi...
- Môi mương mọi là Môu là với mã vào thao tác myến thông được thực trên qua đó. Môi mương myến có thể tả vào toại dây dẫn cdây cấp; sông điện từ đất với các mạng không dày).
- Guar this: mayife thông (protocol) là một tập hợp các quy tắc chuẩn thính cho việc biểu diễn đã liệu, phát tin hiệu, chủng thực và phát hiệu thỉ đã liệu những việc cần thiết để giải thông tia qua các kinh truyền thông, như đã mã sác máy tính tvà các thiết hội có thể kết nổi và toao đổi thông tin với nhưa.

3. Light sorphartrice

Cuối năm tới, xuất hiện hệ thống mạng xú 15: các máy tim trạm được nổi hết vào một máy linh trung tim. Hệ thống nay có nhược điểm từ giá tấn kém vi tắt cá các máy tim đầu phủi nổ trực tiếp về nay tính trong tim, máy tính trong tim ghái xư bỳ quả nhiều đầu đầu đạo quá tại.

T.

Sau đó để giám tái cho máy tính trung tâm thì các máy tính số nổi vào các hộ tập trung, bộ tiến xư bỳ trước khi nổi vào máy tính trung tâm. Với mô hính mụng xư bỳ như vậy thì các rưấy tính muốn kết nổi với như phái thông qua ruấy tính trung tâm.

Cuối những năm 70, để kinh phục thì các mày tính được nói với nhau để thng cốc độ và tíng độ tin cậy. Cũng thời điểm này, nuất hiện khái niệm mạng muyền thông với Thinh ghần chính là các nữi mạng. Các nóiy tính kết nối rởi nhau thống qua các nữi mạng. Các nối mạng các được gọi là bổ chuyển mạch đồng để hưởng các đồng là các núy tính. Chính vi thể mạng truyền qua nó từ điệh. Các nữi mạng công là các núy tính. Chính vi thể mạng truyền thông và mạng máy tính là một.

4. Mục tiến của rugng máy tính

- Cùng chu số các từ nguyên chung, bốt kộ người sử thung ruôc công có quyền thai thác, sử dụng thi nguyên của ruọng ruô không phụ thuộc vào vị tỉ địa lý của nó.
- Ning cao độ tin cập của hệ thống chữ kha năng thuy thể khi một số thánh ghấn của mạng tuỳ ra sự có kỷ thuật giúp cho hệ thống vẫn dạy trí sự hoạt động tính thaông.
- Tao môi trường giao tiếp giữa người với người. Chính phạc được khoông nách, cun người số thể trao đối, thên hiện với nhao cách xa nhau hóng nghĩn lưo.
- Dùng chung thi nguyên đất tiến như nhỏ va, phần ruềm. Trinh do thừa dữ liệu, tải nguyên mạng. Có khủ năng số chức và triển khai các để ún hón thuận lợi và để đảng. Kinh số trong việc đầu tơ tây đạng kệ thống tin học các một cơ quae, xĩ nghiệp, doubl nghiệp...
- This dies các tiến chiến thống stát về tính hảo mặt, an toàn dỡ liệu khi nhiều người sử dựng tại các thiết bị dâu vuối khác nhao vùng làm việc mên nắc hệ nơ số đã liệu.

5. Phin hoji mang may tinh

a. Thro khosing eich




- LAN (Lovel Arms Network), hay con gọi là "mang các hỏ", là mang các phận và một thủ nhà, một kho vực (trướng học hay cơ quan nhồng hại) có quy mô chông việ km. Chông việ các củy chủ và các máy mạn tong các vàn nhóng và nhà mày dễ chù sẽ từ người và tru đối thông th.
- MAN (tir Anh ngit: estropolitan area network), buy con gọi ili "ruṇng đii thị", là ruṇng có có tiên hơn LAN, phụm vi vài chục km. Nó có thể bao gồm nhóm các viên phóng gần nhóm trong thinh phố. Kết nổi này được thực hiện thông qua các một trường troyền thông tác độ cao (50-100 Mhitis).
- Mọng điện nộng WAN (Wide Arna Network) lới: nói máy tính trong nội bộ: các quốc gia hay giữn các quốc gia trong công một chia học. Tốc độ truyền đầo thấp và thường xây ra th.
- GAN (Gibbal Area Newark) Lôt nổi máy tính từ các chho lạc khác nhao. Thông thường bắt nổi này được thực hiện thông qua mọng viễn thông và vệ nính. WAN công là một dong mọng GAN.

h. They pleaning their truyèn din

- Mạng chuyển mạch kinh: Troớc khi ma đối thông to, hệ thống về thiết lập kết nổi giữa 2 thực thể bằng một đường truyền vật lý. Thực thể địch rala bịa, kết nổi rây sẽ bị huy bọ. Kếnh mạyên đần sẽ được duy trí trong suốc bốt giar trao đổi thống từ và số được hay bỏ khi kết thúc quá trính trao đổi thống từ.
- Mạng chuyển mạch giết. Các đô liệo của người dùng tran đổi với nhưa sẽ được chía thành các gôi (pucket) với các độ liệo khác nhưa và được truyền đã trật mạng.

6. Một số mã bình mạng mày tính cơ bản


a. Mang tuyên (Mang Bus)



Các trinh roạng Buc là phương pháp nổi mạng vị tinh đượ gián và phố tiến nhất. Cấu hình mạng buc buo gồm một đây cáp đơn là nổi tất có này tính trong nuọng theo một hàng. Liu tiếm của mô hình vày là để triển khai và tiết kiệm chi phố. Tuy nhiên mô hình mày có nhược điểm là độ ổn định không cao, chi cầu xây ra một kỗi trấn được truyền thi cá hộ thống ngông hoại động và khó xác định được lỗi

h. Mong birth see (mong Star)

Mạng Siar cũng cấp tài nguyên và chỉ độ quân lý tập trung. Tay nhiên, do mỗi trấy tính nổi vào một trung thre điệm, sôn cấu hình này cần rất nhiều cập nổu cói. đặt ngọg ở quy mô lớn và phu cầu về năng lực cáu thiết bị trung tâm cũng nết lớn. Ngọni ra, như mang tâm bị hòng thì truin hộ mạng cũng bị đôn. Trương hợp một máy tính hoặc doạn cập nói máy tính đo với thiết bị trung tâm bị hòng thôn mạng hàa xuo, thì chỉ máy tính đô một không còn có thể giữ hay nhận dữ liệu nạng. Các máy tính cón lại máy tính do một không còn có thể giữ hay nhận dữ liệu nạng. Các máy tính cón lại máy mạng vấn hoạt động binh thương.



c. Mong ving (mong Ring)

Cầu hình rung Rung (vòng khép kin) nổi các ruly tinh trên ruội vòng cáp.

Không có dầu nào bị họ. Tin hiệu trayền đi theo một chiều và đi qua từng ruly tình.


Trong ruly bình này ruli naty tinh đông vai toó như ruly bộ chuyển tấp khuốch đại
tin hiệu và giri nó tới ruly tình tiếp them. Do tin hiệu đi quo từng máy nón sự hóng
hóc của một ruly có thể lịnh hưởng đến toàn ruọng. Tại một thời điểm tiêi vô một
máy được trayển để liệu.



https://www.slideshare.net/jojokim5/ti-liu-tng-kt-mn-mng-my-tnh

II. Kiến Trúc Phân Tổng Trong Mạng Máy Tinh

1. Giệt thiệu về tiến trúc phân theg



- Bit gives do phice up one việc thiết hể và mi dặc rungs, hôu hết các sray tinh đểu dược phân tích thiết hể theo quan điệm phân tầng.
- τ' Số họng các they cũng như thu và chức nặng của mỗi tổng trợ thuộc vào nhà thiết kể.
- Trong hậc hết các nặng, nực đích của nổi tầng là để cũng cấp roặt số dịch vụ nhất định các tầng cao hơi.

2. Một số nguyên tắc của kiến trúc phân tổng

- Trong ường một nuọn, thi các hệ thống đầu có cứu trúc tổng như nhưu cvê số tổng, về chức năng của từng tổng?
- Dê tiệu không truyền trực tuếp từ tổng li của bên rúy sung tổng li tên kia. Bên giải để liệu, dữ liệu đi từ tổng cun tính xuống tổng thấp nhất, daới tổng thý là đượng tuyển vật lý. Để liệu số được truyền qua đường truyền vật lý sẽ được thuyến đã là liệu, dữ liệu nhân được qua đường tuyển vật lý sẽ được thuyến đi từ tổng thấp nhất đến cao xhất.
- ← Giữa 2 hệ thống chi có liên hết duy nhất ở tập thấp nhất (tập vật 15).

3. Một số vấn để lợu thiết kế bộ thống phân tổng

- Chun quy tắc truyền để thệu:
 - Trayên roje hướng (stroplex)
 - Troyle 2 horing dong this risk outleace
 - Trayés theo sis 2 broing toks phien (half-dayles);
- of Kielen made like
 - Dương truyền vật lý nói chung thường xuỳ m lỗi. Vì thể của có cơ chế kiếm soán các liết sáy. Thông thường bêo yhie và bên thu sẽ truo đối thông qua một loại mở chung đúng để thông tho lỗi, kiếm soán lỗi và sia tối. Hóa thu ghời có trách nhiện thông báo đổ nhận đô gói tin hay dran truy lệ phái truyền lại gọi ta náo.
- ✓ Do dei hav tin vo tha ty goi tic:
 - Giếi tin thị thụ thuyến di sẽ được chia nhỏ thình các hia tin. Phái có cơ chế điệu nhỏ hia tin một cách hợp lý và cơ chế để hòn thu nhật và sắp xấp giữ tin được như thủ tụ họn đầu.
- Dishukhila has beenge
 - Giết tia được truyền để phát có tắc độ phá họp với sáng lạc bên thật.
 Chính vị thể phát có cơ chế để bên phát biết được năng, lạc nhận gối tia của hện thu để truyền phá hợp.

7.

4. Một số thuật ngữ cơ hàn trong kiến trúc phân tổng

- ✓ Mối quan hệ giữa 2 tổng công mức của hai hệ thống được gọi là giao thức.
- * Đơn vị sử liệu dịch vụ (Service Dun Unit) SOU là sử liệu từ tổng dưới nhận chaye từ tổng nguy trên đó
- Thông tin diễu khiến (Protocol Count) Information) PCE là các thông tin được giến thân xão để liệu khi côngắn xuống tầng đượi.
- ✓ Den vị đô liệu xử dụng giao thức (Protocol Data Chirt) PDU: SDU + PCI.

III. Mô hình OSI (Open System Interconnection Basic

Reference)

Lá nói hính thoọc don na hói số thức ISO, chó hính này được đóng làm có só để kiết nổu các hệ thống mới, mọi hệ thống (năn theo mô hình GSI đều có thể kiết nổu với nhou. Mô Hình GSI giớn có 7 lớp. Đơ liệu biện truyền số được chuyển từ kộp 7 suống lớp 1 (quá trình này được giả là quá trình đồng giả đô liệu Xuaquanlorian). Bắc nhân các gối tha số chuyển từ kộp 1 lớn lớp 7 (quá trình này được giả là quá trình này được giả là quá trình bộc tách đồ liệu Xuaquanlorian).



.

1. Yáng vật lý (Physical Layer)



- Lóp này mô tó các đặc trung vật lý của mụng.
 - Mű möng körnői
 - Các kọi dây cấp được dũng để kết nổi,
 - Các chuẩn đầu cáp dùng để kết nhi
 - Khoázg cách kết nổi
- Z. Den vị dữ liệu ở tổng này : Bit

2. Thou tien het mang ((Data Link Layer)

- Chức nhợp chủ vớc của they liên khi dà liệu là thực hiện thiết hiệp các liên kết, day trí và hay bó các liên kết dữ liệu. Kiểm soát liết và kiểm soát lieu lượng. Tâng này bao gồm 2 thuy như là Moslia Accoos Control (MAC), Logical Link Control (LLC).
- √ Don'yi dö liğe ö sing raly : Fransı:

3. Ting mang (Network Layer)

- Chức năng chính của thuy nhy là định tuyến, quyết định tem gói lin về đi theo cháng nào má thể va nhất. Tầng mày cũng có nhiệm vụ cấp các địa chi mạng (vì chu như địa chi IP)
- ✓ Don vị dô liệu ở sắng raty: Protect

4. Thug vận chuyển (Transport Layer)

- Lá sống chật minh nhiệm, đian hóa việc choyển gói tín tới người dùng được nổi cad to cad). Kiểm sướt độ tín cậy của kết nổi, theo đôi các gội tín và troyền lại các gọi tin tổi.
- ✓ Cang clip các địo chí công tộch vụ (address port).
- Give this chink there in dung a sleg may in TCP on UDP.
- ✓ Dom vị đờ liệu ở tổng này: Segment

5. Thug phièn (Senion Layer)

- Điểu thiểu phương thức trao đối đỡ liệu. Quyết định tính to truyền các pôi
- ✓ Dieth disc các điểm đã hoặn thình giáp để dàng nong việc vuyên lại
- ✓ Born vị dờ liệu ở sống này: Được

6. Thing trion dien (Presentation Layer)

- ✓ Biến đối đã hậu về đặng chuẩn phủ hợp với ứng đọng ở tổng ?

T. Thug ing dang (Application Layer)

- Lá sông cũng cấp các giao được cho người đông mụy nhập vào mọng máy nón.
- Den vi dû hiju û sleg niş: Data

IV. Mạng Cục Bộ Lan Và Công Nghệ Ethernet

1. Tông quan về mọng Lan


- Mạng cực bộ (LAN) là hệ truyền thông tốc độ cao duyc thiết kế để kết nốt các máy thín và các thiết bị xơ lý dỗ kếu khác công hoạt động với rhun mong rain kha vực địa lý nhà như ở một tổng của trà nhà, hoặc trong một trợ nhà.
- Many LAN to robs thought up in in the play obting again or dung ding thoughthing thingsyon quantum gray the role in, plan toles.
- √ The dominent din 10Mbps, 100000ps, 1Gbps.
- Hiện raiy ngoài ruyng Lan điện hình che xuốt hiện fhôre khải niệne nuyng LAN không dây - WLAN (Wireless LAN).

2. Một số thiết bị cơ bán trong mạng Lan

a. Repenter (Bộ Lập)

Là hộ tập tra hiệu. Tin hiệu điện được myển tiên dày dẫn, mà đặt, dẫn lợi có điện tưở nên san một quống đường thi cường 40 (triện đố) của tín hiệu hị san

gián, dần đồn niềr thông tia. Vĩ thể người tri lập trồn đường dây có sao một Bhoàng cách nôn độ 1 cái Repenter để phục hỗi lại chất lượng tín hiệu.



h. Hub (Hi chia)

- ✓ Là thiết bị hoại động ở lớp ?
- Cang cấp một điểm tốt nhi trung tiên cho các điểm trong Mạng. Để liệu từ một máy gói qua tới một công của Huối sẽ được chuyển tới các công cón lại
- ✓ High host động ở chế đã taX duples.



c. Swiich

- ✓ Li thiết bị hoại động ở lớp 2
- \checkmark Chức năng cũng cấp điểm kết nổi trong hệ thông mạng

- Dũ hòn khi gọi đị có địa chí MAC (địa chí vật lý) của nó và của đích độu. Switch số học địa chí này và hơc lại chu vào trong hòng MAC). Dựa then địa chí MAC, switch số chayển gói tiri dên đóng trượ tính cấn gọi.
- ✓ Switch hout doing in the do full doplex





d. Router (Thiết hị định tuyến)

- ✓ Li thiết bị hoạt động ở lớp 3
- Có chức nằng tiên thoọc thường đi nhi nhất cho các gói tia qua nhiều kết nổi để đi từ trọng gọi thuộc nượng đầu đầu trạn nhậm thuộc mạng cuốt.
- Os ista ratag n\u00e4i nto\u00e4o mang v\u00f6i otana, cho ph\u00e4p goi tin di theo obido daring d\u00e4residad.
- Các gói tin gói đần Konter ghủa có dịa chi của nơi gọi vó dịa chi nơi nhận và dựa chi Router



12.7





5. Một số phương thức truy nhập đường truyền trong mọng Lan

Trong mọng máy tính nói chung cũng như mạng Lan, đường truyền là đing chung và các máy tính đều có quyền truy nhập vào đường truyền đề trao đổi thông tia nhưng phái taku theo một nguyên die nhất định. Các ghương thức truy nhập thường truyền chính là các nguyên tắc mô các máy tính phái tướn theo để truy cấp đường tuyển.

Có 3 phương thức truy nhập đường truyền cơ han trong trung Lan là CSMAICD, Token passing, FDOI


- a. Phorong thức CSMA/CD (Careier Sense Multiple Access with Collision Detection) – Phorong thức da truy nhập có cám biển sóng mung và phát hiện dụng độ
- CSMA/CD on again give to hij thing radio do platetribe o training day too.
 Howai via khoang nim 1970, goi to ALOHANET.
- Thomg door doop sho mang co cán tric tayán (binh bes)
- Cúc này tụm cáng chia sẽ một kinh truyền chẳng, các tụm đều có cơ bội thân nhập dương truyền như nhan (Multiple Access).
- Tại ngời thời điểm, chi có một nahy được gháp troyền tin. Trước khi truyền ghọi thug ngho ngưi đường truyền có rỗi không (Carrier Serne).
- Nộc tại một thời điểm có nhiều nhỏ cùng troyền, xây ra xong đội thi tole tô gọi tín dong troyền số bi loại bơ (Drop), và truyền lại ở thời điểm khác.
- Các mày tinh trong nung vò trách nhiện nhận linết dụng độ và thông bảo việ đạng độ.
- The differences CSMACD to done gian, robine dos, hiệu qua trayền thông tin can khi lam lượng thông tin của, mạng thấp với có tính đặc hiển. Việc thông tin hay địch chuyển các trạnh trên nayễn không tinh hương đến các tha ngư với giao thôn.
- Điểm thết bội của: CSMA/CD là thiệu suốt của tuyến giữas xuống nhonh chông khi phủi thi quá nhiều thông tin.

th

A B G D H G F E Subaphole with Wildy ving logic trong mung Sua

- Các thể hết chay trong vòng logic (vòng án) hao gồm các tuây có nha cầu nuyến để mậu.
- √ Các trạm đếu biết đặc chi của trạm trước và sau nó.
- Các LAN có cầu trác ving sẽ dụng kỹ thuật chuyển thể bài (token) để cấp phát quyển tray nhập đường trayền tác là quyển được truyền đô liệu đi.
- The his o day là một don vị dữ liệu đặc hiệt, có kích thước và nội dung (gồm các thông tin điều khiểu) được quy định nững cho mỗi giao thức. Trong đường cập kiệu tạc có một thi thii chay quanh mọng mọng.
- Phân dữ tiện của thi hai số một hời biểo diễn trung thời sự dung của mô được hoặc sốis. Trong the bài có chữa một địa chi địch và được hiện chuyển tối các trạn theo một trật tự đã định trong.
- Wật trạm route muyên dữ hiệu đư phải đọi đến khi nhận thuyê mội thi hia nỗi. Khi đó trạm và đối hiệ trạng được của thể hòi đượch hiệu, nôn giữ dữ hiệu có kiểm fhon đặc đời nơi nhiệu vào thể hài và truyền đi fhon chiếu của vòng, đội bội hiệu này trở thình không mong đôi bộn. Toạn độch sau khi nhận không đội hiệu này trở thình không mong đôi bộn. Toạn độch sau khi nhận không đội hiệu này troyền không đội hiệu vào bộ độm nổi tiếp tạc truyền không đội học vòng đượch đội thôn trật thông tin sác nhận. Trạm ngưồn nhận lợi không của minh (theo vòng) đội duọc nhận đùng, đội bộ hiệu thành họi rỗi và trayền thể hiệ đầ.

- Vì thủ bắi chạy vòng quang trong mang kin rà chi có một thể như việc dụng độ đời liệu không thể xây ra, do vậy hiệu xuất truyền đời liệu của mọng không.
- Trường hợp mắt thể hà: Nổa mội trạm phát hiện quá một khoảng thời gian quy định mà không nhận được thể bhi, nó về phát yếu chu tới trạm trước nó để yên của vành thể bài nướ.
- Trường hợp trạm kể tiếp bị hóng: Nếu một trạm tương đi mà trạm kế tiếp bị hóng thi nó phái tương thống báo và chuyển thể bhi qua trạm kể tiếp trạm bị hóng.



c. Phornig this: FDDI - Filser Distributed Data Interface

- FDOI là kỳ thuật dáng trong các nung cầu trúc vòng, chuyển thể bài tốc độ các bằng phương tiện cấp vợi quang.
- Chiếu đãi tối đã của vòng từ 100km
- Số vạm đội địc là 500
- ✓ Klussing elack tils da gilla 2 man få 2kre.



Mỗi trạm làm việc trao đổi thông tin với crong ở chỗ độ dual với một đường giá và một đường nhận thống tin đồng thối. Như một trong họi và một đường thuyến một cách hoặn phiên. Nếu cá hai vòng công bị sự cổ cái một đứng tuyển một cách hoặn phiên. Nếu cá hai vòng công bị sự cổ cái một đứng, vòng kép công và được khôi phục tư động thành một vòng đơn đó tin hiệu được phân sọ cái thái hộ kết nhiệu được phân sọ cái họi hộ kết nhiệu được phân sọ cái họi hội kết nhiệu được phân sọ cái họi hội kết nhiệu được họi động thành thật bắt điển này ra sự có.

6. Công nghệ Ethernet

m. Giệi thiệu

- Ngày 22 tháng 5 năm 1975, Robert Mexodife dunie Trung tâm Nghiên câm. Pulto Alto câm hàng Xerox PARC, hung California, đã dựa ra ý tương bộ đường hiệt nhi mạng nahy thát cho pháp các mày thát có thể muyền đỡ tiệu cơi nhau với mày in hoạt. Điểm nhệ bật các này tương này là các này tith có thể truyền truc niệp với nhau mà hìnhông cần sử dụng máy tính mọng tâm.
- Não 1980, Chuẩn Etherner 10NBps đầu tiêu chạo: quất bim bọi sự phối hợp phát triển của 3 Hưng: DEC, Intel và Xerox, Chuẩn này vô tên DIX Ethernet
- FEEE das in this chain of Ethernet dist tile via rates 1985 on the got THEE 802.3 Center Seaso Multiple Access with Collision Detection (CSMACD) Access Multipl and Physical Layer Specifications."
- Ethernet li một giao thức mạng chuốc hóa việc trayền thông rin ghi trong, mung cực bộ cho pháp truyền tin hiệu giữa các máy tính với sốc độ. 10 Mitto đến 10 Gigobia's. Trong các kiếu Ethernet thi kiếu sẽ dụng cấp noấn đối là hoy thông dạng nhất. Hiện nay nó khoảng SS% mạng LAN sử dụng công nghệ Ethernet.
- Các đãy, nói các phương tiện truyền đấc và công nghệ môi, công nghệ lithurnat đã ngày phát triển và đạt được nắc độ trao đội số liệu dẫn tiệ Gigabinh
- ✓ Ethernet lit gian this; host d\u00edeg \u00f3 kip 2 trong m\u00edr\u00edrinh OSI.
- √ Mö hink many Ethernet mayen thong hi Blue' Star.

Ħ

- Phoeng pháp truy shiệp thông truyền nói nung Ethornet số dang là CSMA/CD.
- Loại cặp thường sử dựng trong ingng Etherset là Cặp đồng trực minh, cấp đồng trực độy, cấp xuấn đối, cấp quang

h. Think phin rang Ethernet

Mang Ethernet of 3 think phin or bin ober one:

- Trair to de lique das coòs DTE (Data Terminal Equipment): Cas thiêr by trayée và chân do liệu DTEs thương là PC, Workstation, File Server, Print Server
- Thiết bị tuyến số liệu DCE (Dan Communication Equipment): Là các tháir bị bốt nhi mạng cho pháp nhận và chuyển kháng tria mạng, DCE có thể là các thiết tạ đặc lập như Ropester, Switch, Romer Intic các khối giao tiếp thông tia như Card mạng, Modern...
- Mös trường truyền dẫn (Interconnecting Media: Cáp xoás đôt, cáp đồng (noông/dây), cáp quang.....


c. Cis trúc khong tis litherest

Mỗi khung tin ethernet có kích thuộc nhỏ nhất từ 512 hit has gồm các trường mại:

- Proamble: Truing miy dánh dẫn sự xuất hiệu của khung bù, nó hoốn mung giá trị 30101010. Từ nhóm bit này, phía nhận có thể tạo ra xung dâng bố 10 Mbz.
- SED (start frame definites): mong say most taje og vala djuh av lekt dlas eta 1 khung. No halm mang gid inj 80/81/811.
- Que maing Destination và Source: Mang đại chi vật lý (đặi chi Mac) màs trạm shận và tran giế không, vào định không được gọi từ đão và nữ đạo; giá từ đần.
- LEN: Giá trị của trường nói lớn độ lớn của phần đời kệu mô khung mung theo.

Į7

PCS chia mã CRC raycle redendancy checksonte kiến tra tổi của nhi trường DA, SA, Longth /Type và Đưa và PAD. Phía giả sẽ thiể auto trưởng máy trước khi truyền không. Phía nhận tính trưởi lại CRC này theo cách trưng tự. Nến hai kết quá trùng thua, không được sem là nhận đứng, ngược lại không coi như là lỗi và bị loại bọ.



4. Cấu trúc địa chi của ragng Ethernet

- Mãi gian tiấp mạng Etherner được định danh duy nhất bởi 1 địa chi vật bị gió là địa chi MAC. Địa chi MAC là L chuỗi 48 bởi được biểu điển bằng 12 nhỏ sử hoại và được chia thình 6 octor phân cách nhưa bởi nào đầu gọch mạng (-). Vì dụ: 89-26-56-08-99-98
- ✓ Đội chi KIAC được ấn định ngày từ khi vào saắt thiết tị.
- √ 3 octot dilu xia dinh bling sin xulit, chii su quan lý cin tá chirc IEEE.
- 3 octot soudo shi sin suft in dist.

u. Mit så khang Ethernet

Whong Contact là không mà trường địa chi địch chỉ chứn địa chí MAC của một trạm duy nhất. Khung Unicast được sẽ dụng khi mày ngoồn truyền đượcg sã đầu một nượ đich they nhất. Tất cá những máy trận mạng đầu nhật được khung Unicast nhưng chi có trạm nắc thây địa chỉ NAC địch giống địa.

- chỉ giao tiấp mụng của minh thị mới và W_i các mạm khác số bỏ qua khung sáy.
- Khong Walmand li khung mi truting dia chi dich chia dia chi MAC mi dai dige che dia chi MAC cua mix so man tich mang. Khung multican days so dang khi miy nguồn muyên thông tin cho một số trun trên mang.
- Khang Broodcart là khung mà trường địa chỉ địah chức địa chỉ MAC địch là FF-FF-FF-FF-FF-C 88 bit (). Khung Broadcart được sử dụng khi máy nguồn truyền thông tin của tát cá các máy trên trạn. Khi nhân được một khung Broadcart thi các máy đều hiểu rằng khung tin máy được gọi the người.

E. Hopt döng cán mang Ethernet.

- ✓ Etherset sir dung phasing this: truy inhip during mayor CSMA/CD.
- Khoảng trống liên kháng (trentforne Gopé kỷ hiệu IPG: Là khoảng thời gian một giao tiếp rung ngông truyền sau khi đã mọch một không. Sau thời gian một nó riệt tiếp tạt mọch khong tiếp đạce. Giá trị via IPG bằng % lần thời gian truyền một bit.
 - ♦ Erhamat 10Mb/c IFG = 9.6 us
 - ♦ Educati 10000bdc BFG = \$60 mm
 - ◆ Ethernet 1000Mb/s: BFG = 96 ns
- Nhữ va dạng phương thức tray nhập đường truyền CSNN-CD với khá rững gian hiển sông mang nên các một trạn thuốc mạng Ethernet có khá nững nhiện hiệt đường truyền hiện hoặc cổi. Khi phát hiện đường truyền sối, máy trạn sẽ đợi fhêm cuội khong thời gian hiếng IPU, xao đô nó thọc triện ngay siệc truyền khong. Nếu truyền shila khong thị giữa các thung phát cách shua khoáng IPU. Trong trường hợp đường truyền hiệ, máy trạm sẽ tiếp tạc ling nghe đường truyền cho độc khi đường truyền rối thi thực hiện lại quá trinh truyền. Trường hợp khi giá trinh truyền khong đượn điển ra thì truyền trạm phát hiện thủy sự xung đột, máy trạm sẽ phúi tiếp tạc truyền J2 họi dô liệu. Nêu sự xung đột được phát hiện ngọi khi sáp tạc truyền J2 họi dô liệu. Nêu sự xung đột được phát hiện ngọi khi sáp tạc truyền J2 họi dô liệu.

máy trạn số phải truyền thờ mường Prountria và thâm 32 bir niều giáy chu tin hiệu trên đường truyền dù liêu để các trạm nhận biết có xung đột. Khi mội trạn truyền thinh công 312 bit, tu xem như kinh truyền đã bị chiếm. Điểu máy công có nghĩa là không thể có xơng đột này tu nhỏ. Khoang thời gian ông với thời gian trayền của 512 bir được gọi là Stoffinu.

- ◆ Ethernet 10Mb/c: slot Time = 51,2 us
- ◆ Etherset 100Mb/s: slot Time = 5.12 m
- ◆ Etheraet 1000Mb/s slot Time = 512 m
- Một mạng Etherner được thiết kể đáng phái thoá min điều kiện xua.
 Thời gian về tổng cộng lớn nhất để truyền khung Ethernet từ mạn này tôi mạn khức trận mạng phái nhỏ hơn mội nào skot Ting?

g. Philo logi mang Effectart

Dua trên các yếu số như thế độ, phương thức tin hiệu, đặc trong của chứng, truyền sặc lý, người ta phân buá mạog Ethernet thành một số mặng như san:

√ Hệ đường Ethernet 1880b/s.

- 4 JOBanch: Dity là tiêu chuẩn Effectuel diu tiên, dựa trên cập động trực loại dây. Tốc độ đại được 10 Mb/s, sử dạng bằng tần cơ xô, chiếu dài cấp tối đã các 1 phân đoạn nung là 500m.
- Atthrock: Co sin Khic la "dan Edurant", due trên hi duling cáp dóng trực móng với do đó 10 hthức, chiến dòi cáp sối đã của phân điam là 185 m (IEEE làm cón thành 200m).
- ASSemeT: Chit T là một tắt của "twisted": cập xoán cập. 16ftuseT bout động tốc dộ 10 Minh dựa trên hộ thống cập xoán cập Cát 5 trở lớn.
- Millourd: Fist vidents can Fiber Optic (spi quang). Day to chalm District dang che-spi quang beat dong o sie di 10 Mb/s, ra dot năm 1900.

v. Hit thing Ethronet 1880h's

 MOMANCE: Chain Discreet lingt ding vei tile di 100 Mes tien ca cip voin cip lin cip sei grang.

ø

- JORNeseX: Chil N nói lớn đặc dịnh mã hóa đường truyền của hộ thống này (sẽ dụng phương pháp mà hoà 48/58 các chuẩn FDDf). Bao gồm 2 chain 1008ssefX vii 1008sseTX
 - 100HaseFX. The 4th 100Mb/s, sir dung calp son quang da mexic.
 - 1008aseTX. The 49-100Mh/s, six dung city solin city.

← Hij thebeg Giga Ethernet

- JONSBassell: Chii X nói lión đặc tình mã hao đường truyền (chuẩn này dựa trên kiểu mô hoá đB' 100 động trong bộ thống kết nổi tốc độ cao Filter Clusted days plait with bit ANSII, Chain 1000SeseX gots 3 logs.
 - 1000Buse-SX tole dij 1000 Mb/s, sir dung seri quang viri song ngits. - 1000Hau-LX: tắc độ 1000 Mh/s, sử dụng sợi quang với sông đặt.

 - 3000 hour-CX: see do 1000 Mb/s, se dung clip d'ing.
- JOSSBussell: Hog dâng ở thể độ Giga bàs, bằng thi sự sở trên cấp xoất. cấp Cát 5 trở liện. Sử dụng kiểu mã hoá đường truyền riệng để đặt được tốc độ can trên lượi cáp mày.

V. Mô hình TCP/IP Và Mạng Internet

1. Mil-Bioth TCP/IP

n. Gitt thiệu

- √ TCP/IP (Transmission Commit Protocol/Instruct Protocol) is chong circ gine. thick doing host itbig rithin roung algorite phuring tiện moyên thông liên mọng.
- ✓ TCPIP dage plut mên từ thời kỳ đầu của Internet, duye để xuất bởi Vinten. G. Cert va Robert E. Kalm (MV), 1974.
- TCPTP là bộ giao thức được sử dụng nhiều nhất hiện nay để kết nổi các này nich và các trung. Mong finternet, sử dụng TCP/IP để kết cói máy tính trật toix thể giới.

£1

h. Mi bình kiến trúc TCPTP

Mù tean TCPSP là mô bình sẽ chư trùc phân tổng, bao giên 4 tổng:





r Ting Tray Nhập Mạng - (Network Access Layer)

- Toong ông với tổng Vột tỷ và Liên kết đô tiệu trong mô hình OSI
- Cung cấp các phương tiện kết nhi vật lý. Đồng bố đã liệu, điều khiến hoếng thông tin và sar lý các lỗi trong qua trình vậi lý. Cung cấp các thu tạc, các hán... điệm hao cho việc truyền đần sa toán các khong thông tin thìn bắt kỳ công right truyền đần sao như lithernut, Takon
- Phân ôngo dữ kậu thính các không (Fronc)
- Quân lý các địa chỉ rật lý

√ Ting mgog (Internet Layer hoje Network Layer)

- ♦ Tuong ông với tổng mạng trong mô hình OSI
- Nixêm va co hên là vir lý liện lạc giữa các thiết hị trên ruyng. Cùng cấp một địa chỉ logic cho các giáo diện vậi lý mang (Đặa chỉ IP). Cùng cấp nhữc năng địah mạyến gói tin.
- Đơn vị đữ bậc lớp này là Packet

√ Ting giao vận (Transport Layer)

- Tương ứng với tổng giao vận trong mô hình OSI
- Cong cấp phương tiến kỗi ruối từ một ứng dụng này xong một ông dạng khác, kỗi nổi conể to conể

- Đào được thông tin truyền dẫn xơi nhận không bị tối và đông tiệt tự:
- Đơn vị dữ liệu và lý là Segrent.
- Se dang 2 gair thôc: Giao thúc thiểu khiến mọi đôi đã liệu TCP (Transmission Control Protecul) và Giae thác đờ liệu người sử dụng UDP (Lier Bungton Protecul).

Thing ing dyng - Application Layer

- Úng viti ole tầng Session, Presentation và Aplication trong mô hình OSI.
- Cong côp giao điện sử dụng cho người động.
- Don vị dữ hộu là Dưu

c. Hoạt động


- Qual crost Zong gọi xử Điện (Encapsulation). Đô liệu được xin bị họi tổng Application. Tổng Application tổ chức đột hậu theo khuôn dạng và một tự để tổng ứng đưng ở máy nhận và thể hiểu được. Tổng Application gọi để liệu traing ứng đưng ở máy nhận và thể hiểu được. Tổng Application gọi để liệu traing sing được tông thực động bya nổi bộu và động chữ thuyệc động thường chiếu các giá có kích thuộc nhỏ ben 64 KiS gọi là Segment nắc sư dựng giao thác TCP, hoặc Dutagram nắc sử dựng giao thác TCP. Độc Được động địah độ kiệu các tổng Transport số được động địah là kọng giao thác TCP.

 John độ liệu các tổng Transport số được động thánh các gọi độ liệu (Packet Dutagram). Khi các gọi độ liệu từ tổng Internet tới tổng Net vorh.

 Access, nó số được gắn thờm một beader khác để tạo thánh khưng độ bộu thươce.

 Các khưng này sẽ đượng truyền qua đường truyền vật lệ.
- Quel crisil, disny giớc đô liện (De-Encapsulation), thên nhận sử thực hiện quá trình ngược lại, để nhận được đô liện (được).

in



Quai crissh phake makeh alli fiçha. Did hiju chape truyyên qua nihibu mung kitise inhan với các kích có cho ghiệp khác nhan. Kích thuộc lớn nhất mà gói đô liệu có thể truyện trong mạng gọi là đini vị truyện qua đại MTU (Maximum Transmission Unit). Nếo gói tin khi truyện tới một ngọng má lớn hơn MTU của rượng đói thì nà sẽ phái chia thinh các gói nhệ hơn.

d. Gian this TCP

- TCP là một giao thức hưởng liện liệt (Connection Oriented), tức là trước khi truyền đô liệu, TCP phát và TCP dua thương hượng để thiết lập một kết siết lingic tạm thời, tiến tại mọng quá trình truyền và liệu.
- TCP nhận thống ma từ tổng trên, chíu dữ liện thinh nhiều gói theo độ dài quy định với chuyển giao các gái tin xuống cho nác giao thác tổng rugng (Tầng IP) để: định tuyển. Bộ với 1) TCP vác nhận tổng gói, nhữ không có xác nhận gói dữ liệu sử duyê truyền lại. Thực thể TCP bên nhận về khôi phục lại thông tin họn đầo dựa trên thứ trư gái và ườuyên độ liệu lên tổng trên.
- Sino thic TCP host dijng o kip 3 mong mô hình TCP/IP và lớp 4 trong mô tính OSL.

'n

" TCP one clp this ning

- Thiết lập, duy trị, giữ phông liên kết giữa hai thực thể TCP.
- Phán phát goi tra một cách tin cậy. Tạo số thứ tự (Sequencing) các gói dữ liệu, thiếu khiếu lỗi.
- Cung cấp khá năng đã liệt nổi cho các gại trình libác nhưu giữn thực thể nguồn và thực thể địch thông qua việc sử dụng địa chỉ cổng địch vụ.
- Trayến đã liệu theo chế độ song công (Full-Duplex).

√ Đặc điểm của TCP

- Hat thực thể liên kết với nhan phái trun đốt, đảm phán với nhau về của thông to liên kết nhâm ngặn chặn vụ trận và một đô liện khi truyền.
- Hệ thống nhận phái gọi vàc nhận cho hệ thống phái biết rằng số đã phán sợi đờ liêu.
- Các gói đô bậo có thể đến định không đóng theo thứ tự, TCP nhận sẽ sắp sắp lại.
- Hệ thống chi phát lợi gói tín lệ kỗi, không loại bà toán bộ dòng để liệu.

✓ Câu trúc gôi de TCP



- Công nguồn (Source Port): 16 trí, số tiệu ưông nguồn.
- Công địch (Destination Port): Độ dãi 16 bit, chức số hiệu công địch.


- Soquance Number: 32 birs, of thirty cita gói of life libi phát.
- Acknowlegener Number (32 hits): Bös tha xic shijn the danc dir liệu ding.
- Offset (4 bin): 30 die Header gee (in TCP.
- Reserved (8 bit? Lig-dây bằng © để định cho turng lại
- Hag Citabits didn kitsche
 - USG: Ving on tri Shin
 - ACK: Vong ble shin (ACK number)
 - PSH: Chic ning PUSH.
 - RST: Khoi dòng lại (reset) liês kết.
 - SYN: Đồng bộ các số liệu tuất tự (sequence menter).
 - PIN: Không của đô liệu từ trạn người .
- Window (16bin): Số lượng các Byte đã liệu trong vùng của số hến phát.
- Checksom (16bits): Mil kiden sate tife others physing phase CRC).
- Ungent Pointer (16 bin): Số thứ ng văn Byte để liệu khẩn, khi URO được thiết lập.
- Option (di) dat thay dôt; Eluz bia- dô dá thi da qua TCP Data wong một Segment.
- Podding (46 di) they dôly Phile chies thêre vào Houder.

√ Hoạt dộng của giao thác TCP

- Thiết hợp tiết nói: So thọng quy trình bột tạy 3 boác. Bên phát, gọi 1 gọi tại TCP với có SYN = 1, thum số Sequence Number = n(ngha nhiên), thông số công TCP của dịch vọ ma minh muốn liên kiệ. Bên nhận soa. khi nhận được gọi tha, số gọi lại ruột gói thị với tham số ACK, Number = n +1, xã Sequence Number = y (ngắu nhiền) Bên yhát xua đó số gọi lại ngữ, gọi tin với tham số ACK. Number = y +1, và Sequence Number = n + 1 để kết thức quá trình hiệt tạy và kết nổi được thiết lập.
- Kử thác kể vinh: O đầu muốn kết thúc truyền sẽ gọi 1 gọi tin TCP với có FDS, tham số Sequence Number – n. Do phương thác truyền là xong.

https://www.slideshare.net/jojokim5/ti-liu-tng-kt-mn-mng-my-tnh

công như ở đầu hiện kia vẫn tiếp tạc truyền cho sởi khi không, có gi để truyền và vò công sử giá 3 gái tin TCP với có FIN, tham số Sequence Number -y Như vậy cá ha phía đều đã nhận được yếu cầu kết điác kết nổi. Cá hai pháo về gọi lại giới tin với ACK - x + i và y + i



- Truyến với nhiệu để hiệu: Khi nhiệu một khôi đờ: hiệu cầu chuyển đi nó người với dụng, TCP với lưu trừ tại hệ đặm. Nếu có PCSH được xác lập thủ toán hộ đờ liệu trong hộ đặm về được gọi đi đười dạng TCP Segman. Nếu có PCSH không được xác lập thì đờ liệu trong hệ độm vẫn chế giữ đi khi có cơ bội thích lược.
- 4 Bốn nhân, để liệu về đuyu gọi vào bộ độn. Nổu đề liệu trong độm đạọc dành đầu bọi có PUSH đã noàn hộ đã liệu trong hộ độn sẽ được gọi lên cho người sẽ dụng. Nguye lại, sử liệu vẫn được hra trong hộ độn. Nấu đã liệu khân cần phác chuyển gấp thì có URUEINT được xác lập và đành đầu đã liệu khân cần dạp trư URUE để báo dữ liệu khân cần được chuyển gấp.
- c. Gine thire girl tin regards or dong UDP (User Datagram Protocol)
- √ UDP lis gran thác không liên kết (Connectionless)


a

- * TIDP sử dựng cho các tiến trinh không yến cầu về độ tên cậy von, không có sơ chế xác nhận ACK, không đám bào chuyển giao các gói đã liệu đốn địch về theo dùng thời nà vũ không thực biện loại bê các gói tin trùng lập.
- Thuồng được sử dụng trong các cũng dụng không đói hỏi độ các cậy các sống Streaming modia, giững trực tuyến và voice over IP (VoIP).....

| + | Bits 0 - 15 | 16 - 31 |
|----|-------------|------------------|
| 0 | Source Port | Destination Port |
| 32 | Length | Checksum |
| 64 | 0 | lata |

£ Glas thür IP

- Give this IP to mor give this: Khing life left, thilly tin city.
- Ciao thân IP daos số dụng trong mỗi trường liên mong sĩ vậy nó phái cố giếng hột sác giảm thiểo sai việ và mắt mặt để truyền gói tro, qua các mạng thánh phần để đến địch do để giao thức IP con được gọi là giao thức nể tọc cao (bost-effort).
- ← Cung cấp khủ năng kết nết các ngung con thính liên ngung để troyển để liện
- → D0 hijo daye git di theo các khất (Dengrum)
- Các thức bị định tayến liên mụng số dựa trên địa chí IP để phân phát các gói liệt thi địch.



- VER (4 bits): Version hiện hình của giao thức IP được có đột.
- IHL14 hts.) Interser Header Length dit där besder cita Datagrum, (32 hts.).
- Type of service(8 bins): Thing fin vê liqu dịch vụ và nah: tra tiên của giá IP:
- Tetal Langth (16 bits): Chi d\u00e4 d\u00e4i Dangram
- Edentification (166hts) Elisk does also mor Datagrien wong thời gian nông của nó.
- Flags(3 bits): Liën quan den so phiin doon (Fragment) cije Dungram.
- Fragment Offset (13 has): Cla vi tri cau Fragment stong Datagmen.
- Time To Live (TTL-6 bits). Thời gian sống của một gối dỗ liệu.
- 9 Protocol (8 bits): Chi giao thác sự dựng TCP hay LDP.
- Heider Checksom (16 bits): Mil Elém unit En CRCECycle Redundancy Checks.
- Source Address (72 bbs): Dja chi cira rigra nguồn.
- Destination Address (32 biss): Bje chi eiu type dich.

Next SlideShares

Upcoming SlideShare