ИТ.Контроль v2

Руководство пользователя и администратора

Редакция для v2.0.0-dev.5.12 RC1

Важно. Документ описывает текущую тестовую комплектацию RC1. Автоматические Windows-агенты и автоматический сбор телеметрии в пользовательскую поставку RC1 не входят: оборудование в тестовом режиме заносится вручную или импортируется из Excel.

© 2026 Трансцептер системы

Содержание

1. Назначение системы

2. Быстрый старт

3. Интерфейс и навигация

4. Организации и оргструктура

5. Оборудование

6. Рабочие места и сотрудники

7. Печать и расходные материалы

8. Серверы, серверные и стойки

9. Комплектация

10. Программное обеспечение

11. Карта размещения

12. Инвентаризация

13. HelpDesk

14. NAS / Storage

15. Журнал действий

16. Пользователи и роли

17. Импорт данных

18. Обновления

19. Резервное копирование и безопасные операции

20. Что не входит в RC1

21. Диагностика и типовые проблемы

22. Рекомендованный порядок тестирования

1. Назначение системы

ИТ.Контроль — локальная система учёта и сопровождения IT-инфраструктуры организации.

В RC1 система предназначена для ручного ведения парка оборудования и связанных данных, инвентаризации, учёта программного обеспечения, печати и расходных материалов, серверной инфраструктуры, NAS и внутренних заявок HelpDesk.

- многотенантная структура: организация → компания → площадка → отдел → рабочее место → оборудование;
- единая карточка оборудования с инвентарным номером, серийным номером, ответственным и расположением;
- учёт сотрудников и рабочих мест;
- серверы, серверные помещения и стойки;
- печатающая техника и склад расходных материалов;
- комплектация устройств и установленное ПО;
- инвентаризации с фиксацией найденного и отсутствующего оборудования;
- HelpDesk с заявками, приоритетами, статусами, комментариями и привязкой к объектам;
- NAS / Storage для добавления и проверки Synology;
- журнал действий, пользователи, роли, импорт и обновления.

Внимание. RC1 рассчитана на тестовую эксплуатацию. Автоматические агенты не являются частью бесплатной тестовой поставки.

2. Быстрый старт

2.1. Первый вход

После запуска ИТ.Контроль открывается в браузере. Если в базе ещё нет активных организаций, система показывает стартовый экран «Активных организаций пока нет».

1. Откройте раздел «Оргструктура».
2. Создайте первую организацию.
3. Добавьте компании и, при необходимости, площадки и отделы.
4. Создайте сотрудников и рабочие места.
5. Добавьте оборудование вручную либо используйте Excel-импорт.
6. Проверьте карточки оборудования и связанные разделы.

2.2. Минимальный сценарий тестирования

7. Создать одну тестовую организацию.
8. Добавить одну площадку и один отдел.
9. Добавить сотрудника и рабочее место.
10. Создать 3–5 единиц оборудования разных типов.

11. Добавить один сервер или NAS.
12. Создать HelpDesk-заявку и закрыть её после комментария.
13. Провести тестовую инвентаризацию.
14. Проверить журнал действий.

Совет. Для RC1 не требуется разворачивать агент на рабочих станциях. Это намеренно: тестовая эксплуатация должна подтвердить удобство ручного учёта и базовых модулей.

3. Интерфейс и навигация

Основная навигация расположена в левой панели. Верхняя панель содержит переключатель организации, глобальный поиск и рабочий период.

Элемент	Назначение
Переключатель организации	Выбор текущего контура данных. Главный администратор может работать со всеми организациями.
Глобальный поиск	Поиск по инвентарному номеру, серийному номеру, сотруднику, рабочему месту, модели и другим связанным данным.
Период	Используется для журналов и временных отчётов.
Левое меню	Переход между Контролем, Оборудованием, Печатью, Серверами, Оргструктурой, Картой, Комплектацией, ПО, рабочими местами, сотрудниками, инвентаризацией, HelpDesk, NAS, журналом и обновлениями.

3.1. Основные разделы

- Контроль — сводка по устройствам и лента событий.
- Оборудование — основной реестр IT-активов.
- Печать и расходники — принтеры, МФУ, плоттеры и расходные материалы.
- Серверы — серверы, серверные и стойки.
- Оргструктура — организации и связанные структурные элементы.
- Карта — представление размещения объектов.
- Комплектация — компоненты, установленные в устройствах.
- Программное обеспечение — каталог ПО и фактические установки.
- Рабочие места и Сотрудники — организационные связи.

- Инвентаризация — проверки фактического наличия.
- HelpDesk — заявки на обслуживание.
- NAS / Storage — учёт и проверка Synology.
- Журнал — история действий.
- Обновления — установка пакетов и миграционные функции.

4. Организации и оргструктура

Организация — верхний уровень изоляции данных. Пользователи, не являющиеся Главным администратором, работают в назначенном организационном контуре.

4.1. Рекомендуемая структура

Уровень	Пример	Комментарий
Организация	ООО «Ромашка»	Отдельный tenant / контур данных.
Компания	ООО «Компания»	Юридическое лицо или учётная компания.
Площадка	Офис Москва	Физическое место расположения.
Отдел	IT-отдел	Организационная единица.
Рабочее место	Бухгалтерия / место 12	Точка, к которой можно привязать сотрудника и оборудование.

4.2. Архив и восстановление

При отсутствии активных организаций интерфейс предлагает открыть «Оргструктуру» и вернуть организацию из архива. Не используйте удаление как замену архивированию, если данные могут понадобиться позже.

4.3. Обслуживание старой структуры

Для Главного администратора предусмотрены сервисные операции «Разбор старой оргструктуры» и «Перепривязать оргструктуру». Они предназначены для миграции и обслуживания данных, а не для ежедневной работы.

Внимание. Перед массовой перепривязкой сервер создаёт резервную копию PostgreSQL. Не прерывайте операцию до завершения.

5. Оборудование

Раздел «Оборудование» — центральный реестр IT-активов.

5.1. Поля карточки

Группа	Поля
Идентификация	Инвентарный номер, категория, производитель, модель, серийный номер, статус.
Оргпривязка	Компания, площадка, отдел, ответственный, помещение, рабочее место.
Серверная привязка	Серверная, стойка, позиция U, высота U.
Серверные параметры	Тип сервера, основной IP, iLO / iDRAC / IPMI, ОС, гипервизор, кластер, назначение.
Сроки	Дата покупки, гарантия до.
Дополнительно	Комментарий.

5.2. Правила ведения

- Инвентарный номер желательно делать уникальным внутри организации.
- Серийный номер заполняйте по возможности: он помогает при сверке и гарантии.
- Используйте статус последовательно для всего парка.
- Привязывайте оборудование к рабочему месту и ответственному, если это персональная техника.
- Для серверов используйте специализированные поля и связь со стойкой.

5.3. Удаление

Администратор организации может пометить оборудование на удаление. Физическое удаление выполняет только Главный администратор через очередь удаления. Это снижает риск случайной потери данных.

6. Рабочие места и сотрудники

Сотрудники и рабочие места позволяют связать человека, место и назначенное оборудование.

- Сначала создавайте площадку/отдел, затем сотрудника и рабочее место.
- К рабочему месту можно привязывать оборудование.

- Ответственного за оборудование указывайте в карточке актива.
- При кадровых изменениях лучше менять связи, а не создавать дубликаты одного и того же сотрудника.

7. Печать и расходные материалы

Раздел объединяет печатающую технику и склад расходных материалов.

7.1. Печатающая техника

- поддерживаются принтеры, МФУ и плоттеры;
- параметры включают технологию, цветность, максимальный формат, подключение, сетевое имя, IP-адрес и комментарий;
- для существующего устройства доступна отдельная карточка параметров.

7.2. Расходные материалы

Поле	Назначение
Наименование / тип / цвет	Идентификация расходника.
Производитель / модель / SKU	Каталожные данные.
Ресурс	Паспортный ресурс.
Остаток	Текущее количество.
Минимальный остаток	Порог для контроля запаса.
Единица	шт., комплект и т. п.
Совместимое оборудование	Связь с моделями/устройствами.

Для расходников предусмотрены операции «Приход» и «Выдать», позволяющие вести движение запаса.

8. Серверы, серверные и стойки

Раздел предназначен для инфраструктурного оборудования, которое требует отдельного учёта размещения.

- Серверы — серверные активы с IP, ОС, гипервизором, кластером и назначением.
- Серверные — физические помещения.
- Стойки — объекты размещения внутри серверной.
- Позиция U и высота U помогают фиксировать размещение серверов в стойке.

9. Комплектация

Комплектация хранит состав устройства: модули памяти, накопители, платы и другие компоненты. Компоненты привязываются к конкретному оборудованию.

Совет. Комплектация полезна для серверов и рабочих станций, где важно отслеживать замену или состав оборудования.

10. Программное обеспечение

Раздел разделён на каталог ПО и фактические установки.

Сущность	Основные данные
Каталог ПО	Название, производитель, версия, тип лицензии, комментарий.
Установка ПО	ПО, устройство, сотрудник, дата установки, среда, лицензия/ключ/примечание, комментарий.

Важно. В RC1 установленное ПО заносится вручную или импортируется. Автоматический сбор со станций относится к отдельному агентному модулю.

11. Карта размещения

Раздел «Карта» предназначен для визуального представления размещения объектов. Если карты ещё не настроены, система отображает сообщение «Карт пока нет».

На этапе RC1 этот раздел следует считать вспомогательным: основной источник данных — карточки площадок, помещений и оборудования.

12. Инвентаризация

Инвентаризация позволяет сверить фактическое наличие активов с реестром.

15. Создайте новую инвентаризацию.
16. Откройте карточку инвентаризации.
17. Отмечайте найденные объекты.
18. Проверьте список «Не найдено».
19. Исправьте связи или статусы оборудования по результатам проверки.

Совет. Для тестовой эксплуатации RC1 рекомендуется проводить небольшие инвентаризации по одной площадке или отделу.

13. HelpDesk

HelpDesk входит в RC1 и предназначен для внутренних заявок на IT-обслуживание.

13.1. Создание заявки

Поле	Описание
Тема	Краткое описание проблемы или запроса.
Категория	Тип обращения.
Приоритет	Срочность заявки.
Заявитель / Email	Кто обратился и контакт.
Площадка	Где возникла проблема.
Рабочее место	Конкретное рабочее место.
Оборудование	Связанный актив.
Описание	Подробности.

13.2. Работа с заявкой

- изменить статус;
- проверить связанный объект;
- добавить комментарий;
- закрыть карточку после завершения работы.

Внимание. Перед публичным RC1 рекомендуется отдельно прогнать сценарий: создать заявку → изменить статус → добавить комментарий → закрыть → снова открыть и проверить историю.

14. NAS / Storage

Раздел позволяет добавлять Synology NAS и проверять доступность DSM.

Поле	Назначение
Название	Понятное имя NAS.
Организация	Контур, к которому относится устройство.
Площадка	Физическое место.
IP / hostname	Адрес DSM.
Порт DSM	Порт подключения.
HTTPS	Использовать защищённое соединение.

Для NAS доступны действия «Редактировать», «Проверить», «DSM данные» и «Удалить».

Важно. Проверка NAS уже подтверждена в текущей тестовой эксплуатации. Учётные данные храните только в предусмотренных для этого механизмах системы.

15. Журнал действий

Журнал фиксирует действия пользователей и изменения данных. Используйте период в верхней панели для отбора нужного временного диапазона.

- проверяйте журнал после массовых операций;
- используйте его при разборе спорных изменений;
- не очищайте историю без необходимости.

16. Пользователи и роли

Управление пользователями доступно Главному администратору.

Роль	Назначение
Главный администратор	Вся система и все организации; управление пользователями и окончательное удаление оборудования.
Администратор организации	Работа в контуре одной организации.

ИТ-специалист	Рабочая роль для HelpDesk и обслуживания.
Пользователь	Базовая учётная запись сотрудника.

16.1. Поля пользователя

- Имя
- Логин
- Роль
- Организация
- Связанный сотрудник
- Пароль
- Статус

16.2. Смена пользователя и выход

RC1 поддерживает смену пользователя по логину/паролю и выход из учётной записи.

Внимание. Перед выходом из учётной записи Главного администратора обязательно задайте пароль. Система сама предупреждает, если пароль ещё не настроен.

17. Импорт данных

17.1. Excel-импорт

Шаблон Excel встроен в приложение. Рядом с импортом доступна кнопка «Скачать шаблон».

Лист шаблона	Что переносится
Компании	Юридические/учётные компании.
Подразделения	Структурные элементы.
Сотрудники	Сотрудники.
Рабочие места	Рабочие места.
Оборудование	IT-активы.
Серверные / Стойки	Серверная инфраструктура.

Комплектация	Компоненты оборудования.
Печатающая техника	Принтеры, МФУ, плоттеры.
Расходные материалы	Склад расходников.
Программное обеспечение	ПО и связанные записи.

17.2. Миграция из ИТ.Контроль 1.12

Раздел «Обновления» содержит мастер импорта ZIP, созданного функцией «Экспорт для v2» в версии 1.12. Сначала архив проверяется, затем для каждой старой компании выбирается новая или существующая организация v2.

Внимание. Перед импортом система создаёт резервную копию. Для тестовой RC1 не импортируйте критичные данные в единственный экземпляр системы без отдельной резервной копии.

18. Обновления

В разделе «Обновления» доступны установка пакета обновления и история обновлений. Обновления следует выполнять из интерфейса, если пакет предназначен для установленной версии.

20. Сохраните резервную копию данных.
21. Проверьте совместимость пакета с текущей версией.
22. Загрузите пакет через раздел «Обновления».
23. Дождитесь завершения операции.
24. После обновления проверьте основные разделы и журнал.

Внимание. Не устанавливайте внутренние или тестовые FIX-сборки в рабочий контур, если они не обозначены как совместимые с вашей версией.

19. Резервное копирование и безопасные операции

Некоторые административные операции автоматически создают backup PostgreSQL. Это не заменяет регулярную резервную копию всей установки.

- Сохраняйте резервную копию БД перед обновлениями и массовыми импортами.
- Не удаляйте Docker volumes вручную.
- Не используйте `docker compose down -v` для обычной остановки системы.
- Не меняйте содержимое PostgreSQL volume вручную.

- Папку приложения и резервные копии храните отдельно от единственного рабочего компьютера.

20. Что не входит в RC1

Чтобы бесплатная тестовая поставка не подменяла будущие коммерческие модули, в RC1 пользовательский сценарий сознательно ограничен.

Функция	Статус RC1
Ручной ввод оборудования	Доступно
Excel-импорт	Доступно
HelpDesk	Доступно
NAS / Storage	Доступно
Инвентаризация	Доступно
Ручной учёт ПО	Доступно
Windows Agent	Не входит в пользовательскую поставку RC1
Автоматический сбор железа и ПО	Отдельный будущий модуль
Постоянная телеметрия рабочих станций	Отдельный будущий модуль
Централизованные действия через агент	Отдельный будущий модуль

В интерфейсе или backend могут оставаться технические заготовки, необходимые для развития продукта, но они не считаются заявленной функцией RC1.

21. Диагностика и типовые проблемы

Симптом	Что проверить
Нет организаций	Откройте «Оргструктура» и создайте/восстановите организацию.
Не получается выйти из Главного администратора	Сначала задайте пароль в разделе «Пользователи».

Не видны данные другой организации	Проверьте выбранную организацию и роль пользователя.
Импорт не проходит	Проверьте формат файла и используйте встроенный шаблон.
NAS не проверяется	Проверьте IP/hostname, порт DSM, HTTPS и доступность NAS из сети сервера.
HelpDesk не показывает связанный объект	Проверьте, что рабочее место/оборудование относятся к текущей организации.
После изменения ничего не видно	Обновите страницу и проверьте журнал действий.

Для технической диагностики установки сохраняйте текст ошибки и журналы контейнеров. В пользовательской сборке эти операции должны быть максимально автоматизированы.

22. Рекомендованный порядок тестирования RC1

25. Запустить отдельный тестовый экземпляр и убедиться, что основной экземпляр не затронут.
26. Создать организацию и оргструктуру.
27. Добавить сотрудников и рабочие места.
28. Внести несколько типов оборудования вручную.
29. Проверить Excel-импорт на небольшом наборе.
30. Проверить серверы, серверные и стойки.
31. Проверить печать и движение расходников.
32. Добавить ПО и привязать его к устройству.
33. Провести инвентаризацию.
34. Создать и закрыть HelpDesk-заявку.
35. Добавить и проверить Synology NAS.
36. Создать пользователя с ролью ИТ-специалиста или Пользователя и проверить ограничения.
37. Проверить смену пользователя и возврат Главного администратора.
38. Проверить журнал действий.
39. Только после этого считать сборку кандидатом на PUBLIC RC1.

Приложение А. Версия документа

Параметр	Значение
Продукт	ИТ.Контроль v2

Версия приложения	2.0.0-dev.5.12
Сборка	FULL RC1 (тестовая)
Документ	Руководство пользователя и администратора
Редакция	1.0
Разработчик	Трансцептер системы

Важно. Этот документ подготовлен по фактической структуре и интерфейсу загруженной сборки 5.12 FULL RC1. Перед публикацией PUBLIC RC1 раздел установки следует обновить под окончательный однокнопочный дистрибутив.