06 小试牛刀,解剖浮点对象 float-慕课专栏

imooc.com/read/76/article/1902

经过前面章节,我们知道 float 对象背后由 PyFloatObject 组织,对其结构也了然于胸。 那么,本节为何要重复讨论 float 对象呢?


一方面, <u>对象模型</u> 中关于 *float* 对象的讨论, 着眼于 *Python* 面向对象体系的讲解,许多细节 没来得及展开。 另一方面, *float* 作为 *Python* 中最简单的对象之一,"麻雀虽小,五脏俱全",拥有对象的全部必要属性。 以 *float* 对象为起点开启源码之旅,能够快速上手,为研究更复杂的内置对象打好基础,建立信心。

内部结构

float 实例对象在 Include/floatobject.h 中定义,结构很简单:

```
typedef struct {
    PyObject_HEAD
    double ob_fval;
} PyFloatObject;
```

除了定长对象共用的头部,只有一个额外的字段 ob_fval ,存储对象所承载的浮点值。



浮点实例对象内部结构

float 类型对象又长啥样呢?

与实例对象不同, float 类型对象 **全局唯一** ,因此可以作为 **全局变量** 定义。 在 C 文件 Objects/floatobject.c 中,我们找到了代表 float 类型对象的全局变量 $PyFloat_Type$:

```
PyTypeObject PyFloat Type = {
  PyVarObject_HEAD_INIT(&PyType_Type, 0)
  "float",
  sizeof(PyFloatObject),
  0,
  (destructor)float_dealloc,
  0,
  0,
  (reprfunc)float repr,
  &float as number,
  0,
  0,
  (hashfunc)float_hash,
  (reprfunc)float repr,
  PyObject GenericGetAttr,
  0,
  Py_TPFLAGS_DEFAULT | Py_TPFLAGS_BASETYPE,
  float_new__doc__,
  0,
  0,
  float richcompare,
  0,
  0,
  float methods,
  0,
  float_getset,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0.
  0,
  float new,
};
```

PyFloat_Type 中保存了很多关于浮点对象的 元信息 ,关键字段包括:


- tp_name 字段保存类型名称,常量 float ;
- tp_dealloc 、 tp_init 、 tp_alloc 和 tp_new 字段是对象创建销毁相关函数;
- tp_repr 字段是生成语法字符串表示形式的函数;
- tp_str 字段是生成普通字符串表示形式的函数;
- tp_as_number 字段是数值操作集;
- tp_hash 字段是哈希值生成函数;

PyFloat_Type 很重要,作为浮点 **类型对象** ,它决定了浮点 **实例对象** 的 **生死和行为** 。 接下来,我们以不同小节分别展开讨论。

对象的创建

在 从创建到销毁,对象的生命周期 一节,我们初步了解到创建实例对象的一般过程。

调用类型对象 float 创建实例对象,Python 执行的是 type 类型对象中的 tp_call 函数。 tp_call 函数进而调用 float 类型对象的 tp_new 函数创建实例对象, 再调用 tp_init 函数对其进行初始化:



创建对象的过程

注意到, float 类型对象 $PyFloat_Type$ 中 tp_init 函数指针为空。 这是因为 float 是一种很简单的对象,初始化操作只需要一个赋值语句,在 tp_new 中完成即可。

除了通用的流程, Python 为内置对象实现了对象创建 API ,简化调用,提高效率:

PyObject *
PyFloat_FromDouble(double fval);
PyObject *
PyFloat_FromString(PyObject *v);

PyFloat_FromDouble 函数通过浮点值创建浮点对象;

• PyFloat_FromString 函数通过字符串对象创建浮点对象;

以 PyFloat_FromDouble 为例,特化的对象创建流程如下:

```
PyObject *
PyFloat_FromDouble(double fval)
  PyFloatObject *op = free list;
  if (op != NULL) {
    free_list = (PyFloatObject *) Py_TYPE(op);
    numfree--;
  } else {
    op = (PyFloatObject*) PyObject MALLOC(sizeof(PyFloatObject));
      return PyErr_NoMemory();
  }
  (void)PyObject INIT(op, &PyFloat Type);
  op->ob fval = fval;
  return (PyObject *) op;
}
  1. 为对象 分配内存空间 ,优先使用空闲对象缓存池 (第 4-12 行);
  2. 初始化 对象类型 字段 ob_type 以及 引用计数 字段 ob_refcnt (第 14 行);
  3. 将 ob_fval 字段初始化为指定 浮点值 (第 15 行);
其中,宏 PyObject_INIT 在头文件 Include/objimpl.h 中定义:
#define PyObject INIT(op, typeobj) \
  ( Py_TYPE(op) = (typeobj), _Py_NewReference((PyObject *)(op)), (op) )
宏_Py_NewReference 将对象引用计数初始化为 1 ,在 Include/Object.h 中定义:
#define _Py_NewReference(op) (
  Py INC TPALLOCS(op) Py COUNT ALLOCS COMMA
  _Py_INC_REFTOTAL _Py_REF_DEBUG_COMMA
  Py REFCNT(op) = 1)
```

对象的销毁

当对象不再需要时, Python 通过 Py_DECREF 或者 Py_XDECREF 宏减少引用计数; 当引用计数 降为 0 时, Python 通过 _Py_Dealloc 宏回收对象。


_Py_Dealloc 宏调用类型对象 PyFloat_Type 中的 tp_dealloc 函数指针:

```
#define _Py_Dealloc(op) (
    _Py_INC_TPFREES(op) _Py_COUNT_ALLOCS_COMMA
    (*Py_TYPE(op)->tp_dealloc)((PyObject *)(op)))
```

因此,实际调用的函数是 float_dealloc (代码在下一小节 空闲对象缓存池 中解析):

```
static void
float_dealloc(PyFloatObject *op)
{
    if (PyFloat_CheckExact(op)) {
        if (numfree >= PyFloat_MAXFREELIST) {
            PyObject_FREE(op);
            return;
        }
        numfree++;
        Py_TYPE(op) = (struct_typeobject *)free_list;
        free_list = op;
    }
    else
        Py_TYPE(op)->tp_free((PyObject *)op);
}
```

总结起来,对象从创建到销毁整个生命周期所涉及的 **关键函数、宏及调用关系**如下:



浮点运算背后涉及 大量临时对象创建以及销毁 , 以计算圆周率为例:

```
>>> area = pi * r ** 2
```

这个语句首先计算半径 r 的平方,中间结果由一个临时对象来保存,假设是 t ; 然后计算圆周率 pi 与 t 的乘积,得到最终结果并赋值给变量 area ; 最后,销毁临时对象 t 。 这么简单的语句,背后居然都隐藏着一个临时对象的创建以及销毁操作!

创建对象时需要分配内存,销毁对象时又需要回收内存。 **大量临时对象创建销毁** ,意味着 **大量内存分配回收操作** ,这显然是是不可接受的。


因此 *Python* 在浮点对象销毁后,并不急于回收内存,而是将对象放入一个 **空闲链表** 。 后续需要创建浮点对象时,先到空闲链表中取,省去分配内存的开销。

浮点对象的空闲链表同样在 Objects/floatobject.c 中定义:

```
#ifndef PyFloat_MAXFREELIST
#define PyFloat_MAXFREELIST 100
#endif
static int numfree = 0;
static PyFloatObject *free list = NULL;
```

- free_list 变量,指向空闲链表 头节点 的指针;
- numfree 变量,维护空闲链表 当前长度;
- PyFloat_MAXFREELIST 宏,限制空闲链表的 最大长度 ,避免占用过多内存;

为了保持简洁, Python 把 ob_type 字段当作 next 指针来用,将空闲对象串成链表:




空闲对象链表

由此一来,需要创建浮点对象时,可以从链表中取出空闲对象,省去申请内存的开销! 以 *PyFloat_FromDouble* 为例:

```
PyFloatObject *op = free_list;
if (op != NULL) {
    free_list = (PyFloatObject *) Py_TYPE(op);
    numfree--;
} else {
    op = (PyFloatObject*) PyObject_MALLOC(sizeof(PyFloatObject));
}
```

- 1. 检查 free_list 是否为空(第 2 行);
- 2. 如果 free_list 非空,取出头节点备用,并将 numfree 减一(第 3-4 行);
- 3. 如果 free_list 为空,则调用 PyObject_MALLOC 分配内存(第 6 行);

如果对 C 语言链表操作不熟悉,可以结合以下图示加以理解:



对象销毁时, Python 将其缓存在空闲链表中,以备后用。考察 float_dealloc 函数:

```
if (numfree >= PyFloat_MAXFREELIST) {
    PyObject_FREE(op);
    return;
}
numfree++;
Py_TYPE(op) = (struct _typeobject *)free_list;
free list = op;
```

- 1. 第 1-4 行,空闲链表长度达到限制值,调用 PyObject_FREE 回收对象内存;
- 2. 第 5-7 行,空闲链表长度暂未达到限制,将对象插到空闲链表头部;

这就是 *Python* 空闲对象缓存池的全部秘密! 由于空闲对象缓存池在 **提高对象分配效率** 方面发挥着至关重要的作用, 后续研究其他内置对象时,我们还会经常看到它的身影。

对象的行为

 $PyFloat_Type$ 中定义了很多函数指针,包括 tp_repr 、 tp_str 、 tp_hash 等。 这些函数指针将一起决定 float 对象的行为,例如 tp_hash 函数决定浮点哈希值的计算:

```
>>> pi = 3.14
>>> hash(pi)
322818021289917443
```

 tp_hash 函数指针指向 $float_hash$ 函数,实现了针对浮点对象的哈希值算法:

```
static Py_hash_t
float_hash(PyFloatObject *v)
{
   return _Py_HashDouble(v->ob_fval);
}
```

由于加减乘除等数值操作很常见, Python 将其抽象成数值操作集 PyNumberMethods 。 数值操作集 PyNumberMethods 在头文件 Include/object.h 中定义:

```
binaryfunc nb_add;
binaryfunc nb_subtract;
binaryfunc nb_multiply;
binaryfunc nb_remainder;
binaryfunc nb_divmod;
ternaryfunc nb_power;
unaryfunc nb_negative;

binaryfunc nb_inplace_add;
binaryfunc nb_inplace_subtract;
binaryfunc nb_inplace_multiply;
binaryfunc nb_inplace_remainder;
ternaryfunc nb_inplace_remainder;
ternaryfunc nb_inplace_power;

} PyNumberMethods;

PyNumberMethods 定义了各种数学算子的处理函数,数值计算最终由这些函
```

PyNumberMethods 定义了各种数学算子的处理函数,数值计算最终由这些函数执行。 处理函数根据参数个数可以分为: 一元函数 (unaryfunc)、 二元函数 (binaryfunc)等。

回到 Objects/floatobject.c 观察浮点对象数值操作集 float_as_number 是如何初始化的:

以加法为例,以下语句在 Python 内部最终由 float_add 函数执行:

```
>>> a = 1.5
>>> b = 1.1
>>> a + b
2.6
```

float_add 是一个 二元函数 ,同样位于 Objects/floatobject.h 中:

```
static PyObject *
float_add(PyObject *v, PyObject *w)
{
    double a,b;
    CONVERT_TO_DOUBLE(v, a);
    CONVERT_TO_DOUBLE(w, b);
    PyFPE_START_PROTECT("add", return 0)
    a = a + b;
    PyFPE_END_PROTECT(a)
    return PyFloat_FromDouble(a);
}
```

函数实现只有寥寥几步: 首先,将两个参数对象转化成浮点值(5-6行); 然后,对两个浮点值 求和(8行); 最后,创建一个新浮点对象保存计算结果并返回(10行)。

面试题精讲

例题一

以下例子中, area 计算过程中有临时对象创建吗?为什么?

```
>>> pi = 3.14
>>> r = 2
>>> area = pi * r ** 2
```

Python 如何优化临时对象创建效率?

解析

这个语句首先计算半径 r 的平方,中间结果由一个临时对象来保存,假设是 t ; 然后计算圆周率 pi 与 t 的乘积,得到最终结果并赋值给变量 area ; 最后,销毁临时对象 t 。

为了提高浮点对象创建效率, Python 引入了 **空闲对象缓存池** 。

浮点对象销毁后, *Python* 并不急于回收内存,而是将对象放入一个 **空闲链表** 。 后续需要创建 浮点对象时,先到空闲链表中取,省去分配内存的开销。

例题二

以下例子中,变量 e 的 id 值为何与已销毁的变量 pi 相同?

>>> pi = 3.14 >>> id(pi) 4565221808 >>> del pi >>> e = 2.71 >>> id(e) 4565221808

解析

Python 为了优化浮点对象内存分配效率,引入了 **空闲对象缓存池** 。 浮点对象销毁后, Python 并不急于回收对象内存,而是将对象缓存在空闲链表中,以备后用。

例子中,pi 对象销毁后,Python 先不回收对象内存,而是将其插空闲对象链表头部。 当创建 浮点对象 e 时,Python 从链表头取出空闲对象来用,省去了申请内存的开销。 换句话讲,pi 对象销毁后被 e 重新利用了,因此 id 值相同也就不奇怪了。