从创建到销毁,对象的生命周期

imooc.com/read/76/article/1901

当我们在控制台敲下这个语句, Python 内部是如何从无到有创建一个浮点对象的?

>>> pi = 3.14

另外,Python 又是怎么知道该如何将它打印到屏幕上的呢?

>>> print(pi)
3.14

对象使用完毕, *Python* 必须将其销毁,销毁的时机又该如何确定呢? 带着这些问题,接着考察对象在从创建到销毁整个生命周期中的行为表现,从中探寻答案。

以下讨论以一个足够简单的类型 float 为例,对应的 C 实体是 PyFloat_Type 。

CAPI

开始讨论对象创建前,先介绍 Python 提供的 C API。

Python 是用 C 写成的,对外提供了 C API ,让用户可以从 C 环境中与其交互。 Python 内部也大量使用这些 API ,为了更好研读源码,先系统了解 API 组成结构很有必要。 C API 分为两类: 泛型 API 以及 特型 API 。

泛型API

泛型API 与类型无关,属于 **抽象对象层** (*Abstract Object Layer*),简称 *AOL* 。 这类 API 参数 是 *PyObject** ,可处理任意类型的对象, *API* 内部根据对象类型区别处理。

以对象打印函数为例:

int

PyObject Print(PyObject *op, FILE *fp, int flags)

接口第一个参数为待打印对象,可以是任意类型的对象,因此参数类型是 PyObject* 。 Python 内部一般都是通过 PyObject* 引用对象,以达到泛型化的目的。

对于任意类型的对象,均可调用 PyObject_Print 将其打印出来:

```
PyObject *fo = PyFloatObject_FromDouble(3.14);
PyObject_Print(fo, stdout, 0);

PyObject *lo = PyFloatObject_FromLong(100);
PyObject Print(lo, stdout, 0);
```

PyObject_Print 接口内部根据对象类型,决定如何输出对象。

特型API

特型API 与类型相关,属于 **具体对象层** (*Concrete Object Layer*),简称 *COL* 。 这类 *API* 只能作用于某种类型的对象,例如浮点对象 *PyFloatObject* 。 *Python* 内部为每一种内置对象提供了这样一组 *API* ,举例如下:

PyObject *
PyFloat FromDouble(double fval)

PyFloat_FromDouble 创建一个浮点对象,并将它初始化为给定值 fval。

对象的创建

经过前面的理论学习,我们知道对象的 **元数据** 保存在对应的 **类型对象** 中,元数据当然也包括 **对象如何创建** 的信息。 因此,有理由相信 **实例对象** 由 **类型对象** 创建。

不管创建对象的流程如何,最终的关键步骤都是 **分配内存** 。 *Python* 对 **内建对象** 是无所不知的,因此可以提供 *C API* ,直接分配内存并执行初始化。 以 *PyFloat_FromDouble* 为例,在接口内部为 *PyFloatObject* 结构体分配内存,并初始化相关字段即可。

对于用户自定义的类型 $class\ Dog(object)$, $Python\ 就无法事先提供\ PyDog_New\ 这样的\ C\ API$ 了。 这种情况下,就只能通过 $Dog\ 所对应的类型对象创建实例对象了。 至于需要分配多少内存,如何进行初始化,答案就需要在$ **类型对象**中找了。

总结起来,Python 内部一般通过这两种方法创建对象:

- 通过 C API ,例如 PyFloat FromDouble ,多用于内建类型;
- 通过类型对象,例如 Dog , 多用于自定义类型;

通过类型对象创建实例对象,是一个更通用的流程,同时支持内置类型和自定义类型。 以创建 浮点对象为例,我们还可以通过浮点类型 *PyFloat_Type* 来创建:

```
>>> pi = float('3.14')
>>> pi
3.14
```

例子中我们通过调用类型对象 float ,实例化了一个浮点实例 pi ,对象居然还可以调用! 在 Python 中,可以被调用的对象就是 **可调用对象** 。

问题来了,可调用对象被调用时,执行什么函数呢?由于类型对象保存着实例对象的元信息,float 类型对象的类型是 type ,因此秘密应该就隐藏在 type 中。

再次考察 PyType_Type ,我们找到了 tp_call 字段,这是一个函数指针:

```
PyTypeObject PyType_Type = {
    PyVarObject_HEAD_INIT(&PyType_Type, 0)
    "type",
    sizeof(PyHeapTypeObject),
    sizeof(PyMemberDef),

    (ternaryfunc)type_call,

};

当实例对象被调用时,便执行 tp_call 字段保存的处理函数。

因此, float('3.14') 在 C 层面等价于:

PyFloat_Type.ob_type.tp_call(&PyFloat_Type, args, kwargs)

即:

PyType_Type.tp_call(&PyFloat_Type, args, kwargs)

最终执行, type_call 函数:
type_call(&PyFloat_Type, args, kwargs)

调用参数通过 args 和 kwargs 两个对象传递,先不展开,留到函数机制中详细介绍。
```


接着围观 type_call 函数,定义于 Include/typeobject.c ,关键代码如下:

```
static PyObject *
type_call(PyTypeObject *type, PyObject *args, PyObject *kwds)
  PyObject *obj;
  obj = type->tp_new(type, args, kwds);
  obj = _Py_CheckFunctionResult((PyObject*)type, obj, NULL);
  if (obj == NULL)
    return NULL;
  type = Py_TYPE(obj);
  if (type->tp init != NULL) {
    int res = type->tp_init(obj, args, kwds);
    if (res < 0) {
       assert(PyErr_Occurred());
       Py_DECREF(obj);
       obj = NULL;
    }
    else {
       assert(!PyErr_Occurred());
  }
  return obj;
}
```

可以看到,关键的步骤有两个:

- 1. 调用类型对象 tp_new 函数指针 申请内存 (第 7 行);
- 2. 必要时调用类型对象 tp_init 函数指针对对象进行 初始化 (第 15 行);

至此,对象的创建过程已经非常清晰了:



总结一下,float 类型对象是 可调用对象 ,调用 float 即可创建实例对象:

- 1. 调用 float , Python 最终执行其类型对象 type 的 tp_call 函数;
- 2. tp_{call} 函数调用 float 的 tp_{new} 函数为实例对象分配 **内存空间**;
- 3. tp_call 函数必要时进一步调用 tp_init 函数对实例对象进行 **初始化**;

对象的多态性

Python 创建一个对象,比如 PyFloatObject ,会分配内存,并进行初始化。 此后, Python 内部统一通过一个 PyObject* 变量来保存和维护这个对象,而不是通过 PyFloatObject* 变量。

通过 *PyObject** 变量保存和维护对象,可以实现更抽象的上层逻辑,而不用关心对象的实际类型和实现细节。 以对象哈希值计算为例,假设有这样一个函数接口:

Py_hash_t
PyObject Hash(PyObject *v);

该函数可以计算任意对象的哈希值,不管对象类型是啥。 例如,计算浮点对象哈希值:

PyObject *lo = PyFloatObject_FromDouble(3.14); PyObject_Hash(fo);

对于其他类型,例如整数对象,也是一样的:

```
PyObject *lo = PyLongObject_FromLong(100);
PyObject Hash(lo);
```

然而,对象类型不同,其行为也千差万别,哈希值计算方法便是如此。 *PyObject_Hash* 函数如何解决这个问题呢?到 *Object/object.c* 中寻找答案:

```
Py_hash_t
PyObject_Hash(PyObject *v)
{
    PyTypeObject *tp = Py_TYPE(v);
    if (tp->tp_hash != NULL)
        return (*tp->tp_hash)(v);

if (tp->tp_dict == NULL) {
        if (PyType_Ready(tp) < 0)
            return -1;
        if (tp->tp_hash != NULL)
            return (*tp->tp_hash)(v);
    }

    return PyObject_HashNotImplemented(v);
}
```

函数先通过 ob_type 指针找到对象的类型(第 4 行); 然后通过类型对象的 tp_hash 函数指针, 调用对应的哈希值计算函数(第 6 行)。 换句话讲, $PyObject_Hash$ 根据对象的类型,调用不同的函数版本。 这不就是 **多态** 吗?

通过 ob_type 字段, Python 在 C 语言层面实现了对象的 **多态** 特性, 思路跟 C++ 中的 **虚表指 针** 有异曲同工之妙。

对象的行为

不同对象的行为不同,比如哈希值计算方法就不同,由类型对象中 *tp_hash* 字段决定。 除了 *tp_hash* ,我们看到 *PyTypeObject* 结构体还定义了很多函数指针,这些指针最终都会指向某个函数,或者为空。 这些函数指针可以看做是 **类型对象** 中定义的 **操作** ,这些操作决定对应 **实 例对象** 在运行时的 **行为** 。


尽管如此,不同对象也有一些共性。 举个例子,**整数对象** 和 **浮点对象** 都支持加减乘除等 **数值 型操作**:

```
>>> 1 + 2
3
>>> 3.14 * 3.14
9.8596
```

元组对象 tuple 和 列表对象 list 都支持下标操作:

```
>>> t = ('apple', 'banana', 'car', 'dog')
>>> t[-1]
'dog'
>>> l = ['alpha', 'beta']
>>> l[-1]
'beta'
```

因此,以对象行为为依据,可以对对象进行分类:



Python 便以此为依据,为每个类别都定义了一个 标准操作集:

- PyNumberMethods 结构体定义了 数值型 操作;
- PySequenceMethods 结构体定义了 序列型 操作;
- PyMappingMethods 结构体定义了 关联型 操作;

只要 **类型对象** 提供相关 操作集 , 实例对象 便具备对应的 行为 。 操作集字段如下:

```
typedef struct _typeobject {
    PyObject_VAR_HEAD
    const char *tp_name;
    Py_ssize_t tp_basicsize, tp_itemsize;

    PyNumberMethods *tp_as_number;
    PySequenceMethods *tp_as_sequence;
    PyMappingMethods *tp_as_mapping;

    PyBufferProcs *tp_as_buffer;
```

} PyTypeObject;

以 float 为例,类型对象 PyFloat_Type 相关字段是这样初始化的:

```
static PyNumberMethods float as number = {
  float add,
  float sub,
  float mul,
  float rem,
  float divmod,
  float pow,
};
PyTypeObject PyFloat Type = {
  PyVarObject HEAD INIT(&PyType Type, 0)
  "float".
  sizeof(PyFloatObject),
  &float as number,
  0,
  0,
};
```

- 字段 tp_as_number 非空,因此 float 对象 支持数值型操作;
- 字段 tp_as_sequence 为空,因此 float 对象 不支持序列型操作;
- 字段 tp_as_mapping 为空,因此 float 对象 不支持关联型操作;

注意到, *float_as_number* 变量中相关函数指针都初始化为对应的 *float* 版本操作函数。 由于篇幅有限,这里先不深入展开。

引用计数

C/C++ 赋予程序员极大的自由,可以任意申请内存,并按自己的意图灵活管理。 然而,权利的 另一面则对应着 责任 ,一旦内存不再使用,程序员必须将其释放。 这给程序员带来极大的 工作负担 ,并导致大量问题: 内存泄露 、 野指针 、 越界访问 等。

许多后来兴起的开发语言,如 *Java* 、 *Golang* 等,选择 **由语言本身负责内存的管理** 。 **垃圾回收机制** 的引入,程序员摆脱了内存管理的噩梦,可以更专注于业务逻辑。 于此同时,开发人员失去了灵活使用内存的机会,也牺牲了一定的执行效率。

随着垃圾回收机制日益完善,可在大部分对性能要求不苛刻的场景中引入,利大于弊。 Python 也采用垃圾回收机制,代替程序员进行繁重的内存管理,**提升开发效率** 的同时,降低 bug 发生的几率。

Python 垃圾回收机制的关键是对象的 **引用计数**,它决定了一个对象的生死。 我们知道每个 Python 对象都有一个 ob_refcnt 字段,记录着对象当前的引用计数。 当对象被其他地方引用 时, ob_refcnt 加一; 当引用解除时, ob_refcnt 减一。 当 ob_refcnt 为零,说明对象已经没有任何引用了,这时便可将其回收。

Python 对象创建后,引用计数设为 1:

```
>>> a = 3.14
>>> sys.getrefcount(a)
```

咦?这里引用计数为啥是2呢?

对象作为函数参数传递,需要将引用计数加一,避免对象被提前销毁;函数返回时,再将引用计数减一。 因此,例子中 getrefcount 函数看到的对象引用计数为 2。

接着,变量赋值让对象多了一个引用,这很好理解:

```
>>> b = a
>>> sys.getrefcount(a)
```

将对象放在容器对象中,引用计数也增加了,符合预期:

```
>>> | = [a]
>>> |
[3.14]
>>> sys.getrefcount(a)
```

我们将 b 变量删除,引用计数减少了:

```
>>> del b
>>> sys.getrefcount(a)
```

接着,将列表清空,引用计数进一步下降:

```
>>> l.clear()
>>> sys.getrefcount(a)
2
```

最后,将变量 α 删除后,引用计数降为 0 ,便不复存在了:

>>> del a

在 Python 中,很多场景都涉及引用计数的调整,例如:

- 容器操作;
- 变量赋值;
- 函数参数传递;
- 属性操作:

为此, Python 定义了两个非常重要的宏,用于维护对象应用计数。 其中, Py_INCREF 将对象应用计数加一(3 行):

```
#define Py_INCREF(op) (
    _Py_INC_REFTOTAL _Py_REF_DEBUG_COMMA \
    ((PyObject *)(op))->ob refcnt++)
```

 Py_DECREF 将引用计数减一(5行),并在引用计数为0是回收对象(8行):

当一个对象引用计数为 0 , Python 便调用对象对应的析构函数销毁对象,但这并不意味着对象内存一定会回收。 为了提高内存分配效率, Python 为一些常用对象维护了内存池, 对象回收后内存进入内存池中,以便下次使用,由此 **避免频繁申请、释放内存** 。

内存池 技术作为程序开发的高级话题,需要更大的篇幅,放在后续章节中介绍。