ООП 2018

Глава 10. "Умные" указатели

МГТУ им. Н.Э. Баумана Факультет Информатика и системы управления Кафедра Компьютерные системы и сети Лектор: д.т.н., проф. Иванова Галина Сергеевна

10.1 Проблемы с динамическими объектами

- при использовании указателей ответственность за выделение памяти под объект и ее освобождение целиком лежит на программисте;
- на один и тот же объект может ссылаться несколько не связанных между собой указателей, следовательно возможно наличие указателей, ссылающихся на освобождённые или перемещённые объекты;
- нет никакой возможности проверить, указывает ли ненулевой указатель на корректные данные, либо «в никуда»;
- указатель на единичный объект и указатель на массив объектов в С+
 + никак не отличаются друг от друга.

Усложнение кода с учетом корректного освобождения памяти

Код, освобождающий память при аварийном завершении:

```
void proc()
    B * temp = NULL;
    try
         temp = new B; // выделение памяти под объект
        B->func(); // вызов метода для объекта
    catch (...)
                        // перехват всех исключений
                        // освобождение памяти при
         delete temp; // аварийном завершении процедуры
                        // возобновление исключения
         throw;
                        // освобождение памяти при нормальном
    delete temp;
                        // завершении процедуры
```

Проблема освобождения памяти при ошибке в конструкторе

```
class D
{
  private:
    A * a; B * b;
  public:
    D() : a(new A), b(new B) { }
    ~D() { delete a; delete b; }
};
```

Деструктор вызывается только, если конструирование объекта завершено!

При ошибке в конструкторе часть памяти останется недоступной!!!

Технология *Resource Acquisition Is Initialization* (RAII) – «Захват ресурса есть инициализация».

Очевидное решение – вместо обычного указателя использовать объект-указатель, хранящий адрес и освобождающий память в своём деструкторе.

10.2 Шаблон auto_ptr

Методы:

- конструкторы простой и копирующий, а также деструктор;
- get() возвращает хранимый адрес;
- release() возвращает хранимый адрес и записывает вместо него NULL в объект-указатель;
- reset() освобождает память, адрес которой хранится в указателе-объекте, и, если параметр новый динамический объект указан, то записывает в него новый адрес, если параметр не указан, то адрес устанавливается в NULL.

Шаблон переопределяет операции:

- operator=() операцию присваивания;
- operator*() операцию доступа к объекту по адресу;
- operator->() операцию доступа к полям объекта по адресу;
- operator auto_ptr<Other> операцию преобразования указателя auto_ptr одного типа к указателю auto_ptr другого типа;
- operator auto_ptr_ref<Other> операцию преобразования указателя auto_ptr одного типа к указателю auto_ptr_ref другого типа.

Пример. Создание объекта-указателя, его использование и перезапись

```
#include <memory>
#include <iostream>
using namespace std;
class A
public:
  int x;
  A(int X):x(X)\{\}
  A() {}
  ~A() {cout<<"destructor"<<endl;}
```

Создание объекта-указателя, его использование и перезапись (2)

```
int main()
 auto ptr<A> temp1; // неинициализированный объект-
                             // указатель
  auto ptr<A> temp(new A(1)); // инициализированный
                       // объект-указатель
  A &a = *temp;
                           // ссылка на хранимый объект
  cout<<"a.x="<<a.x<<endl;
  A *ptr = temp.get(); // указатель на хранимый объект
  cout<<"ptr="<<ptr<<endl;
  temp.reset(); // освобождение указателя
  A *ptr1 = temp.get(); // указатель на хранимый объект
  cout<<"ptr1="<<ptr1<<end1;</pre>
  return 0;
                                        a.x=1
                                        ptr=00396520
                                        destructor
```

ptr1=00000000

M

Особенность шаблона

Шаблон реализует семантику «владения», при которой всегда существует только один объект-указатель, хранящий адрес выделенного фрагмента динамической памяти.

Для этого реализация шаблона обеспечивает «разрушающее» копирование, при котором копируемый адрес уничтожается после переписи в новый объектуказатель. Таким образом становится невозможным наличие двух и более объектов-указателей, адресующих один объект, что исключает ошибки, связанные с повторным освобождением памяти объекта.

Пример "разрушения" указателя при копировании

```
#include <conio.h>
#include <memory>
class A { public: void f (){}};
void main()
{ std::auto ptr<A> temp1(new A); // объявление и
                            // инициализация объекта-указателя
  temp1->f(); // вызов метода - выполняется нормально
  std::auto ptr<A> temp2(temp1); // объявление и
                 // инициализация второго объекта-указателя
  temp1->f(); // вызов метода — не возможен, так как адрес
                    // разрушен при копировании
  getch();
```

•

Ограничение

Невозможность создания копий адреса не позволяет использовать указатели, построенные по шаблону auto_ptr, для создания списковых структур, поскольку в процессе обработки список будет разрушаться. Выходом из этой ситуации является использование умного указателя с подсчётом ссылок — shared ptr.