2020

Глава 3 *Модульное* программирование

МГТУ им. Н.Э. Баумана Факультет Информатика и системы управления Кафедра Компьютерные системы и сети Лектор: д.т.н., проф.

Иванова Галина Сергеевна

3.1 Организация передачи управления в процедуру и обратно

Процедура в ассемблере – это относительно самостоятельный фрагмент, к которому возможно обращение из разных мест программы.

- На языках высокого уровня такие фрагменты оформляют соответствующим образом и называют подпрограммами: *функциями* или *процедурами* в зависимости от способа возврата результата.
- Поддержка модульного принципа для ассемблера означает, что в языке существуют специальные *машинные* команды вызова подпрограммы и обратной передачи управления.
- Кроме машинных команд в языке существует набор макрокоманд и директив, упрощающий работу с процедурами.

Команды вызова процедуры и возврата управления

1. Команда вызова процедуры:


```
CALL rel32/r32/m32 ; вызов внутрисегментной ; процедуры (near - ближний )
CALL sreg:r32/m48 ; вызов межсегментной процедуры ; (far - дальний )
```

2. Команда возврата управления:

```
RET [<Целое>]
```

- где <Целое> количество байт, извлекаемых из стека при возврате управления используется для удаления из стека параметров процедуры (см. далее).
- При выполнении команды вызова процедуры автоматически в стек заносится адрес команды, следующей за командой вызова процедуры, адрес возврата.
- Команда возврата управления выбирает этот адрес из стека и осуществляет переход по нему.

Организация передачи управления в процедуру



Пример 3.1 Процедура MaxDword ()

```
.CONST
MsqExit
         DB "Press Enter to Exit", OAH, ODH, O
         DATA
         DWORD 56
Α
В
         DWORD 34
         .DATA?
         DWORD ?
D
         DB 100 DUP (?)
inbuf
         . CODE
Start:
               MaxDword ; вызов процедуры
         call
         XOR
                EAX, EAX
         Invoke StdOut, ADDR MsgExit
         Invoke StdIn, ADDR inbuf, LengthOf inbuf
         Invoke ExitProcess, 0
                                     Текст
                                   процедуры
         END
                Start
```

Текст процедуры

```
MaxDword PROC
         push EAX ; сохранить регистр
                ЕВХ ; сохранить регистр
         push
         lea
                EBX,D; загрузить адрес результата
                ЕАХ, А; загрузить первое число в регистр
         mov
                ЕАХ,В ; сравнить числа
         cmp
         jg
                con ; если первое больше, то на запись
                ЕАХ,В; загрузить второе число в регистр
         mov
                [EBX], EAX ; записать результат
con:
         mov
                ЕВХ ; восстановить регистр
         pop
                ЕАХ ; восстановить регистр
         pop
         ret
                     ; вернуть управление
MaxDword ENDP
               D, EAX ; записать результат
         mov
или
```

3.2 Передача данных в подпрограмму

Данные могут быть переданы в подпрограмму:

- через регистры перед вызовом процедуры параметры или их адреса загружаются в регистры, также в регистрах возвращаются результаты;
- напрямую с использованием механизма глобальных переменных:
 - □ при совместной трансляции,
 - □ при раздельной трансляции;
- через таблицу адресов в программе создается таблица, содержащая адреса параметров, и адрес этой таблице передается в процедуру через регистр;
- через стек перед вызовом процедуры параметры или их адреса заносятся в стек, после завершения процедуры они из стека удаляются.

3.2.1 Передача параметров в регистрах

```
Пример 3.2 а. Определение суммы двух целых чисел
         DATA
         DWORD 56
Α
         DWORD 34
В
         .DATA?
        DWORD
D
               3
inbuf DB
               100 DUP (?)
         . CODE
Start:
; Занесение параметров в регистры
         lea
               EDX,D ; адрес результата
         mov EAX, A ; первое число
         mov EBX, В ; второе число
         call SumDword ; вызов процедуры
         Invoke StdOut, ADDR MsqExit
         Invoke StdIn, ADDR inbuf, LengthOf inbuf
         Invoke ExitProcess, 0
```


Процедура, получающая параметры в регистрах

```
SumDword PROC
add EAX,EBX
mov [EDX],EAX
ret
SumDword ENDP
; завершение модуля
End Start
```

Процедуры, получающие параметры в регистрах, используется, если количество параметров невелико, и в программе на ассемблере можно найти соответствующее количество незанятых регистров.

3.2.2 Процедуры с глобальными переменными (совместная трансляция)

Исходный модуль



При совместной трансляции, когда основная программа и процедура объединены в один исходный модуль, ассемблер строит общую таблицу символических имен. Следовательно, и основная программа и процедура могут обращаться к символическим именам, объявленным в том же модуле.

Способ не технологичен:


- процедуры не универсальны;
- большое количество ошибок.

Процедура, работающая с глобальными переменными при совместной трансляции

Пример 3.2 b. Определение суммы двух чисел.

```
. DATA
         DWORD 56 ; первое число
A
         DWORD 34 ; второе число
B
         .DATA?
D
         DWORD
                ?
                    ; место для результата
         . CODE
Start: call
                 SumDword
SumDword PROC
         mov
                ЕАХ, А ; поместили в регистр 1-е число
         add
                ЕАХ,В ; сложили со вторым
                D, EAX ; результат отправили на место
         mov
         ret
SumDword ENDP
         End
                Start
```

3.2.3 Многомодульные программы



Объединение модулей осуществляется во время компоновки программ. Программа и процедуры, размещенные в разных исходных модулях, на этапе ассемблирования «не видят» символических имен друг друга. Чтобы сделать имена видимыми за пределами модуля, их объявляют «внешними». Для этого используют директивы PUBLIC, EXTERN или EXTERNDEF.

13

Директивы описания глобальных переменных

Директива описания внутренних имен, к которым возможно обращение извне:

```
PUBLIC [<Язык>] <Имя> [, <Язык>] <Имя>...
```

- где <Язык> описатель, определяющий правила формирования внутренних имен (см. далее);
 - <Имя> символическое имя, которое должно быть доступно (видимо) в других модулях.

Директива описания внешних имен, к которым есть обращение в этом модуле:

EXTERN [<Язык>] <Имя> [(<Псевдоним>)]:<Тип> [,[<Язык>] <Имя> [(<Псевдоним>)]:<Тип>...

где <Tuп> - NEAR, FAR, BYTE, WORD, DWORD и т.д.

Универсальная директива описания имен обоих типов – может использоваться вместо PUBLIC и EXTERN:

EXTERNDEF [<Язык>] <Имя>:<Тип>[[<Язык>] <Имя>:<Тип>]...

Основная программа при раздельной трансляции

Пример 3.2 с. Сложение двух чисел.

```
. DATA
         DWORD 56
Α
         DWORD 34
B
         .DATA?
         DWORD
         PUBLIC A, B, D ; объявление внутренних имен
         EXTERN SumDword:near ; объявление внеш. имен
         . CODE
Start: call SumDword ; вызов подпрограммы
```

Процедура при раздельной трансляции

```
.586
         .MODEL flat, stdcall
         OPTION CASEMAP: NONE
         EXTERN A:DWORD, B:DWORD, D:DWORD
         . CODE
SumDword PROC c
               EAX
         push
               EAX,A
        mov
         add
               EAX,B
               D, EAX
        mov
                EAX
         pop
         ret
SumDword ENDP
         END
```

3.2.4 Передача параметров через таблицу адресов

Пример 3.2 d. Сумма элементов массива

```
.DATA
ary SWORD 5,6,1,7,3,4; массив
count DWORD 6; размер массива
.DATA?
sum SWORD ?; сумма элементов
tabl DWORD 3 dup(?); таблица адресов параметров
EXTERN masculc:near
.CODE
```

Start:

; формирование таблицы адресов параметров

mov	tabl,offset ary	T./	ABL
mov	tabl+4,offset count	EBX	Апрес массива агу
mov	tabl+8,offset sum		Appec count
mov	EBX,offset tabl	ļ.	_
call	masculc		Адрес sum

. . .


Процедура, получающая параметры через таблицу адресов

```
.586
          .MODEL
                  flat, stdcall
          OPTION CASEMAP: NONE
          .CODE
masculc
         proc
                 C
                 AX
         push
                       ; сохранение регистров
                 ECX
         push
         push
                 EDI
         push
                 ESI
                 таблицы адресов параметров
  использование
                                                TABL
                 ESI, [EBX] ; адрес массива
         mov
                                                   Апрес массива агу
                 EDI, [EBX+4]; адрес размера
         mov
                                                   Appec count
                 ECX, [EDI] ; pasmep массива
         mov
                                                   Appec sum
                 EDI, [EBX+8]; адрес результата
         mov
```


Процедура, получающая параметры через таблицу адресов

```
суммирование
               Элементов массива
                AX,AX
         xor
cycl:
         add
                AX, [ESI]
         add ESI,2
         loop cycl
  формирование результатов
                [EDI],AX
         mov
                ESI
         pop
                        восстановление регистров
                EDI
         pop
                ECX
         pop
                AX
         pop
         ret
masculc endp
         END
```

3.2.5 Передача параметров через стек




Пример 3.2 е. Максимальное из двух чисел.



Процедура, получающая параметры через стек





3.3 Директивы описания процедур

export – межсегментная и общедоступная.

1. Директива заголовка процедуры: <имя процедуры> PROC [<Тип вызова>] [<Конвенция о связи>] [<Доступность>] [USES <Список используемых регистров>] [,<Параметр> [:<Тип>]]... Тип вызова: far – межсегментный; near — внутрисегментный (используется по умолчанию). Конвенция о связи (по умолчанию используется указанная в .MODEL): STDCALL – стандартные Windows; С – принятые в языке С, PASCAL – принятые в языке Pascal и др. Доступность – видимость процедуры из других модулей: **<u>public</u>** – общедоступная (используется по умолчанию); private – внутренняя;

Директивы описания процедур (2)

Список используемых регистров – содержит регистры, используемые в процедуре, для их автоматического сохранения и восстановления.

Параметр – имя параметра процедуры.

Тип – тип параметра или VARARG. Если тип не указан, то по умолчанию для 32-х разрядной адресации берется DWORD. Если указано VARARG, то вместо одного аргумента разрешается использовать список аргументов через запятую.

Пример:

ABC PROC NEAR STDCALL PUBLIC USES EAX,

X:DWORD,Y:BYTE,H:DWORD PTR

Директивы описания процедур (3)

2. Директива описания локальных переменных:

```
LOCAL <Nмя>[[<Количество>]][:<Тип>]
[,<Nмя>[[<Количество>]][:<Тип>]]...
```

Описывает переменные, размещаемые в стеке, т.е. локальные. Используется только в процедурах. Помещается сразу после PROC.

Пример:

```
ABC PROC USES EAX, X: VARARG LOCAL ARRAY [20]: BYTE
```

Директивы описания процедур (3)

3. Директива объявления прототипа:

```
<Имя процедуры> PROTO [<Тип вызова>] [<Соглашения о связи>] [<Доступность>] [,<Параметр> [:<Тип>]]...
```

Значения параметров совпадают со значениями параметров директивы PROC. Используется для указания списка и типов параметров для директивы INVOKE.

Пример:

```
MaxDword PROTO NEAR STDCALL PUBLIC
```

X:DWORD, Y:DWORD, ptrZ:PTR DWORD

или с учетом умолчаний:

MaxDword PROTO X:DWORD, Y:DWORD, ptrZ:PTR DWORD

Директивы описания процедур (4)

4. Директива вызова процедуры:

INVOKE <Имя процедуры или ее адрес> [, **<Список аргументов>**] Аргументы должны совпадать с параметрами по порядку и типу.

Типы аргументов директивы INVOKE:

- целое значение, например:27h, -128;
- **выражение целого типа, использующее операторы получения атрибутов полей данных**:

TYPE mas, SYZEOF mas+2, OFFSET AR, (10*20);

- регистр, например:EAX, BH;
- адрес переменной, например:Ada1, var2 2;
- **адресное выражение**, например: 4[EDI+EBX], Ada+24, ADDR AR.

Операторы получения атрибутов полей данных

- ADDR <Имя поля данных> возвращает ближний или дальний адрес переменной в зависимости от модели памяти для Flat ближний;
- OFFSET <Имя поля данных> возвращает смещение переменной относительно начала сегмента — для Flat совпадает с ADDR:
- **TYPE <Имя поля данных>** возвращает размер в байтах элемента описанных данных, например:
 - A BYTE 34 dup (?); // размер = 1
- LENGTHOF <Имя поля данных> возвращает количество элементов, заданных при определении данных, например
 - B BYTE 34 dup (?); // 34 элемента
- SIZEOF <Имя поля данных> возвращает размер поля данных в байтах;
- <Тип> РТК <Имя поля данных> изменяет тип поля данных на время выполнения команды.

28

Пример 3.3 Использование PROC, PROTO и INVOKE

MaxDword PROTO X:DWORD, Y:DWORD, ptrZ:PTR DWORD

. DATA

A DWORD 56

B DWORD 34

.DATA?

D DWORD ?

. CODE

Start: INVOKE MaxDword, A, B, ADDR D

• • •

MaxDword PROC USES EAX EBX,

X:DWORD, Y:DWORD, ptrZ:PTR DWORD

mov EBX,ptrZ

mov EAX, X

cmp EAX, Y

jg con

mov EAX, Y

con: mov [EBX], EAX

ret

MaxDword ENDP

При использовании директив пролог и эпилог вставляются в исходный модуль автоматически

Определяет аргумент

как указатель типа

DWORD

3.4 Функции ввода-вывода консольного режима (MASM32.lib)

Библиотека MASM32.lib содержит специальные функции ввода вывода консольного режима:

1. Процедура ввода в консольном режиме:

```
StdIn PROC IpszBuffer:DWORD, ; буфер ввода bLen:DWORD ; размер буфера ввода до 128 байт
```

2. Процедура удаления символов конца строки при вводе:

```
StripLF PROC string:DWORD ; буфер ввода
```

- 3. Процедура вывода завершающейся нулем строки в окно консоли: **StdOut PROC lpszText:DWORD** ; буфер вывода, зав. нулем
- 4. Функция позиционирования курсора:

```
locate PROC x:DWORD, y:DWORD ; местоположение курсора, (0,0) – левый верхний угол
```

5. Процедура очистки окна консоли:

Пример 3.4 Программа извлечения корня квадратного

```
1 = 1^{2}
1+3 = 4 = 2^{2}
1+3+5 = 9 = 3^{2}
```

.DATA

```
zap     DB 'Input value <65024:',13,10,0
string     DB      10 dup ('0')
otw     DB      13,10,'Root ='
rez     DB ' ',13,10,0</pre>
```

Программа извлечения корня квадратного (2)

. CODE

```
Start:
;Ввод
vvod: Invoke StdOut,ADDR zap ; вывод запроса
Invoke StdIn,ADDR string,LengthOf string ;ввод
Invoke StripLF,ADDR string ; преобразование
; конца строки в ноль
```

String	String
3 2 0 2 4 🗸	3 2 0 2 4
33 32 30 32 34 0D 0A ? ? ?	33 32 30 32 34 00 0A ? ? ?

Программа извлечения корня квадратного (3)

```
Преобразование
                            String 3 2
                BH, '9'
         mov
                                 33 32 30 32 34 00 0A ?
                BL,'0'
         mov
         lea
                ESI, string
                              ESI
         cld
         xor
                DI,DI
                         ; обнуляем будущее число
                         ; загружаем символ (цифру)
         lodsb
cycle:
                AL,0
                         ; если 0, то на вычисление
         cmp
         je
                calc
                AL,BL
         cmp
                        ; сравниваем с кодом нуля
         jb
                vvod
                         ; "ниже" - на ввод
                AL,BH
         cmp
                        ; сравниваем с кодом девяти
         jа
                vvod
                         ; "выше" - на ввод
         sub
                AL,30h
                        ; получаем цифру из символа
         cbw
                         ; расширяем до слова
         push
                AX
                          сохраняем в стеке
         mov
                AX,10
                         ; заносим 10
         mul
                DI
                      ; умножаем, результат в DX:AX
                DI
                         ; в DI - очередная цифра
         pop
         add
                AX,DI
                DI,AX
                         ; в DI - накопленное число
         mov
                                                      33
```

Программа извлечения корня квадратного (4)

```
;Вычисление sqrt(dx#ax)
```

calc: mov BX,1

mov CX, 0

mov AX,1; cymma

cycle: cmp AX,DI

ja preobr


add BX,2

add AX,BX

jc vvod

inc CX

jmp cycle



Программа извлечения корня квадратного (5)

; Преобразование

```
preobr:
                AX,CX
         mov
                EDI,2
         mov
                BX,10
         mov
again:
         cwd
                     ; расширили слово до двойного
         div
                BX
                           ; делим результат на 10
         add
                DL,30h
                           ; получаем из остатка код
                             цифры
                rez[EDI],DL ; пишем символ в
         mov
                            ; выводимую строку
         dec
                EDI
                         переводим указатель на
                         предыдущую позицию
                AX,0
                       ; преобразовали все число?
         cmp
                again
         jne
         Invoke StdOut, ADDR otw
```

Функции преобразования данных

- 1. Функция преобразования завершающейся нулем строки в число:
 - atol proc lpSrc:DWORD ; результат в EAX
- 2. Функция преобразования строки, завершающейся нулем, в беззнаковое число:
 - ustr2dw proc pszString:DWORD ; результат в EAX
- 3. Функция преобразования строки в число: atodw proc uses edi esi, String:PTR BYTE ; результат в EAX
- 4. Процедура преобразования числа в строку длиной 16 байт: Itoa proc IValue:DWORD, IpBuffer:DWORD
- 5. Процедура преобразования числа в строку:
 dwtoa proc public uses esi edi, dwValue:DWORD, lpBuffer:PTR
 BYTE
- 6. Процедура преобразования беззнакового числа в строку: udw2str proc dwNumber:DWORD, pszString:DWORD

Пример 3.5 Преобразование ввода

Start:

; BBOM

vvod: Invoke StdOut, ADDR zap

Invoke StdIn, ADDR string, LengthOf string
Invoke StripLF, ADDR string

; Mpeoбpasobahme

Invoke atol, ADDR string ; pesymetat b EAX

mov DI, AX

Пример 3.5 Преобразование вывода

```
; Преобразование
                                           root
preobr:
         mov word ptr root, CX
                                                       00 00
         Invoke dwtoa,root,ADDR rez
                                           CX
  Вывод
         Invoke StdOut, ADDR otw
          . DATA
         DWORD 0
root
otw
         DB
                13,10,'Root ='
         DB
                16 dup (?)
rez
               otw
                            rez
                  13 10 Root =
```

3.5 Связь разноязыковых модулей

Основные проблемы связи разноязыковых модулей:

- осуществление совместной компоновки модулей;
- организация передачи и возврата управления;
- передача данных в подпрограмму:
 - с использованием глобальных переменных,
 - с использованием стека (по значению и по ссылке),
- обеспечение возврата результата функции;
- обеспечение корректного использования регистров процессора.

Конвенции о связях WINDOW's

Конвенции о связи определяют правила передачи параметров.

Nº	Название в MASM32	Delphi Pascal	C++Builder	Visual C++	Порядок записи пар-ров в стек	Удале- ние пар-ров из стека	Исполь- зование регист- ров
1	PASCAL	pascal	pascal	-	прямой	проце- дура	-
2	С	cdecl	cdecl	cdecl	обрат- ный	осн. прогр.	-
3	STDCALL	stdcall	stdcall	stdcall	обрат- ный	проце- дура	-
4	-	register	fastcall	fastcall	обрат- ный	проце- дура	до 3-х (VC – до 2-х)
5	-	safecall	-	-	обрат- ный	проце- дура	47

Конвенции о связях WINDOW's (2)

- тип вызова: NEAR;
- модель памяти: FLAT;

ret

- пролог и эпилог стандартные, текст зависит от конвенции и наличия локальных переменных:
 - пролог:

```
push EBP
mov EBP,ESP
[ sub ESP,<Paзмер памяти локальных переменных>]
поч ESP,EBP
pop EBP
```

[<Размер области параметров>]

Конвенции о связях WINDOW's (3)

• особенности компиляции и компоновки:

Delphi	C++ Builder	Visual C++
Преобразует все строчные буквы имен в прописные	Различает прописные и строчные буквы в именах	Различает прописные и строчные буквы в именах
Не изменяет внешних имен	Помещает «_» перед внешними именами	Помещает «_» перед внешними именами
Внутреннее имя совпадает с внешним	@<имя>\$q<описание параметров>	@<имя> @ <количество параметров * 4>

- можно не сохранять регистры: **EAX**, **EDX**, **ECX**.
- необходимо сохранять регистры: EBX, EBP, ESI, EDI. 49

3.5.1 Delphi PASCAL – MASM32

 в модуле на Delphi Pascal процедуры и функции, реализованные на ассемблере, должны быть объявлены и описаны как внешние external с указанием конвенции связи, например:

procedure ADD1 (A,B:integer; Var C:integer); pascal;external;

 модуль ассемблера предварительно ассемблируется и подключается с использованием директивы обычно – в секции реализации модуля Delphi Pascal:

{\$I <Имя объектного модуля>}

Delphi PASCAL – MASM32

совместимость часто используемых данных:

Word – 2 байта,

Byte, Char, Boolean – 1 байт,

Integer, Pointer – 4 байта,

массив - располагается в памяти по строкам,

строка (**shortstring**) – содержит байт длины и далее символы;

- параметры передаются через стек:
 - по значению в стеке копия значения,
 - по ссылке в стеке указатель на параметр;
- результаты функций возвращаются через регистры:
 - □ байт, слово в **АХ**,
 - □ двойное слово, указатель в ЕАХ,
 - строка через указатель, помещенный в стек после параметров.

Пример 3.7 Delphi PASCAL – MASM32

Описание в Delphi:

Implementation

{\$I <Конвенция>.obj} // Имя файла совпадает с конвенцией procedure ADD1 (A,B:integer; Var C:integer); <Конвенция>;external;

Вызов процедуры: ADD1(A,B,C);

Указание

Для ассемблирования установить в настройках проекта RadASM:

3,O,\$B\ML.EXE /c,2 или

добавить в Turbo Delphi инструмент (меню **Tools/Configure tools/Add**), назначив в качестве инструмента программу-ассемблер ml.exe:

Title: Masm32 - название;

Program: C:\masm32\bin\ml.exe - путь и ассемблер;


Working Dir: - пусто (текущий каталог);

Parameters: /c /FI \$EDNAME - текущий файл редактора среды,

ассемблирование и листинг


Пример 3.7 Конвенция PASCAL

```
.586
          flat
  .model
  . code
  public
          ADD1
ADD1
         proc
  push
           EBP
           EBP, ESP
  mov
  mov
           EAX, [EBP+16]
  add
           EAX, [EBP+12]
           EDX, [EBP+8]
  mov
           [EDX], EAX
  mov
           EBP
  pop
           12
  ret
ADD1
         endp
  end
```




Пример 3.7 Конвенция cdecl

.586 .model flat . code public ADD1 ADD1 proc push **EBP** EBP, ESP mov **EAX**, [EBP+8] mov add EAX, [EBP+12] EDX, [EBP+16] mov [EDX], EAX mov **EBP** pop ret ADD1 endp end



Пример 3.7 Конвенция stdcall (safecall = stdcall + исключение при ошибке)

.586 .model flat . code public ADD1 ADD1 proc push **EBP** EBP, ESP mov EAX, [EBP+8] mov add EAX, [EBP+12] EDX, [EBP+16] mov [EDX], EAX mov EBP pop ret 12 ADD1 endp end





.586

.model flat

. code

public ADD1

ADD1 proc

add EDX, EAX

mov [ECX], EDX


ret

ADD1 endp


end

1-й параметр A в EAX; 2-й параметр B в EDX; 3-й параметр &C в ECX остальные параметры в обратном порядке в стеке

Ад.возврата




Окно CPU



Пример 3.7 Процедура без параметров

```
Увеличение каждого элемента массива А на 5
procedure Array add;pascal;external;
            .586
                                       ESP
                                             Адрес возв.
            .MODEL flat
            . DATA
           EXTERNDEF A: SBYTE; описание внешнего имени
            . CODE
           PUBLIC Array add
Array add
           proc
           mov eax, offset A ; обращение к массиву A
           mov ecx, 5
cycl:
           add byte ptr 0[eax],5
           inc eax
           loop cycl
           ret
           endp
Array add
           end
```

Пример 3.7 Pascal – Assembler - Pascal



```
implementation
                                        EBP=ESP
                                                     EBP
{$L string.obj}
                                                 Ад.возврата
                                              +8
function Dell1(S:ShortString):
                                                  Адрес рез.
                                              +12
                                                   Адрес S
     ShortString; pascal; external;
procedure Print(n:byte);pascal;
                                        EBP=ESP
                                                     EBP
begin
                                                 Ад.возврата
                                              +8
   Form1.Edit3.text:=inttostr(n);
end;
                                                          60
```

Пример 3.7 Pascal – Assembler – Pascal (2)

```
. 586
         .MODEL flat
         . CODE
                             ESP
         PUBLIC Dell1
                                        EBX
                                        EDI
        EXTERNDEF Print:near
                                        ESI
Dell1
        PROC
                                                      DS:EDI
                             EBP
                                        EBP
        push
                EBP
                                     Ад.возврата
                                 +8
                EBP, ESP
        mov
                                     Адрес рез.
                                 +12
        push
                ESI
                                      Адрес S
        push
                EDI
                                                      ES:ESI
        push
                EBX
                ESI, [EBP+12] ; адрес исходной строки
        mov
                EDI, [EBP+8]
        mov
                                 адрес строки-результата
                ECX, ECX
        xor
                CL, [ESI]
        mov
                               ; загрузка длины строки
         inc
                ESI
         inc
                EDI
                                                          61
```

Пример 3.7 Pascal – Assembler – Pascal (3)


DL,0 mov prod3 jcxz BX,1 mov cld lodsb cycl1: AL,'' cmp jе prod1 BX,0 mov inc DLstosb jmp prod2

prod1: cmp BX,1
je prod2
mov BX,1

inc DL

stosb

prod2: loop cycl1




Пример 3.7 Pascal – Assembler – Pascal (4)

```
DL,0
         cmp
         jе
                prod3
                BX,1
         cmp
         jne
                prod3
         dec
                DL
prod3:
                AL,DL
         mov
                EDI, [EBP+8]
         mov
                                 ESP
                                            EBX
                                                         EBP
         stosb
                                            EDI
                                                     Ад.возврата
                EBX
         pop
                                            ESI
                                                       n
                EDI
         pop
                                 EBP
                                            EBP
                ESI
         pop
                                                           DS:EDI
                                         Ад.возврата
         push
                AX
                                    +8
                                         Адрес рез.
                Print
         call
                                    +12
                                          Адрес S
                ESP, EBP
         mov
                EBP
         pop
                8
         ret
                                                           ES:ESI
Dell1
         endp
         end
```

3.5.2 Локальные данные подпрограмм

Паскаль не позволяет создавать в подпрограммах глобальные переменные, поэтому в подпрограммах необходимо работать с локальными данными, размещаемыми в стеке.

Пример 3.13. Организация локальных переменных без использования директив ассемблера



Для работы с локальными данными будем использовать структуры.

Структура

Структура – шаблон с описаниями форматов данных, который можно накладывать на различные участки памяти, чтобы затем обращаться к полям этих участков памяти с помощью имен, определенных в описании структуры.

Формат описания структуры:

```
<Имя структуры> STRUCT 
<Описание полей> 
<Имя структуры> ENDS
```

где <Описание полей> – любой набор псевдокоманд определения переменных или вложенных структур.

Пример:

```
Student struct
```

```
Family db 20 dup (' ') ; фамилия студента
Name db 15 dup(' ') ; Имя
Birthdata db ' / / ' ; Дата рождения
```

Student ends

Последовательность директив описывает, но не размещает в памяти структуру данных!!!

Пример 3.13. Организация локальных переменных

```
implementation
                                             -256
                                                    Локальная
{$L Copy}
                                                   переменная
{$R *.dfm}
                                                     в стеке
                                          EBP=ESP
function CopyS(St:ShortString):
                                                      EBP
        ShortString;
                                                   Ад.возврата
                                               +8
                                                    Адрес рез.
        pascal;external;
                                               +12
                                                     Адрес St
procedure Print(n:integer);pascal;
begin Form1.Edit3.Text:=inttostr(n);end;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
Var S,St:ShortString;
begin St:=Edit1.Text;
      S:=CopyS(St);
      Edit2.Text:=S;
end;
```

Пример 3.13а. Без использования директив

```
. 586
           . MODEL
                   flat
          STRUCT
                                 ; объявляем структуру
                   256 DUP (?)
          BYTE
                                 ; лок. переменная
A
          ENDS
                                   завершение структуры
          . CODE
                                               -256
                                                     Локальная
           public
                    CopyS
                                                     переменная
          externdef
                        Print:near
                                                       в стеке
CopyS
          proc
                                            EBP
                                                        EBP
          push
                    EBP
                              ; сохранение
          mov
                    EBP, ESP
                              ; загрузка нового ЕВР
          sub
                    ESP,256; место под лок. переменные
          push
                    ESI
                             ; сохранение регистров
          push
                    EDI
                    ESI,[EBP+12] ; адрес параметра
          mov
                    EDI, A.S [EBP-256]; обращение \kappa лок.п.
           lea
                    EAX, EAX
          xor
           lodsb
                                 загрузка длины строки
             stosb
                                    сохранение длины строки
```

Пример 3.13а. Без использования директив

```
ЕСХ, ЕАХ ; загрузка счетчика
         mov
         cld
      rep movsb
                             ; копирование строки
         lea
                  ESI, A.S[EBP-256] ; загрузка адр.копии
                  EDI, [EBP+8] ; загрузка адр. рез-та
         mov
           lodsb
                         ; загрузка длины строки
         stosb
                       ; сохранение длины строки
                  ECX, EAX
         mov
                             ; загрузка счетчика
       rep movsb
                             ; копирование строки
                  EDI
         pop
                             ; восстановление регистров
                  ESI
         pop
         push
                  EAX
                             ; сохранение длины строки
         call
              Print
                             ; вывод длины строки
                  ESP, EBP
         mov
                             ; удаление лок. переменных
                  EBP
         pop
                               восстан. старого ЕВР
         ret
                             ; выход и удал. параметров
         endp
CopyS
         end
                                                       70
```

Пример 3.13б. С помощью дир

.CODE

public CopyS

externdef Print:near

CopyS PROC NEAR PASCAL PUBLIC USES ESI EDI,

Str1:PTR DWORD, Str2:PTR DWORD

LOCAL S[256]:byte

; Копируем строку в локальную память

mov ESI, Str1

lea EDI, S

xor EAX, EAX

lodsb


stosb

mov ECX, EAX

cld

rep movsb

При использовании директив пролог и эпилог вставляются в исходный модуль автоматически



Пример 3.13б. С помощью директив

```
Копируем строку в результат
          lea
                   ESI,S
                   EDI, Str2
          mov
            lodsb
          stosb
                   ECX, EAX
          mov
        rep movsb
  Выводим длину строки
                   EAX
          push
          call
                   Print
          ret
CopyS
          endp
          end
```

3.5.3 Visual C++ - MASM32

в модуле на Visual C++ подключаемые процедуры и функции должны быть объявлены как внешние extern с указанием конвенции связи, например:

extern void pascal add1(int a,int b,int *c);

- при ассемблировании должны быть использованы опции:
 - □ для Masm32: ml /coff /c add1.asm
 - □ для Tasm 5.0: tasm32 /ml add1.asm

если ассемблирование выполняется в Visual Studio, то необходимо добавить внешний инструмент **Tools\External Tools...\Add**:

Title: Masm32

C:\masm32\bin\ml.exe

Arguments: /coff /c /Fl \$(ItemPath)

Initial directory: \$(ItemDir)

- файл с расширением . оъј необходимо подключить к проекту посредством пункта меню Project/Add existing item...
- вызов процедуры должен оформляться по правилам С++, например:

Пример 3.9 Конвенция _ _cdecl


```
extern "C" void cdecl add1(int a,int b,int *c);
         .586
         .model
                 flat
                                       EBP=ESP
                                                   EBP
         . code
                                                Ад.возврата
                                            +8
         public
                 add1
                                                    Α
                                            +12
add1
         proc
                                                    В
                                            +16
         push
                  EBP
                                                    &C
                  EBP, ESP
         mov
                                                 4 байта
                 EAX, [EBP+8]
         mov
         add
                  EAX, [EBP+12]
                  EDX, [EBP+16]
         mov
                  [EDX], EAX
         mov
                  EBP
         pop
         ret
add1
         endp
         end
```

Пример 3.10 Объявление внешних переменных

```
#include "pch.h"
#include <iostream>
extern void cdecl ADD1(int a, int b);
extern int d;
int main()
  int a, b;
  std::cout << "Enter a and b:";</pre>
  std::cin >> a >> b;
  ADD1(a, b);
  std::cout << "d=" << d;
  return 0;
```

Объявление внешних переменных в процедуре на ассемблере


```
. 586
  .model flat
      .data
      public ?d@@3HA
?d@@3HA DD
  . code
  public ?ADD1@@YAXHH@Z
?ADD1@@YAXHH@Zproc
  push
        EBP
          EBP, ESP
  mov
          EAX, [EBP+8]
  mov
  add
          EAX, [EBP+12]
          ?d@@3HA,EAX
  mov
          EBP
  pop
  ret
?ADD1@@YAXHH@Zendp
  end
```



4 байта

Пример 3.11 Конвенция stdcall

```
extern "C" void stdcall ADD1(int a,int b,int *c);
      .586
      .model
             flat
      . code
      public ?ADD1@@YGXHHPAH@Z
?ADD1@@YGXHHPAH@Z proc
      push EBP
      mov EBP, ESP
      mov ECX, [EBP+8]
      add ECX, [EBP+12]
      mov EAX, [EBP+16]
          [EAX], ECX
      mov
      pop
           EBP
      ret 12
?ADD1@@YGXHHPAH@Z endp
      end
```



Пример 3.12 Конвенция fastcall

```
extern "C" void fastcall add1(int a,int b,int *c);
      .586
      .model
              flat
      . code
      public
             @ADD1@12
@ADD1@12 proc
      push
            EBP
                                         EBP=ESP
                                                      EBP
            EBP, ESP
      mov
                                                   Ад.возврата
                                               +8
      add
            ECX, EDX
                                                       &C
            EDX, [EBP+8]
      mov
            [EDX], ECX
      mov
            EBP
      pop
      ret
            4 ; стек освобождает процедура
@ADD1@12
           endp
      end
```

Только два параметра в регистрах ECX и EDX, третий и далее в обратном порядке в стеке