Appunti di Architetture degli elaboratori A.A. 2022/2023

1 Fondamenti

1.1 Calcolatore

Un computer digitale é una macchina in grado di risolvere problemi eseguendo istruzioni appositamente specificate.

In un calcolatore possono quindi essere individuati:

- hardware: componenti fisiche del calcolatore (es. circuiti integrati, periferiche, ecc.)
- *sofware*: insieme di **istruzioni** e **informazioni** necessarie al sistema per risolvere i problemi che gli vengono forniti.
- firmware: software integrato direttamente in un dispositivo, necessario per avviare il componente stesso e farlo interagire con altri componenti (es. scheda di rete))

Un programma é una sequenza di istruzioni scritte in un linguaggio direttamente comprensibile da un computer.

1.2 Architettura a livelli

L'insieme delle istruzioni eseguite direttamente dall'hardware di un calcolatore é detto **linguaggio macchina**, é binario ed é detto L_0 . Con linguaggio macchina si puó (erroneamente) indicare il linguaggio **assembly**, un linguaggio, sempre di basso livello (ad esempio si interagisce direttamente con i registri), costituito da un ristretto insieme di istruzioni (es. somma due numeri, invio di un segnale ecc.) piú comprensibili a un umano. L'assembly é detto linguaggio L_1 perché é il linguaggio immediatamente sopra a quello binario direttamente comprensibile al computer.

Si puó estendere questo concetto dell'architettura a livelli arrivando a n linguaggi: per far eseguire al computer le istruzioni in linguaggio L_n , é necessaria la presenza di un traduttore che traduce le istruzioni da L_n a L_0 o direttamente (piú complesso), o passando per i livelli intermedi. Generalmente, piú un linguaggio é di alto livello, piú facilmente é comprensibile ad un umano.

Il traduttore é detto:

- compilatore: legge il programma in L_i e produce un programma in un linguaggio inferiore. Se L_i é L_1 , il compilatore é detto disassemblatore (generalmente c'é una corrispondenza 1:1)
- interprete: legge il programma in L_i , traducendo ed eseguendo di volta in volta le istruzioni in L_0

In generale, i calcolatori moderni si basano su architetture a piú livelli:




Figure 1-2. A six-level computer. The support method for each level is indicated below it (along with the name of the supporting program).

- applicativo: linguaggi di alto livello utilizzati dai programmatori (es. C, C++, Python)
- sistema operativo: fornisce un'insieme di funzionalitá al livello applicativo (es. syscall, gestione della memoria)
- ISA (Instruction Set Architecture): insieme di istruzioni (instruction set) di uno specifico processore
- microarchitettura: interpretazione delle istruzioni ISA in microistruzioni (semplici istruzioni come fare la somma di due numeri)
- logico-digitale: hardware del calcolatore e le sue componenti elementari

1.2.1 Traduzione dei programmi C, C++

Generalmente, C e C++ vengono compilati (nulla vieta di utilizzare un interprete) e questo é generalmente il processo che porta da un file sorgente a un eseguibile:

- 1. compilazione: i singoli file sorgenti sono compilati in file oggetto (estensione .obj o .o)
- 2. linking: vengono risolti i riferimenti dei singoli file

A questo punto é disponibile un eseguibile, che, se invocato, viene caricato in memoria, i riferimenti vengono trasformati in indirizzi di memoria e il programma viene eseguito.

1.2.2 Macchine virtuali

La *virtualizzazione* é un meccanismo che permette di astrarre un determinato componente di un sistema. Oggi, é utilizzata in diversi modi:

- hardware: vengono virtualizzate le componenti fisiche di un computer, riuscendo ad esempio ad ospitare sistemi operativi diversi contemporaneamente, emulandoli
- software: alcuni linguaggi, come Java, vengono compilati in un linguaggio macchina immaginario (in questo caso chiamato bytecode). Il linguaggio intermedio viene interpretato da una macchina viruale (JVM=Java Virtual Machine), che traduce queste istruzioni nello specifiche istruzioni ISA. La macchina virtuale é un interprete, quindi generalmente piú lento di un compilatore, anche se utilizza tecniche di compilazione just-in-time (compila delle istruzioni a runtime, appena prima che vengano eseguite) e caching (non ritraduce codice giá tradotto)

1.3 Rappresentazione digitale delle informazioni

1.3.1 Precisione finita

I calcolatori moderni utilizzano segnali digitali (lat. digitus, dito).

A causa dela limitazione della quantitá di memoria, il calcolatore utilizza numeri a precisione finita, ovvero rappresentati con un numero finito di cifre. A causa di questo, é possibile, in operazioni aritmetiche, ottenere errori: **underflow** (il risultato dell'operazione é minore del piú piccolo valore rappresentabile), **overflow** (il risultato dell'operazione é maggiore del piú grande valore rappresentabile) e **non appartenenza** (il risultato non é nè troppo grande, nè troppo piccolo ma non appartiene all'insieme dei valori rappresentabili). Per questo, non sempre valgono la proprietá associativa (a+(b+c)=(a+b)+c) e distributiva (a(b+c)=ab+ac).

1.3.2 Notazione posizionale base 2

Per rappresentare i numeri, si utilizza la notazione posizionale in base 2: $\sum_{i=-k}^n d_i \cdot 2^i \ (-k \text{ per indicare anche i numeri decimali}).$

Un byte indica un insieme di 8 bit; sequenze piú lunghe di 1 byte sono dette

word (hanno lunghezza variabile). Il numero di configurazioni dato un numero n di bit é $2^n.$

1.3.3 Conversioni

Le principali conversioni sono:

- binario \to decimale: si moltiplica la cifra *i*-esima per 2^i (es. $11010_2=1\cdot 2^4+1\cdot 2^3+1\cdot 2^1=16+8+1=25_{10}$)
- binario \rightarrow ottale: si raggruppano, a partire dalla virgola, i bit in gruppi di 3 e si convertono in una cifra del sistema ottale (perché $8=2^3$)
- binario \rightarrow esadecimale: stessa cosa dell'ottale ma con gruppi di 4 cifre (perché $16=2^4$)

1.3.4 Codifica dei numeri interi

I numeri interi vengono rappresentati con due principali metodi:

- complemento a 2
- eccesso 2^{m-1}

Nel complemento a 2, dato un numero n, -n é ottenibile invertendo ciascun bit di n e aggiungendo 1. I numeri positivi hanno come primo bit 0, i negativi 1. Per ottenere il valore assoluto di un numero negativo, basta quindi applicare il complemento a 2.

Nella codifica eccesso 2^{m-1} , un numero n é rappresentato da $n+2^{m-1}$, dove m é il numero di bit utilizzati per rappresentare n. É identico al complemento a 2 con il bit di segno invertito: i numeri da -2^{m-1} a $+2^{m-1}-1$ sono mappati da 0 a 2^m-1 (es. con 8 bit, i numeri da -127 a 128 sono mappati da 0 a 255).

Con entrambe queste codifiche si ha una sola rappresentazione per ciascun numero (compreso lo 0), oltre ai seguenti vantaggi:

- possibilitá di utilizzare un unico circuito sia per la somma che per la sottrazione, perchè a-b=a+(-b)
- per verificare se é avvenuto un overflow/underflow, é sufficiente controllare che gli ultimi 2 bit del riporto siano diversi

1.4 Mascheramento

Una maschera é una qualsiasi configurazione di un insieme di bit di lunghezza predefinita. Permettono di impostare dei bit a 1 (OR bitwise con una maschera che ha esclusivamente i bit da settare a 1) o 0 (AND bitwise con una maschera che ha esclusivamente i bit da settare a 0) e verificare se dei bit sono impostati a 1 o 0 (AND bitwise con i bit da controllare a 1: se il rimanente $\acute{e}=0$, i bit erano impostati a 1, altrimenti a 0).

1.5 Codifica dei numeri a virgola mobile

Per rappresentare dei numeri con la virgola, si utilizza un sistema detto **floatingpoint** (virgola mobile):

$$n = f \times 10^e$$

dove f é detta mantissa e determina la precisione, e é detto esponente e determina la gamma dei valori rappresentabili.

In questa notazione, esistono più rappresentazioni per uno stesso numero, quindi si adotta la **codifica standard**, con $0.1 \le f < 1$.

Per quanto la gamma dei valori rappresentabili sia molto ampia, si hanno sempre un numero finito di cifre, quindi un numero finito di valori rappresentabili: quando il risultato non appartiene all'insieme dei numeri rappresentabili si commette un errore di arrotondamento $E = min(|v-v_1|;|v-v_2|)$ dove v é il valore reale e v_1, v_2 i valori rappresentabili piú vicini ad esso.

L'errore assoluto aumenta all'aumentare del valore rappresentato, mentre l'errore relativo rimane costante.

1.6 IEEE 754

L'iEEE 754 é uno standard di codifica dei numeri in virgola mobile. I formati piú utilizzati sono:

- singola precisione, 32 bit: 1 segno, 8 esponente, 23 mantissa
- doppia precisione, 64 bit: 1 segno, 11 esponente, 52 mantissa

L'esponente é rappresentato in eccesso $2^{m-1}-1$ (ad esempio in singola precisione é in eccesso $2^{8-1}-1=2^7-1=128-1=127$), siccome una configurazione é riservata a $+\infty$, $-\infty$ e NaN (not a number)¹.

I numeri sono rappresentati in due forme:

- forma **normalizzata**: nella mantissa binaria viene memorizzata solamente la parte decimale (*fraction*); la mantissa viene implicitamente considerata 1, *fraction*
- forma denormalizzata: utilizzata per rappresentare valori inferiori al minimo valore normalmente rappresentabile nella forma normalizzata, presenta tutti i bit dell'esponente a 0 e considera implicitamente la mantissa come 0, fraction

¹esiste una distinzione ulteriore tra SNaN (signaling NaN) e QNaN (quiet nan): il primo, se utilizzato in operazioni aritmetiche, genera (se opportunamente configurato) un'eccezione