

Separação de pedidos

Como achar a tela, criar a ordem e separar o produto até concluir.

O que precisa existir antes

- O usuário precisa ter a página **Requisições** liberada no papel. Sem isso, o menu não mostra a tela.
- O produto precisa estar cadastrado, com código ou código de barras. A leitura usa esse código.
- Precisa haver estoque disponível. Ao clicar **Iniciar**, o sistema reserva essa quantidade.
- A ordem não nasce de pedido de venda. Alguém cria em **Nova requisição**, tipo **Separação**.
- Cada ordem tem um produto e uma quantidade.

O menu não tem um item chamado Separação. O caminho é **Logística → Requisições → Separação de pedidos**.

1. Achar a tela

- 1. Abra o menu lateral.
- 2. Entre em **Logística**.
- 3. Clique em **Requisições**.

Menu do sistema

Cadastros

Vendas

Compras

Logística

Contagens

Estoque

Endereços WMS

Requisições

Guardar mercadorias

Financeiro

Requisições

Ordens do armazém — Separação reserva e baixa o estoque ao concluir.

Separação de pedidos

+ Nova requisição

O botão destacado abre a fila. Nova requisição é quem cria a ordem. Quem não pode criar só vê Separação de pedidos.

2. Criar a ordem

Em **Requisições**, clique em **Nova requisição**. Preencha e salve.

Nova requisição

Tipo de operação *

Separação

Prioridade *

3 — Normal

Origem

A-01-02

Destino

opcional

Produto

Parafuso sextavado

Quantidade

10

Responsável

Sem responsável

Observação

Salvar

Obrigatórios: **Tipo de operação** e **Prioridade**. Para separar, preencha também **Produto** e **Quantidade**. **Origem** vira o endereço de coleta na tela do operador. Sem responsável, a ordem fica **Pendente**. Com responsável, fica **Atribuída** e aparece na fila dessa pessoa.

3. Liberar a ordem pendente

Ordem **Pendente** e sem responsável não entra em **Minha fila**. Abra a ficha e clique em **Disponibilizar**.

Ficha da requisição · status Pendente

Requisição 12

Pendente · Separação · Parafuso sextavado · 10 UN

Disponibilizar

Depois de disponibilizar, o status fica Disponível. Aí a ordem entra em Minha fila de quem for separar, mesmo sem responsável.

Quem gerencia a lista usa **Todas da empresa**. O operador comum entra em **Minha fila**: só o que está atribuído a ele, ou disponível e sem dono.

4. Abrir a fila

Na lista de Requisições, clique em **Separação de pedidos**.

Separação de pedidos

Separação de pedidos

Fila de Separação. Cada ordem continua criada em Requisições.

Minha fila

Todas da empresa

Nº	Produto	Endereço	Qtd	Prioridade	Status
<u>12</u>	Parafuso sextavado	A-01-02	0 / 10	3 — Normal	Disponível

Se não houver ordem: **Nenhuma separação nesta fila.**

Clique no número da ordem para abrir a separação. Lista vazia: a ordem ainda está Pendente, está atribuída a outra pessoa, ou o filtro está em Minha fila. Troque para **Todas da empresa** ou disponibilize a ordem.

5. Executar a separação

1. Confira produto, quantidade e **Endereço de coleta**.
2. Clique em **Iniciar**. O status vai para Em execução e o estoque disponível é reservado.
3. Bipe o código do produto, ou digite e confirme. Cada leitura soma **1 unidade**.
4. Repita até a quantidade separada igualar a pedida. Exemplo: 10 de 10.
5. Clique em **Concluir separação**. Só libera com a quantidade completa. Ao concluir, o sistema baixa o estoque.

Separação de pedidos · Requisição 12

← Voltar

Imprimir lista

Requisição 12 Disponível

Data · Itens: 1 · Observação

① Requisição aberta

② Separação em andamento

③ Finalizada

Item atual

Parafuso sextavado

Código original 9325 · Código de barras 789...

Quantidade solicitada 10 UN · Quantidade separada 0 UN · Estoque disponível 40 UN

Bipe o código de barras do produto

0 de 10 UN

Após a leitura, a quantidade separada sobe 1 UN.

Pausar

Iniciar

Concluir separação

Progresso da separação

0 de 10 UN

0%

ENDEREÇO DE COLETA

A-01-02

Pausar trava a leitura. **Retomar** libera de novo. **Cancelar requisição** pede motivo e só aparece depois do clique.

6. Quando a tela não deixa seguir

Avisos na mesma página

PRODUTO INCORRETO

Este produto não pertence à requisição. A quantidade não sobe.

Iniciar só aparece para o responsável

A ordem está Atribuída a outra pessoa. Quem pode editar abre a ficha, troca

Atribuir a

para o próprio usuário e clica

Atribuir

. Aí o botão

Iniciar

aparece.

Concluir separação

O botão só conclui quando a quantidade separada iguala a pedida. Falta unidade: a ordem permanece em execução.

Separação concluída

O aviso abre na mesma página. Fechar permanece na ordem. O estoque físico já foi baixado.

Resumo do caminho: **Logística** → **Requisições** → **Separação de pedidos**. Crie a ordem, disponibilize se estiver Pendente, inicie, bipe até completar e conclua.