

MOOC Réseaux Locaux

Les réseaux locaux en entreprise

Le spanning tree

Objectifs

Cette leçon a pour but de présenter le protocole du « Spanning Tree ».

Prérequis

Bonne connaissance des réseaux locaux.

Connaissances

Principes et fonctionnement du protocole du « Spanning Tree ».

Compétences


Savoir quand et comment utiliser le « Spanning Tree Protocol » dans un réseau local.


Évaluation des connaissances

Décrire le problème et les solutions apportées par le « Spanning Tree ».

Évaluation des compétences

Décrire le fonctionnement du « Spanning Tree Protocol » sur un exemple simple.








Les ponts transmettent les BPDU périodiquement et incluent dans la trame ce qu'ils croient être l'ID de la racine et le coût du meilleur chemin vers la racine. Initialement, chaque pont suppose qu'il est la racine.

Les ponts reçoivent des BPDU périodiquement et peuvent mettre à jour l'identité de la racine et le coût du meilleur chemin vers la racine. Une fois qu'un nombre "suffisant" de paquets ont été échangés, chaque pont connaîtra :

- la racine, c'est le pont avec la plus petite adresse du réseau,
- le coût du meilleur chemin vers la racine,
- son parent et ses enfants.



Pour illustrer cela considérons un réseau Ethernet très simple avec 2 ponts seulement. Au début, les deux ponts supposent qu'ils sont la racine et chacun envoie une BPDU:

- le pont avec adresse 100 transmet une BPDU où la racine est définie comme 100 et le coût pour 0.
- de même pour le pont avec adresse 500.

Après avoir reçu une BPDU, le pont avec l'adresse 500 compare la configuration qu'il a reçue avec la sienne et décide que la première est meilleure (pour les classer, on compare successivement l'ID de la racine, l'ID du pont et le port sur lequel le pont a transmis ce paquet). Il met à jour sa configuration de spanning tree et définit 100 comme la racine avec un coût de 8.

De l'autre côté, pour le pont 100, la configuration reçue est pire que la sienne et, par conséquent, il ne change rien.

Finalement, le pont 100 décide qu'il est la racine et le parent de 500. Dans le langage du protocole, le parent est appelé le pont désigné et le port respectif, un port désigné. De son côté, 500 décide que 100 est la racine et son parent. Le port sur lequel il reçoit les paquets BPDU de la racine s'appelle le port racine. Les ports désignés et les ports racine sont maintenus actifs tandis que le reste est bloqué.

