

MOOC Réseaux Locaux

Le réseau local Wi-Fi

La couche MAC de Wi-Fi

Objectifs

Cette leçon a pour but de décrire la couche MAC de Wi-Fi. Elle s'intéresse en particulier aux différentes méthodes d'accès, à la gestion de la qualité de service (QoS) ainsi qu'aux trames utilisées dans ce contexte.

Prérequis

Connaissance de base de Wi-Fi : les trames, la couche physique.

Connaissances

Les principaux éléments de la couche MAC de Wi-Fi.

Compétences


Distinguer les différentes méthodes de partage de support de Wi-Fi.Identifier les trames utilisées pour la gestion de la couche MAC.


Évaluation des connaissances

Décrire les principales composantes de la couche MAC de Wi-Fi.

Évaluation des compétences

Analyser un scénario d'échange de trame de gestion de la couche MAC.





Voyons plus en détail la structuration de ce dernier type de trames:

La trame MAC est composée d'un premier champ de contrôle de la trame.

D'un champs à double signification Durée/ID. Selon le type de la trame, ce champ peut avoir deux sens différents : pour les trames de polling en mode d'économie d'énergie, c'est l'identifiant de la station. Pour les autres trames, c'est la valeur de la durée de vie pendant laquelle le canal sera occupé.

De quatre champs d'adresses. Chaque adresse est sur 48 bits (même format qu'une adresse Ethernet).

D'un champ Contrôle de séquence. Utilisé pour spécifier l'ordre des fragments d'une trame fragmentée.

D'une charge utile qui peut aller jusqu'à 2312 octets

Et, enfin, d'un champ CRC, pour le contrôle d'erreur, sur 32 bits.

Le champ de contrôle est composé : D'une Version de protocole. D'un Type et d'un sous-type.

Et d'un ensemble de flags. Nous trouvons ici les bits : ToDS et From DS (Pour indiquer que la trame est envoyée vers le système de distribution ou si elle vient du DS. Selon les valeurs de ces bits, la signification des 4 champs adresses change. En effet, les deux premières adresses représentent respectivement l'adresse de la station destination, et de la station source.

L'adresse 3 est l'adresse de la station source originale (si le flag from DS du champ de contrôle est à 1)

Cette adresse 3 est l'adresse du terminal de destination (si le flag from DS du champs de contrôle est à 0 et le flag to DS est à 1)

Et enfin l' Adresse 4 est utilisée lorsqu'une trame est transmise d'un point d'accès à un autre à travers le système de distribution. Lesbits To DS et From DS sont alors tous les deux à 1, et il faut renseigner à la fois la source et le destinataire.

Le bit More Fragments est mis à 1 lorsque d'autres fragments

suivent le fragment en cours. Le bit Retry indique que la transmission du fragment, ou de la trame, en cours est une retransmission d'un fragment ou d'une trame précédemment transmise. Ainsi, la station destination peut reconnaître les doublons, ce qui peut arriver lorsqu'un ACK se perd. Le bit Power Management est utilisé pour la gestion de l'énergie. Il indique que la station passe en mode d'économie d'énergie juste après la fin de la transmission de la trame en cours. Grâce à ce bit, les stations peuvent changer de mode de fonctionnement, passant du mode veille au mode actif, ou inversement.

Le bit More Data est également utilisé pour la gestion de l'énergie. Il est utilisé par l'AP pour indiquer que des trames sont stockées pour une station. La station peut demander à recevoir les autres trames ou bien, grâce à cette information, passer en mode actif.



Medium Access Control

- o Two methods to Share the medium


 - Supports asynchronous transmission
 PCF (Point Coordination Function)
 Contention free based

Pour partager le Média le standard 802.11 définit deux méthodes d'accès : la première est distribuée, la deuxième est centralisée.

La première méthode

est DCF (ou Distributed Coordination Function) Utilisable dans toutes les stations, en mode ad-hoc ou avec infrastructure. Elle utilise CSMA/CA avec le recours a un algorithme de backoff exponentiel pour retarder les retransmissions en cas de contention. Cette méthode est conçue pour des services de type best-effort typiquement pour le support de transmissions asynchrones.

La deuxième méthode est PCF (ou Point Coordination Function) conçue pour être utilisée dans un point de coordination central donc uniquement dans les points d'accès, Le PA contrôle l'accès au média (par interrogation des stations). C'est une méthode sans contention et qui donne la liberté au PA de gérer des priorités de façon centralisée. Mais cette méthode reste peu implémentée même si elle a été conçue pour des services multimédias typiquement des transmissions synchrones.




Ceci dit, les deux méthodes présentent des faiblesses. En effet, ni l'une ni l'autre ne permettent de donner des garanties d'accès aux ressources. Vu qu'on ne met pas de contrôle d'accès et que le nombre de stations qui sont susceptibles de transmettre peut varier dans le temps.

La première méthode DCF ne fournit pas de garanties de QoS. Ne supporte pas les applications temps réel et n'est pas conçue pour gérer des priorités. En effet, si un utilisateur a des trames avec différents niveaux de priorités à émettre, cette méthode ne permet aucune différentiation de service.

La deuxième méthode non plus ne permet pas de donner de garanties. Même si le point d'accès se charge de donner aux différentes stations des opportunités de communication, le niveau de performance de la qualité de service est assez médiocre.

Cette méthode utilise un simple algorithme de round-robin qui ne peut gérer des niveaux de QoS variés. De plus, le temps de transmission des stations scrutées n'est pas connu à l'avance : il peut dépendre de la qualité de transmission.

La qualité de service sur un réseau permet aux utilisateurs de s'assurer que des informations envoyées arriveront dans un laps de temps maîtrisé. Cet élément est indispensable lorsqu'il s'agit d'utiliser des services comme la voix sur IP ou la vidéo live. Une des principales fonctions de la qualité de service est de rendre prioritaires certains paquets de données. Par exemple, une trame contenant de la voix a la priorité sur une trame contenant un fichier qu'un utilisateur est en trains télécharger d'Internet (et qui pourra patienter quelques millisecondes). Nous avons vu, le système PCF permet d'instaurer des priorités puisque le point d'accès gère l'accès au support. Par contre, il n'assure pas complètement la qualité de service.



- La norme 802.11e a ajouté deux nouvelles méthodes d'accès :
 EDCF (Extended DCF) et HCF (Hybrid Coordination Function), en remplacement de DCF et PCF.
- EDCF pour Enahanced Distributed Coordination Functi on est une méthode à accès aléatoire avec différentiation de service. Comme vous le voyez sur le schéma on va classifier le trafic en 8 classes de trafic qui vont être mappée sur 4 files avec quatre niveaux de priorités différentes. Donc 4 files avec des paramètres de backoff qui vont être spécifiques à


chaque file. La deuxième méthode Hybrid Controlled Channel accès (HCCA), comme son nom l'indique est une méthode hybride qui combine les avantages de PCF et de DCF. Elle opère à la fois en mode avec contention et en mode sans contention. Elle permet de donner de meilleures garanties que la méthode précédente, mais par contre les garanties ne sont pas absolues. Pour utiliser au mieux les batteries des stations mobiles, le Power saving standard définit deux modes d'économie d'énergie : le premier Continuous Aware Mode Power Save Polling Mode est le mode de fonctionnement par défaut. La station est tout le temps allumée et écoute constamment le support. Il ne s'agit donc pas d'un mode d'économie d'énergie. Le second, est bien un mode d'économie d'énergie. Dans ce mode, le point d'accès tient à jour un enregistrement Power saving de toutes les stations qui sont en mode d'économie d'énergie Continuous Aware Mode Power Save Polling Mode et stocke toutes les données qui leur sont adressées. Ces données sont stockées dans un élément appelé TIM (Traffic Information Map). Comme expliqué précédemment, les stations d'un BSS sont toutes synchronisées. Cette synchronisation, qui s'effectue par le biais de trames balises, permet d'établir le mécanisme d'économie d'énergie. Les stations en veille s'activent à des périodes de temps Power saving régulières pour recevoir une trame balise contenant le TIM o Continuous Aware Mode Power Save Polling Mode envoyé en broadcast par le point d'accès. Entre les trames Access point balises, les stations retournent en mode veille. Du fait de la Station 1 synchronisation, toutes les stations partagent le même Station 2 intervalle de temps pour recevoir les TIM et s'activent de la Beacon Data to Station1 Data to Station 2 PS-poll 9 sorte toutes au même moment pour les recevoir. Les TIM indiquent aux stations si elles ont ou non des données stockées dans le point d'accès. Lorsqu'une station s'active pour recevoir un TIM et qu'elle s'aperçoit que le point d'accès contient des données qui lui sont destinées, elle lui envoie une

de données.

trame de requête (PS-POLL) pour mettre en place le transfert

Une fois le transfert terminé, la station retourne en mode

veille jusqu'à la réception du prochain TIM.



Pour finir, que devons-nous retenir?

Le Wi-Fi utilise un mécanisme d'accès aléatoire.

La gestion de la QoS est fondée sur une différentiation selon des niveaux de priorités sur la base de temps d'attente et taille maximale de fenêtre de contention différentiés, de plus en plus grands pour les classes de trafic de faible priorité. L'ensemble des mécanismes d'accès ne donne aucune garantie de disposer d'opportunité de communication.

Enfin le niveau accès du Wi-Fi évolue, pour aller plus loin vous pouvez vous intéresser aux derniers amendements qui gèrent des réseaux Wi-Fi plus denses.