Traduction des langages

Les pointeurs

Objectif:

- Etre capable d'ajouter les pointeurs au langage RAT
- Modifier le compilateur en conséquence

1 Les pointeurs

Une variable est physiquement identifiée de façon unique par son **adresse**, c'est-à-dire l'adresse de l'emplacement mémoire qui contient sa valeur.

Un **pointeur** est une variable qui contient l'adresse d'un autre objet informatique (une "variable de variable" en somme).

1.1 Déclaration

La déclaration d'un pointeur se fait selon la syntaxe suivante :

type* id:

Cette instruction déclare une variable de nom id et de type pointeur(type) (pointeur sur une valeur de type type). Par exemple :

int* x;

déclare une variable x qui pointe sur une valeur de type int.

1.2 Adresse et valeur pointée


Les deux opérateurs particuliers en relation avec les pointeurs sont : & et *.

— & est l'opérateur qui retourne l'adresse mémoire d'une variable

Si x est de type t alors &x est de type Pointeur(t)

Exemple:

int * px = (new int);
int x = 3;
px = &x;



— * est l'opérateur qui **retourne la valeur pointée par une variable pointeur**. Si x est de type Pointeur (t) alors *x est de type t Exemple :

1.3 Exercice

ightharpoonup Exercice 1 Donner le type des variables dans le programme suivant :

ightharpoonup Exercice 2 Donner le type des variables dans le programme suivant :

```
pointeur{
 int * x = (new int);
 * x = 3;
 int z= 18;
 int *y = & z;
  * y = *x;
}
pointeur{
 int * x = (new int); // x.type = Pointeur(int)
                // (*x).type = int
 * x = 3;
 int z=18;
                    // z.type=int
                    // y.type = Pointeur(int)
 int *y = \& z;
  * y = *x;
```

2 Modification de TAM et du compilateur

▷ Exercice 3

1. Quelle(s) règles(s) faut-il modifier ou ajouter pour compléter l'introduction des pointeurs dans le langage?

On simplifie les choses en limitant ce que l'on peut écrire :

- * uniquement devant un identifiant mais en nombre quelconque (***x)
- & unique et uniquement devant un identifiant (sens de &&z?)
- (a) $TYPE \rightarrow TYPE *$
- (b) Remplace $I \rightarrow id = E$; par $I \rightarrow A = E$;
- (c) $E \to A$
- (d) $A \rightarrow *A$
- (e) $A \rightarrow id$
- (f) $E \rightarrow null$
- (g) $E \rightarrow (new\ TYPE)$ (on récupère une nouvelle adresse dans le tas)
- (h) $E \rightarrow \& id$

Les parenthèses sont obligatoires autour de new TYPE pour que la grammaire reste analysable par Menhir. Cette forme de grammaire peut sembler compliquée, mais cela permet de préparer le projet.

- 2. Quelles modifications faut-il apporter à l'AST?
 - (a) Ajouter un cas de type: Pointeur of typ
 - (b) Modifier un cas d'instruction : Affectation of affectable * expression
 - (c) Ajouter le nouveau type affectable = Ident of string | Valeur of affectable
 - (d) Ajouter des cas aux expressions :
 - Affectable of affectable
 - Null
 - New of typ
 - Adresse of string
- 3. Modifier la passe de gestion des identifiants.

Lors de la passe de gestion des identifiants, l'AST est modifié pour remplacer les identifiants par un pointeur sur leur information.

Il faut ajouter à AstTds:

(a) Modifier un cas d'instruction : Affectation of affectable * expression

```
(b) (* les affectables *)

type affectable =

| Ident of Tds.info_ast
| Valeur of affectable
```

- (c) Ajouter des cas aux expressions :
 - Affectable of affectable
 - Null
 - New **of** typ
 - Adresse of Tds.info_ast

Actions à réaliser :

(a) Ajout des méthodes d'analyse des affectables

On notera que selon que l'affectable est en partie droite ou gauche d'une affectactation, le traitement n'est pas même : par exemple une constante est autorisée en partie droite mais pas en partie gauche. Il y a plusieurs possibilités pour résoudre ce problème, ici nous en proposons une avec un booléen (modif) qui indique si l'affectable est modifié (partie gauche d'une affectation) ou pas (les autres cas).

(b) Instruction:

```
AstSyntax.Affectation (n,e) ->
    (* Dans affectation donc affectable en écriture *)
Affectation (analyse_tds_affectable tds n true, analyse_tds_expression tds e)
```

(c) Expression:

```
(* Dans expression donc affectable en lecture *)
|AstSyntax.Affectable aff -> Affectable (analyse_tds_affectable tds aff false)
|AstSyntax.Null -> Null
|AstSyntax.New t -> New t
|AstSyntax.Adresse n -> begin
| match chercherGlobalement tds n with
| None -> raise (IdentifiantNonDeclare n)
| Some info ->
| begin
| match info_ast_to_info info with
| InfoFun _ -> raise (MauvaiseUtilisationIdentifiant n)
| InfoVar _ -> Adresse info
| InfoConst _ -> raise (MauvaiseUtilisationIdentifiant n)
| end
```

4. Modifier la passe de typage.

Lors de la passe de typage les types sont supprimés de l'AST car ajoutés aux informations (pas de changement particulier pour les pointeurs) et l'AST est

modifié pour la résolution de surcharge (là encore pas de traitement particulier).

Il faut ajouter à AstTyp:

- (a) Modifier un cas d'instruction : Affectation of affectable * expression
- (b) type affectable = inchangé
- (c) Ajouter des cas aux expressions (inchangé) :
 - Affectable of affectable
 - Null
 - New of typ (là on garde le type car pas d'info associé)
 - Adresse of Tds.info_ast

Actions à réaliser:

- (a) Penser à modifier est_compatible du module Type
- (b) Ajout des méthodes d'analyse des affectables

(c) Instruction:

```
|AstTds.Affectation (n,e) ->
let (naff, taff) = analyse_type_affectable aff in
let (ne, texp) = analyse_type_expression e in
if est_compatible texp taff
then Affectation (naff, ne)
else raise (TypeInattendu (texp,taff))
```

(d) Expression:

```
| AstTds.Affectable a -> let (na,t) = analyse_type_affectable a in (Affectable na,t) | AstTds.Null -> Null, Pointeur Undefined | AstTds.New t -> New t, Pointeur t | AstTds.Adresse info -> begin match info_ast_to_info info with | InfoVar (t,-,-) -> (Adresse info, Pointeur t) | _ -> failwith ("Internal error: symbol not found") end
```

5. Modifier la passe de placement mémoire.

```
Rien à faire, il faut juste définir la taille du type pointeur (1).
```

- 6. Proposer la traduction en TAM de l'exemple de l'exercice 2. On rappelle l'existence des instructions TAM suivantes, permettant de manipuler des adresses :
 - Empiler une adresse : LOADA d/r/
 - Empiler n mots à partir de l'adresse laissée en sommet de pile : LOADI (n)
 - Écrire n mots de la pile à l'adresse laissée en sommet de pile : STOREI (n)
 - Allocation de mémoire : SUBR MAlloc (réserve dans le tas une zone de la taille laissée en sommet de pile, l'adresse obtenue est laissée en sommet de pile).

```
PUSH 1
                   On réserve pour x
LOADL 1
                   Taille de l'entier
SUBR MAlloc
                   On réserve pour x
STORE (1) 0[SB]
                   On enregistre au déplacement de x, l'adresse ou sera stockée sa valeur
LOADL 3
                   On charge la constante
LOAD (1) 0[SB]
                   On charge l'adresse ou sera stockée la valeur de x
                   Ecrit la valeur de la constante à l'adresse de x
STOREI (1)
PUSH 1
LOADL 18
STORE (1) 1[SB]
PUSH 1
                   La taille de y
LOADA 1[SB]
                   Empile l'adresse de z
STORE (1) 2[SB]
                   L'adresse de y reçois celle de z
LOAD (1) 0[SB]
                   \mathbf{x}
LOADI (1)
                   *_{x}
LOAD (1) 2[SB]
STOREI (1)
                   Range
    On notera que
    LOADL 18
    STORE (2) 0[SB]
    est une action identique à
    LOADL 18
    LOADA O[SB]
    STOREI (2)
    Et que:
```

LOADI (2)
7. Modifier la passe de génération de code.

est une action identique à

Réflechir et coder!

LOAD (2) 0[SB]

LOADA O[SB]