Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Ульяновский государственный технический университет» Кафедра «Вычислительная техника»

Организация вычислительных машин и систем

Лабораторная работа №3 «Исследование функциональных возможностей системы команд микропроцессора»

Выполнил Студент группы ИВТбд-21 Ведин В. А. Проверил(а): ст. преподаватель кафедры «ВТ» Лылова А.В.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЗАДАНИЕ	3
ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА	4
АЛГОРИТМ ПРОГРАММЫ	5
Код программы на «С»:	5
АНАЛИЗ КОДА НА ЯЗЫКЕ ASSEMBLER	6
СОБСТВЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОПТИМИЗАЦИИ	16
ИТОГИ	17

ЗАДАНИЕ

Требуется запрограммировать на языке С алгоритм, который выводит частное и остаток при делении двух целых положительных чисел в системе счисления с основанием р. Далее требуется откомпилировать полученную программу в любом доступном компиляторе, позволяющему получить исходный код на языке Assembler, с оптимизацией кода по скорости, а далее то же самое, только с оптимизацией кода по размеру. Затем требуется провести анализ исходного кода на языке Assembler, результатом которого будет ответ на вопрос, за счет чего компилятор добивается нужного метода оптимизации. На основе данного анализа предложить свои методы оптимизации.

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА

Алгоритм принимает на вход 3 числа: делимое, делитель и основание системы счисления. Далее высчитывается частное и остаток, после чего они переводятся в систему счисления с заданным основанием. Далее формируются полноценные строки с уже переведёнными в заданную систему счислениями числами, и программа их выводит.

АЛГОРИТМ ПРОГРАММЫ

Код программы на «С»:

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int num1, num2, base;
    scanf("%d %d %d", &num1, &num2, &base);
    int quotient = num1 / num2;
    int remainder = num1 % num2;
    char quotient str[50], remainder str[50];
    char *quotient ptr = quotient str, *remainder ptr = remainder str;
        int q remainder = quotient % base;
        if (q remainder < 10)</pre>
            *quotient ptr++ = q remainder + '0';
            *quotient ptr++ = q remainder - 10 + 'A';
        quotient /= base;
    }while (quotient != 0);
    *quotient ptr = '\0';
    do {
        int r remainder = remainder % base;
        if (r remainder < 10)</pre>
            *remainder ptr++ = r remainder + '0';
            *remainder ptr++ = r remainder - 10 + 'A';
        remainder /= base;
    }while (remainder != 0);
    *remainder ptr = '\0';
    for (int i = 0, j = quotient ptr - quotient str - 1; <math>i < j; i++, j--) {
        char temp = quotient str[i];
        quotient str[i] = quotient str[j];
        quotient_str[j] = temp;
    for (int i = 0, j = remainder ptr - remainder str - 1; <math>i < j; i++, j--) {
        char temp = remainder str[i];
        remainder str[i] = remainder str[j];
        remainder_str[j] = temp;
   printf("%s\n%s\n", quotient str, remainder str);
```

АНАЛИЗ КОДА НА ЯЗЫКЕ ASSEMBLER

В ходе выполнения данной лабораторной работы было получено два исходных кода на языке Assembler, первый путем оптимизации кода по скорости (Флаг –О3) и второй – по размеру (Флаг –Оs).

Дизассемблирование происходило таким образом:

gcc -m32 -03 -masm=intel main.c -g -o o3.o # Компиляция с флагом оптимизации по производительности

gcc -m32 -Os -masm=intel main.c -g -o os.o # Компиляция с флагом оптимизации по размеру

objdump -d -M intel -S o3.o > 03.asm # декомпиляция и вывод кода ассемблера в файл o3.asm

objdump -d -M intel -S os.o > 0s.asm # декомпиляция и вывод кода ассемблера в файл os.asm

Исходный код программы
(оптимизация по размеру)

Исходный код программы (оптимизация по скорости)

Комментарии

, ,				, I	,
os.o: формат файла elf32	-i386		оз.о: фо	рмат файла elf32-i386	
Дизассемблирование раздела .	init:		Дизассемблир	оование раздела .init:	
00001000 < init>:			00001000 < i	nit>:	
1000: 53	push	ebx	1000:		
1001: 83 ec 08	sub	esp,0x8	push	ebx	
1004: e8 d7 01 00 00	call	11e0	1001:	83 ec 08	sub
< x86.get pc thunk.bx>			esp,0x8		
1009: 81 c3 eb 2f 00 00	add		1004:	e8 27 02 00 00	
ebx,0x2feb			call	1230	
100f: 8b 83 f4 ff ff ff	mov			oc_thunk.bx>	
eax,DWORD PTR [ebx-0xc]				81 c3 eb 2f 00 00	add
1015: 85 c0	test	eax,eax	ebx,0x2feb		
1017: 74 02	je	101b		8b 83 f4 ff ff ff	mov
<_init+0x1b>			eax, DWORD PT		
1019: ff d0	call			85 c0	
101b: 83 c4 08		esp,0x8	test	•	
101e: 5b	pop	ebx	1017:		jе
101f: c3	ret		101b <_init+		
П	.1		1019:		
Дизассемблирование раздела .	pit:		call 101b:	eax 83 c4 08	add
00001020 < libc start main@	01+-011	1.	esp,0x8	03 C4 00	auu
1020: ff b3 04 00 00 00			101e:	5b	pop
PTR [ebx+0x4]	pusii	DWOND	ebx	JD .	Pob
1026: ff a3 08 00 00 00	ami	DWORD	101f:	c3	ret
PTR [ebx+0x8]	J.".P	DWOILD	1011.	63	100
102c: 00 00	add	BYTE PTR	Лизассемблир	оование раздела .plt:	
[eax],al			11		
			00001020 <	libc start main@plt-0x1	0>:
				ff b3 04 00 00 00	
00001030 < libc start main@	olt>:		push	DWORD PTR [ebx+0x4]	
	=		-		

Оптимизация по скорости была произведена за счёт более эффективного распределения данных по регистрам процессора и стеку, из-за чего была снижена активность запросов к ОЗУ.

Команда LEA означает «Эффективный адрес загрузки» с ее помощью можно загрузить указатель на объект, который необходимо адресовать, в то время как команда MOV означает «Значение загрузки» и уже с ее помощью можно получить фактическое значение по этому адресу.

То есть, при использовании первой команды (LEA) процессор делает всё то же, что делает при использовании второй (MOV), но пропускает последний шаг — извлечение значений по адресу. Вместо этого он

1030: ff a3 0c 00 00 00 PTR [ebx+0xc] 1036: 68 00 00 00 00 103b: e9 e0 ff ff ff	jmp DWORI push 0x0 jmp 1020	1026: ff a3 08 00 00 00 DWORD PTR [ebx+0x8] 102c: 00 00 BYTE PTR [eax],al	jmp складывает в регистр сам адрес.
00001040 <printf@plt>:</printf@plt>	Jmp 1020	00001030 <libc_start_main@plt>:</libc_start_main@plt>	К тому же, иногда, компилятор с флагом оптимизации по размеру (-
1040: ff a3 10 00 00 00 PTR [ebx+0x10] 1046: 68 08 00 00 00	jmp DWORI push 0x8	1030: ff a3 0c 00 00 00 DWORD PTR [ebx+0xc] 1036: 68 00 00 00 00	jmp Os) использует LEA вместо MOV, т.к. LEA – весит 3 байта, а MOV – 4.
104b: e9 d0 ff ff ff <_init+0x20> 00001050 < isoc99 scanf@plt;	jmp 1020 >:	push 0x0 103b: e9 e0 ff ff ff 1020 <_init+0x20>	jmp Можно заметить, для оптимизации скорости
1050: ff a3 14 00 00 00 PTR [ebx+0x14] 1056: 68 10 00 00 00	jmp DWORN push 0x10	00001040 <pri>00001040 <pri>1040: ff a3 10 00 00 00 DWORD PTR [ebx+0x10]</pri></pri>	компилятор в некоторых јтр местах использует инструкцию test вместо стр
105b: e9 c0 ff ff ff <_init+0x20>	jmp 1020	1046: 68 08 00 00 00 push 0x8 104b: e9 d0 ff ff ff	(выделено зеленым цветом), заметно это в циклах for. Это связано с тем, что test –
Дизассемблирование раздела .1 00001060 <main>:</main>	text:	1020 <_init+0x20> 00001050 < isoc99 scanf@plt>:	это инструкция, выполняющая побитовую
<pre>#include <stdio.h> int main() {</stdio.h></pre>	100	1050: ff a3 14 00 00 00 DWORD PTR [ebx+0x14] 1056: 68 10 00 00 00	jmp операцию И (and), что работает быстрее, чем сравнение регистров.
1060: 8d 4c 24 04 ecx,[esp+0x4] 1064: 83 e4 f0	lea and	push 0x10 105b: e9 c0 ff ff ff 1020 < init+0x20>	јтр Также можно заметить, что
esp,0xfffffff0 1067: ff 71 fc PTR [ecx-0x4]	push DWOR	- Дизассемблирование раздела .text:	для оптимизации скорости используется (выделено голубым цветом) sub/add
106a: 55 106b: 89 e5 106d: 57 106e: e8 6a 02 00 00	push ebp mov ebp, push edi call 12dd	00001060 <main>: sp #include <stdio.h> int main() {</stdio.h></main>	вместо dec/inc. Т.к. sub и add работают быстрее, чем dec и inc
< x86.get_pc_thunk.di> 1073: 81 c7 81 2f 00 00 edi,0x2f81	add	1060: 8d 4c 24 04 ecx,[esp+0x4] 1064: 83 e4 f0	lea Были также замеены and изменения в условихя
1079: 56 107a: 53 107b: 51 107c: 81 ec 98 00 00 00	push esi push ebx push ecx sub esp,	esp,0xfffffff0 1067: ff 71 fc push DWORD PTR [ecx-0x4]	перехода, JMP – безусловный переход, JNE – переход в случае неравенства.
1082: 65 a1 14 00 00 00 eax,gs:0x14	MOV	push ebp 106b: 89 e5	тоv Также использованы
1088: 89 45 e4 PTR [ebp-0x1c],eax 108b: 31 c0	mov DWORI	±	прыжки в виде jle, jge, jg, je, jl. Т.е. прыжки,
int num1, num2, base; scanf("%d %d %d", &num1, # 108d: 8d 85 7c ff ff ff eax,[ebp-0x84]	m2, &base); lea	106e: 56 push esi 106f: e8 b9 02 00 00 call 132d	применяющиеся после команды test, cmp, хог и так далее.
1093: 89 fb 1095: 50	mov ebx, epush eax		add Замечена разница в printf
1096: 8d 85 78 ff ff ff eax,[ebp-0x88] 109c: 50	lea push eax	esi,0x2f80 107a: 53 push ebx	(выделено фиолетовым цветом). При оптимизации по скорости данные
109d: 8d 85 74 ff ff ff eax,[ebp-0x8c] 10a3: 50	lea push eax	107b: 51 push ecx 107c: 81 ec 98 00 00 00	выводятся из регистров, а при оптимизации по sub
10a4: 8d 87 14 e0 ff ff eax,[edi-0x1fec]	lea	esp,0x98 1082: 89 b5 60 ff ff	размеру данные выводятся из стека.
10aa: 50 10ab: e8 a0 ff ff ff <isoc99_scanf@plt></isoc99_scanf@plt>	push eax call 1050	DWORD PTR [ebp-0xa0],esi int num1, num2, base; 1088: 89 f3	mov
<pre>int quotient = num1 / num2; 10b0: 8b 85 74 ff ff ff</pre>	mov	ebx,esi 108a: 65 a1 14 00 00 00 eax,gs:0x14	mov
<pre>eax,DWORD PTR [ebp-0x8c] int remainder = num1 % num2;</pre>	IIIO V	1090: 89 45 e4 DWORD PTR [ebp-0x1c],eax	mov
char quotient_str[50], remain	nder_str[50];	1093: 31 c0 eax,eax scanf("%d %d %d", &num1, &num2,	xor
<pre>char *quotient_ptr = quotient *remainder_ptr = remainder_st</pre>	tr;	&base); 1095: 8d 85 7c ff ff ff	lea
10b6: 8d 5d 80 ebx,[ebp-0x80]	lea	eax,[ebp-0x84] 109b: 50	
do {		push eax	

```
int q remainder = quotient % base;
                                                   109c:
                                                              8d 85 78 ff ff ff
                                                                                      lea
10b9: 83 c4 10
10bc: 89 9d 60 ff ff ff
                                     esp,0x10
                                               eax, [ebp-0x88]
                              add
                              mov
                                     DWORD
                                                   10a2:
PTR [ebp-0xa0],ebx
                                                     push
                                                              eav
int remainder = num1 % num2;
                                                   10a3:
                                                               8d 85 74 ff ff ff
                                                                                      168
                                                eax,[ebp-0x8c]
10c2: 99
                              cda
10c3: f7 bd 78 ff ff ff
                              idiv
                                     DWORD
                                                   10a9:
                                                               50
PTR [ebp-0x88]
                                                     push
                                                              eax
10c9: 89 d6
                                     esi,edx
                                                   10aa:
                                                               8d 86 14 e0 ff ff
                                                                                      lea
int q_remainder = quotient % base;
                                                eax,[esi-0x1fec]
10cb: 8b 95 7c ff ff ff
                              mov
                                                   10b0:
edx, DWORD PTR [ebp-0x84]
                                                      push
                                                              eax
10d1: 89 95 64 ff ff ff
                                                              e8 9a ff ff ff
                                                    10b1:
                                     DWORD
                              mov
PTR [ebp-0x9c],edx
                                                      call
                                                              1050 < isoc99 scanf@plt>
10d7: 99
                              cda
if (q remainder < 10)
                                                    int quotient = num1 / num2;
                                                   10b6: 8b 85 74 ff ff ff
*quotient_ptr++ = q_remainder + '0';
                                                                                     mov.
                                                eax, DWORD PTR [ebp-0x8c]
10d8: 43
10d9: f7 bd 64 ff ff ff
                              idiv
                                     DWORD
                                                  char quotient str[50],
PTR [ebp-0x9c]
                                                remainder_str[50];
else
*quotient_ptr++ = q_remainder - 10 + 'A';
                                                    char *quotient_ptr = quotient_str,
10df: 8d 4a 37
                                                *remainder ptr = remainder str;
ecx, [edx+0x37]
if (q_remainder < 10)</pre>
                                                    do {
10e2: 83 fa 09
10e5: 7f 03
                              cmp
                                     edx,0x9
                                                       int q_remainder = quotient %
                                     10ea
                              iα
<main+0x8a>
                                                  10bc:
                                                              8b b5 7c ff ff ff
*quotient_ptr++ = q_remainder + '0';
                                                esi, DWORD PTR [ebp-0x84]
                                                              83 c4 10
10e7: 8d 4a 30
                                                   10c2:
                              lea
                                                                                      add
ecx, [edx+0x30]
                                                esp,0x10
10ea: 88 4b ff
                                     BYTE PTR
                                                   int remainder = num1 % num2;
[ebx-0x1],cl
                                                   10c5: 99
                                                                                      cda
quotient /= base;
                                                      int q_remainder = quotient %
}while (quotient != 0);
                                               base;
10ed: 85 c0
10ef: 75 e6
                                                  10c6:
                                                              89 b5 64 ff ff ff
                              test
                                     eax,eax
                                                DWORD PTR [ebp-0x9c],esi
                                     10d7
                              ine
<main+0x77>
                                                 char *quotient ptr = quotient str,
char *quotient_ptr = quotient_str,
                                                *remainder_ptr = remainder_str;
*remainder ptr = remainder str;
                                                   10cc:
                                                             8d 75 80
                                                                                      1 ea
10f1: 8d 4d b2
                                                esi,[ebp-0x80]
ecx,[ebp-0x4e]
                                                   int remainder = num1 % num2;
*quotient_ptr = '\0';
                                                              f7 bd 78 ff ff ff
                                                   10cf:
                                                             DWORD PTR [ebp-0x88]
10f4: c6 03 00
                              mov
                                     BYTE PTR
                                                      idiv
[ebx],0x0
                                                    char *quotient ptr = quotient str,
10f7: 89 8d 5c ff ff ff
                                     DWORD
                                                *remainder_ptr = remainder_str;
                              mov.
PTR [ebp-0xa4],ecx
                                                   10d5:
                                                              89 f3
                                                                                      mov
                                                ebx,esi
                                                  10d7:
                                                              89 d1
ecx,edx
                                                10d9:
                                                             8d b4 26 00 00 00 00
                                     eax.esi
if (r_remainder < 10)</pre>
                                                esi,[esi+eiz*1+0x0]
*remainder ptr++ = r remainder + '0';
                                                       int q remainder = quotient %
10ff: 41
                                               base;
                              inc
1100: 99
1101: f7 bd 64 ff ff ff
                                                    10e0:
                                                              99
                                                                                      cda
                              cda
                                                       if (q_remainder < 10)</pre>
                                     DWORD
                              idiv
PTR [ebp-0x9c]
                                                           *quotient_ptr++ =
                                                q remainder + '0';
1107: 89 c6
                              mov
                                     esi,eax
                                                  10e1:
                                                               83 c3 01
                                                                                      add
else
*remainder_ptr++ = r_remainder - 10 + 'A';
1109: 8d 42 37 lea
                                                ebx,0x1
                                                              f7 bd 64 ff ff ff
                                                    10e4:
eax,[edx+0x37]
                                                      idiv DWORD PTR [ebp-0x9c]
if (r remainder < 10)
                                                       if (q_remainder < 10)</pre>
110c: 83 fa 09
110f: 7f 03
                                     edx,0x9
                                                   10ea:
                                                               83 fa 09
                              cmp
                                                                                      cmp
                                                edx,0x9
                                     1114
<main+0xb4>
                                                   10ed:
                                                              Of 8f ed 00 00 00
*remainder_ptr++ = r_remainder + '0';
                                                11e0 <main+0x180>
1111: 8d 42 30
                              lea
                                                          *quotient ptr++ =
                                                q_remainder + '0';
eax, [edx+0x30]
1114: 88 41 ff
                                                  10f3:
                                                             83 c2 30
                              mov.
                                     BYTE PTR
                                                                                      add
                                                edx,0x30
[ecx-0x1],al
remainder /= base;
                                                 10f6:
                                                             88 53 ff
                                                                                      mov
}while (remainder != 0);
                                                BYTE PTR [ebx-0x1],dl
1117: 85 f6
1119: 75 e2
                              test
                                     esi, esi
                                     10fd
                                                         *quotient ptr++ =
                              ine
                                                q remainder - 10 + 'A';
<main+0x9d>
*remainder_ptr = '\0';
                                                     quotient /= base;
                                                    }while (quotient != 0);
```

```
for (int i = 0, j = quotient ptr -
                                                     10f9:
                                                                85 c0
quotient str - 1; i < j; i++, j--) {
                                                        test eax, eax
111b: 8b 85 60 ff ff ff
                                                     10fb:
                                                                 75 e3
                               mov
                                                                                         ine
eax, DWORD PTR [ebp-0xa0]
                                                 10e0 <main+0x80>
                                                     *quotient_ptr = '\0';
*remainder ptr = '\0';
1121: c6 01 00
                                      BYTE PTR
                                                     10fd:
                                                                c6 03 00
                                                                                         mov
[ecx],0x0
                                                 BYTE PTR [ebx],0x0
for (int i = 0, j = quotient_ptr -
                                                    1100:
                                                                 89 ca
                                                                                         mov.
quotient_str - 1; i < j; i++, j--) {
                                                 edx,ecx
1124: 29 c3
                                                    char *quotient ptr = quotient str,
                                       ebx, eax
1126:
       31 c0
                               xor
                                       eax,eax
                                                  *remainder_ptr = remainder_str;
1128:
                                                    1102:
                                                                 8d 7d b2
        4b
                               dec
                                       ebx
                                                                                         lea
                                                 edi,[ebp-0x4e]
112b: 7d 20
                               iae
                                       114d
                                                     1105:
                                                                 89 f9
                                                                                         mov
<main+0xed>
                                                  ecx,edi
char temp = quotient_str[i];
                                                     1107:
                                                                 89 d0
                                                                                         mov
112d: 8a 54 05 80
                                      dl.BYTE
                               mO77
                                                 eax,edx
                                                                 8d b4 26 00 00 00 00
PTR [ebp+eax*1-0x80]
                                                     1109:
                                                                                         1 ea
                                                 esi,[esi+eiz*1+0x0]
1131: 88 95 64 ff ff
                               mov
                                      BYTE PTR
[ebp-0x9c],dl
quotient_str[i] = quotient str[j];
                                                     do {
1137: 8a 54 1d 80
                                      dl, BYTE
                                                          int r remainder = remainder %
                               mov
PTR [ebp+ebx*1-0x80]
113b: 88 54 05 80
                                       BYTE PTR
                                                     1110:
                                                                 99
                                                                                         cdq
                               mov
[ebp+eax*1-0x80],dl
                                                         if (r remainder < 10)
quotient_str[j] = temp;
                                                             *remainder ptr++ =
113f: 8a 95 64 ff ff ff
                                      dl, BYTE
                                                  r remainder + '0';
                               mov
PTR [ebp-0x9c]
                                                     1111:
for (int i = 0, j = quotient_ptr - quotient_str - 1; <math>i < j; i++, j--)
                                                  ecx,0x1
                                                                 f7 bd 64 ff ff ff
                                                     1114:
                                                        idiv DWORD PTR [ebp-0x9c]
                                                         if (r_remainder < 10)
quotient str[j] = temp;
                                                     111a:
1146: 88 54 1d 80
                                       BYTE PTR
                                                                83 fa 09
                               mov
                                                                                         cmp
[ebp+ebx*1-0x80], dl
                                                 edx.0x9
                                                                 Of 8f a5 00 00 00
for (int i = 0, j = quotient ptr -
                                                     111d:
                                                                                         İα
quotient str - 1; i < j; i++, j--)
                                                  11c8 <main+0x168>
114a: 4b
114b: eb dc
                                                             *remainder ptr++ =
                                                  r_remainder + '0';
                               qmr
                                       1129
                                                     1123:
< main + 0 \times c.9 >
                                                                83 c2 30
                                                                                         add
                                                 edx,0x30
                                                     1126:
                                                                 88 51 ff
                                                                                         mov
for (int i = 0, j = remainder_ptr -
remainder_str - 1; i < j; i++, j--) {</pre>
                                                 BYTE PTR [ecx-0x1],dl
                                                         else
114d: 8d 45 b2
                                                             *remainder_ptr++ =
                               lea
eax,[ebp-0x4e]
                                                 r remainder - 10 + ^{\prime}A';
                                                        remainder /= base;
1150: 29 c1
                                       ecx, eax
                                                      }while (remainder != 0);
1152:
       49
                               dec
                                       ecx
                                                     1129:
                                                                85 c0
1155: 7d 13
                                       116a
                                                        test
                                                                eax,eax
                               jge
<main+0x10a>
                                                     112b:
                                                                75 e3
                                                                                         ine
                                                 1110 <main+0xb0>
char temp = remainder str[i];
                                                     *remainder_ptr = '\0';
1157: 8a 44 35 b2
                               mO77
                                       al.BYTE
PTR [ebp+esi*1-0x4e]
remainder str[i] = remainder str[j];
                                                     for (int i = 0, j = quotient ptr -
115b: 8a 54 0d b2
                                      dl, BYTE
                                                 quotient_str - 1; i < j; i++, j--) {
                              mov
PTR [ebp+ecx*1-0x4e]
                                                                29 f3
                                                     112d:
                                                                                         sub
115f: 88 54 35 b2
                               mov.
                                      BYTE PTR
                                                 ebx,esi
[ebp+esi*1-0x4e],dl
                                                      *remainder_ptr = '\0';
for (int i = 0, j = remainder_ptr -
                                                     112f:
                                                                __
_c6 01 00
                                                                                         mov
                                                 BYTE PTR [ecx], 0x0
remainder str - 1; i < j; i++, j--)
1163:
      46
                                                     for (int i = 0, j = quotient_ptr
remainder_str[j] = temp;
                                                  quotient str - 1; i < j; i++, j--) {
                                                                 31 c0
1164: 88 44 0d b2
                                      BYTE PTR
                                                     1132:
                                                                                         xor
[ebp+ecx*1-0x4e],al
                                                 eax,eax
                                                                 83 eb 01
for (int i = 0, j = remainder_ptr -
                                                     1134:
remainder_str - 1; i < j; i++, j--)
1168: eb e8
                                                                 85 db
<main+0xf2>
                                                         test
                                                                 ebx,eb;
                                                     1139:
                                                                 7e 2b
                                                                                         ile
}
                                                 1166 <main+0x106>
printf("%s\n%s\n", quotient_str,
                                                                89 8d 64 ff ff ff
                                                     113b:
                                                                                         mov
remainder str);
                                                 DWORD PTR [ebp-0x9c],ecx
                                                                8d b4 26 00 00 00 00
                               push
                                                     1141:
116a:
                                                                                        1 ea
       8d 87 1d e0 ff ff
116b:
                                                 esi,[esi+eiz*1+0x0]
eax,[edi-0x1fe3]
                                                         char temp = quotient_str[i];
                                                     1148: Of b6 14 06
1171:
       89 fb
                                       ebx, edi
1173:
       ff b5 5c ff ff ff
                                       DWORD
                                                        movzx edx,BYTE PTR [esi+eax*1]
                               push
PTR [ebp-0xa4]
                                                         quotient_str[i] =
                                                 quotient_str[j];
```

1179: ff b5 60 ff ff ff PTR [ebp-0xa0]	push	DWORD	114c: Of b6 Oc 1e movzx ecx,BYTE PTR [esi+ebx*1]
117f: 50 1180: e8 bb fe ff ff	push call	eax 1040	1150: 88 0c 06 mov BYTE PTR [esi+eax*1],cl
<printf@plt></printf@plt>			for (int $i = 0$, $j = quotient ptr -$
return 0;			quotient_str - 1; i < j; i++, j) {
1185: 8b 45 e4	mov		eax, <mark>0</mark> x1
eax, DWORD PTR [ebp-0x1c] 1188: 65 2b 05 14 00 00 00	sub		<pre>quotient_str[j] = temp; 1156: 88 14 1e</pre>
eax,DWORD PTR gs:0x14			BYTE PTR [esi+ebx*1],dl
118f: 74 05 <main+0x136></main+0x136>	je	1196	for (int i = 0, j = quotient_ptr - quotient str - 1; i < j; i++, j) {
1191: e8 5a 01 00 00	call	12f0	1159: 83 eb 01 sub
<stack_chk_fail_local> 1196: 8d 65 f0</stack_chk_fail_local>	lea		ebx,0x1 115c: 39 d8 cmp
esp,[ebp-0x10]			eax,ebx
1199: 31 c0 119b: 59	xor pop	eax,eax ecx	115e: 7c e8 jl 1148 <main+0xe8></main+0xe8>
119c: 5b	pop	ebx	1160: 8b 8d 64 ff ff ff mov
119d: 5e	pop	esi	ecx,DWORD PTR [ebp-0x9c]
119e: 5f	pop	edi	}
119f: 5d 11a0: 8d 61 fc	pop lea	ebp	for (int $i = 0$, $j = remainder ptr -$
esp,[ecx-0x4]	100		remainder str - 1; i < j; i++, j) {
11a3: c3	ret		1166: 29 f9 sub
11a4: 66 90 11a6: 66 90	xchg	ax,ax	ecx,edi
11a8: 66 90	xchg xchq	ax,ax ax,ax	1168: 31 c0 xor eax,eax
11aa: 66 90	xchg	ax,ax	116a: 83 e9 01 sub
11ac: 66 90	xchg	ax,ax	ecx, 0x1
11ae: 66 90	xchg	ax,ax	116d: 85 c9 test ecx,ecx
000011b0 < start>:			116f: 7e 1f jle
11b0: 31 ed	xor	ebp,ebp	1190 <main+0x130></main+0x130>
11b2: 5e	pop	esi	1171: 8d b4 26 00 00 00 00 lea
11b3: 89 e1 11b5: 83 e4 f0	mov and	ecx,esp	<pre>esi,[esi+eiz*1+0x0]</pre>
esp,0xfffffff0	G11G		1178: Of b6 1c 07
11b8: 50	push	eax	<pre>movzx ebx,BYTE PTR [edi+eax*1]</pre>
11b9: 54 11ba: 52	push push	esp	remainder_str[i] =
11ba: 92 11bb: e8 18 00 00 00	call	edx 11d8	remainder_str[j]; 117c:
<_start+0x28>			movzx edx,BYTE PTR [edi+ecx*1]
11c0: 81 c3 34 2e 00 00 ebx,0x2e34	add		1180: 88 14 07 mov
11c6: 6a 00	push	0x0	<pre>BYTE PTR [edi+eax*1],dl for (int i = 0, j = remainder_ptr -</pre>
11c8: 6a 00	push	0x0	remainder str - 1; i < j; i++, j) {
11ca: 51	push	ecx	1183: 83 c0 01 add
11cb: 56 11cc: ff b3 f8 ff ff ff	push push	esi DWORD	<pre>eax,0x1 remainder str[j] = temp;</pre>
PTR [ebx-0x8]	pusii	DWOILD	1186: 88 1c 0f mov
11d2: e8 59 fe ff ff	call	1030	BYTE PTR [edi+ecx*1],bl
<libc_start_main@plt> 11d7: f4</libc_start_main@plt>	h1+		for (int i = 0, j = remainder_ptr -
11d7. 14 11d8: 8b 1c 24	hlt mov		remainder_str - 1; i < j; i++, j) { 1189: 83 e9 01 sub
ebx,DWORD PTR [esp]			ecx,0x1
11db: c3	ret		118c: 39 c8 cmp
11dc: 66 90 11de: 66 90	xchg xchg	ax,ax ax,ax	eax,ecx 118e: 7c e8 jl
1146. 00 30	110119	an, an	1178 <main+0x118></main+0x118>
000011e0 <x86.get_pc_thunk< td=""><td></td><td></td><td>}</td></x86.get_pc_thunk<>			}
11e0: 8b 1c 24 ebx,DWORD PTR [esp]	mov		<pre>printf("%s\n%s\n", quotient_str,</pre>
11e3: c3	ret		remainder str);
11e4: 66 90	xchg	ax,ax	1190: 8b 9d 60 ff ff ff mov
11e6: 66 90	xchg	ax,ax	ebx, DWORD PTR [ebp-0xa0]
11e8: 66 90 11ea: 66 90	xchg xchg	ax,ax ax,ax	1196: 83 ec 04 sub esp,0x4
11ea: 00 90	xchg	ax,ax	1199: 57
11ee: 66 90	xchg	ax,ax	push edi
11f0: e8 e4 00 00 00	call	12d9	119a: 8d 83 1d e0 ff ff lea
<x86.get_pc_thunk.dx> 11f5: 81 c2 ff 2d 00 00</x86.get_pc_thunk.dx>	add		eax,[ebx-0x1fe3] 11a0: 56
edx,0x2dff			push esi
11fb: 8d 8a 20 00 00 00	lea		11a1: 50
ecx,[edx+0x20] 1201: 8d 82 20 00 00 00	lea		<pre>push eax 11a2: e8 99 fe ff ff</pre>
eax, [edx+0x20]	~		call 1040 <printf@plt></printf@plt>

1207: 39 c8	cmp	eax,ecx		
1209: 74 1d	je	1228	return 0;	
<_x86.get_pc_thunk.bx+0x48>			11a7: 83 c4 10	add
120b: 8b 82 e8 ff ff ff eax, DWORD PTR [edx-0x18]	mov		esp,0x10 11aa: 8b 45 e4	mov
1211: 85 c0	test	eax,eax	eax, DWORD PTR [ebp-0x1c]	IIIO V
1213: 74 13	je	1228	11ad: 65 2b 05 14 00 00 00	sub
<x86.get_pc_thunk.bx+0x48></x86.get_pc_thunk.bx+0x48>		_	eax, DWORD PTR gs:0x14	
1215: 55 1216: 89 e5	push	ebp	11b4: 75 3d 11f3 <main+0x193></main+0x193>	jne
1210: 89 e3 1218: 83 ec 14	mov sub	ebp,esp esp,0x14	11b6: 8d 65 f0	lea
121b: 51	push	ecx	esp,[ebp-0x10]	
121c: ff d0	call	eax	11b9: 31 c0	xor
121e: 83 c4 10 1221: c9	add leave	esp,0x10	eax,eax 11bb: 59	non
1222: c3	ret		ecx	pop
1223: 2e 8d 74 26 00	lea		11bc: 5b	pop
esi,cs:[esi+eiz*1+0x0]			ebx	
1228: c3 1229: 8d b4 26 00 00 00 00	ret lea		11bd: 5e esi	pop
esi,[esi+eiz*1+0x0]	iea		11be: 5f	pop
1230: e8 a4 00 00 00	call	12d9	edi	
<x86.get_pc_thunk.dx></x86.get_pc_thunk.dx>	1.1		11bf: 5d	pop
1235: 81 c2 bf 2d 00 00 edx,0x2dbf	add		ebp 11c0: 8d 61 fc	lea
123b: 55	push	ebp	esp,[ecx-0x4]	iea
123c: 89 e5	mov	ebp,esp	11c3: c3	ret
123e: 53	push	ebx	11c4: 8d 74 26 00	lea
123f: 8d 8a 20 00 00 00 ecx,[edx+0x20]	lea		esi,[esi+eiz*1+0x0] *remainder ptr++ =	
1245: 8d 82 20 00 00 00	lea		r remainder - 10 + 'A';	
eax, [edx+0x20]			11c8: 83 c2 37	add
124b: 83 ec 04	sub	esp,0x4	edx, 0x37	
124e: 29 c8 1250: 89 c3	sub mov	eax,ecx ebx,eax	11cb: 88 51 ff BYTE PTR [ecx-0x1],dl	mov
1250: 69 C3 1252: c1 e8 1f	shr	eax,0x1f	<pre>}while (remainder != 0);</pre>	
1255: c1 fb 02	sar	ebx,0x2	11ce: 85 c0	
1258: 01 d8	add	eax,ebx	test eax,eax	
125a: d1 f8 125c: 74 14	sar	eax , 1 1272	11d0: Of 85 3a ff ff ff 1110 <main+0xb0></main+0xb0>	jne
<pre>< x86.get pc thunk.bx+0x92></pre>	je	12/2	11d6: e9 52 ff ff ff	jmр
125e: 8b 92 fc ff ff	mov		112d <main+0xcd></main+0xcd>	JI-
edx, DWORD PTR [edx-0x4]			11db: 2e 8d 74 26 00	lea
1264: 85 d2	test	edx,edx	esi,cs:[esi+eiz*1+0x0]	
1266: 74 0a < x86.get pc thunk.bx+0x92>	je	1272	*quotient_ptr++ = g remainder - 10 + 'A';	
1266: 74 Ua <_x86.get_pc_thunk.bx+0x92> 1268: 83 ec 08	je sub	esp, 0x8	q_remainder - 10 + 'A'; 11e0: 83 c2 37	add
<_x86.get_pc_thunk.bx+0x92> 1268: 83 ec 08 126b: 50	sub push		<pre>q_remainder - 10 + 'A'; 11e0: 83 c2 37 edx,0x37</pre>	
<_x86.get_pc_thunk.bx+0x92> 1268: 83 ec 08 126b: 50 126c: 51	sub push push	esp,0x8 eax ecx	<pre>q_remainder - 10 + 'A'; 11e0: 83 c2 37 edx,0x37 11e3: 88 53 ff</pre>	add mov
<pre><_x86.get_pc_thunk.bx+0x92> 1268: 83 ec 08 126b: 50 126c: 51 126d: ff d2</pre>	sub push push call	esp,0x8 eax ecx edx	<pre>q_remainder - 10 + 'A'; 11e0: 83 c2 37 edx,0x37 11e3: 88 53 ff BYTE PTR [ebx-0x1],dl</pre>	
<_x86.get_pc_thunk.bx+0x92> 1268: 83 ec 08 126b: 50 126c: 51	sub push push	esp,0x8 eax ecx	<pre>q_remainder - 10 + 'A'; 11e0: 83 c2 37 edx,0x37 11e3: 88 53 ff</pre>	
<pre>< x86.get_pc_thunk.bx+0x92> 1268: 83 ec 08 126b: 50 126c: 51 126d: ff d2 126f: 83 c4 10 1272: 8b 5d fc ebx,DWORD PTR [ebp-0x4]</pre>	sub push push call add	esp,0x8 eax ecx edx	<pre>q_remainder - 10 + 'A'; 11e0: 83 c2 37 edx,0x37 11e3: 88 53 ff BYTE PTR [ebx-0x1],dl }while (quotient != 0);</pre>	
<pre>< x86.get_pc_thunk.bx+0x92> 1268: 83 ec 08 126b: 50 126c: 51 126d: ff d2 126f: 83 c4 10 1272: 8b 5d fc ebx,DWORD PTR [ebp-0x4] 1275: c9</pre>	sub push push call add mov	esp,0x8 eax ecx edx	<pre>q_remainder - 10 + 'A'; 11e0: 83 c2 37 edx,0x37 11e3: 88 53 ff BYTE PTR [ebx-0x1],dl }while (quotient != 0); 11e6: 85 c0 test eax,eax 11e8: 0f 85 f2 fe ff ff</pre>	
<pre>< x86.get_pc_thunk.bx+0x92> 1268: 83 ec 08 126b: 50 126c: 51 126d: ff d2 126f: 83 c4 10 1272: 8b 5d fc ebx,DWORD PTR [ebp-0x4] 1275: c9 1276: c3</pre>	sub push push call add mov leave ret	esp,0x8 eax ecx edx	<pre>q_remainder - 10 + 'A'; 11e0: 83 c2 37 edx,0x37 11e3: 88 53 ff BYTE PTR [ebx-0x1],dl }while (quotient != 0); 11e6: 85 c0 test eax,eax 11e8: 0f 85 f2 fe ff ff 10e0 <main+0x80></main+0x80></pre>	mov
<pre>< x86.get_pc_thunk.bx+0x92> 1268: 83 ec 08 126b: 50 126c: 51 126d: ff d2 126f: 83 c4 10 1272: 8b 5d fc ebx,DWORD PTR [ebp-0x4] 1275: c9</pre>	sub push push call add mov	esp,0x8 eax ecx edx	<pre>q_remainder - 10 + 'A'; 11e0: 83 c2 37 edx,0x37 11e3: 88 53 ff BYTE PTR [ebx-0x1],dl }while (quotient != 0); 11e6: 85 c0 test eax,eax 11e8: 0f 85 f2 fe ff ff</pre>	mov
<pre><_x86.get_pc_thunk.bx+0x92> 1268: 83 ec 08 126b: 50 126c: 51 126d: ff d2 126f: 83 c4 10 1272: 8b 5d fc ebx,DWORD PTR [ebp-0x4] 1275: c9 1276: c3 1277: 2e 8d b4 26 00 00 00 esi,cs:[esi+eiz*1+0x0] 127e: 00</pre>	sub push push call add mov leave ret	esp,0x8 eax ecx edx	<pre>q_remainder - 10 + 'A'; 11e0: 83 c2 37 edx,0x37 11e3: 88 53 ff BYTE PTR [ebx-0x1],dl }while (quotient != 0); 11e6: 85 c0 test eax,eax 11e8: 0f 85 f2 fe ff ff 10e0 <main+0x80> 11ee: e9 0a ff ff ff 10fd <main+0x9d> 11f3: e8 48 01 00 00</main+0x9d></main+0x80></pre>	mov
<pre><_x86.get_pc_thunk.bx+0x92> 1268: 83 ec 08 126b: 50 126c: 51 126d: ff d2 126f: 83 c4 10 1272: 8b 5d fc ebx,DWORD PTR [ebp-0x4] 1275: c9 1276: c3 1277: 2e 8d b4 26 00 00 00 esi,cs:[esi+eiz*1+0x0] 127e: 00 127f: 90</pre>	sub push push call add mov leave ret lea	esp,0x8 eax ecx edx esp,0x10	<pre>q_remainder - 10 + 'A'; 11e0: 83 c2 37 edx,0x37 11e3: 88 53 ff BYTE PTR [ebx-0x1],dl }while (quotient != 0); 11e6: 85 c0 test eax,eax 11e8: 0f 85 f2 fe ff ff 10e0 <main+0x80> 11ee: e9 0a ff ff ff 10fd <main+0x9d> 11f3: e8 48 01 00 00 call 1340</main+0x9d></main+0x80></pre>	mov
<pre><_x86.get_pc_thunk.bx+0x92> 1268: 83 ec 08 126b: 50 126c: 51 126d: ff d2 126f: 83 c4 10 1272: 8b 5d fc ebx,DWORD PTR [ebp-0x4] 1275: c9 1276: c3 1277: 2e 8d b4 26 00 00 00 esi,cs:[esi+eiz*1+0x0] 127e: 00 127f: 90 1280: f3 0f 1e fb</pre>	sub push push call add mov leave ret lea	esp,0x8 eax ecx edx esp,0x10	<pre>q_remainder - 10 + 'A'; 11e0: 83 c2 37 edx,0x37 11e3: 88 53 ff BYTE PTR [ebx-0x1],dl }while (quotient != 0); 11e6: 85 c0 test eax,eax 11e8: 0f 85 f2 fe ff ff 10e0 <main+0x80> 11ee: e9 0a ff ff ff 10fd <main+0x9d> 11f3: e8 48 01 00 00 call 1340 <_stack_chk_fail_local></main+0x9d></main+0x80></pre>	mov
<pre><_x86.get_pc_thunk.bx+0x92> 1268: 83 ec 08 126b: 50 126c: 51 126d: ff d2 126f: 83 c4 10 1272: 8b 5d fc ebx,DWORD PTR [ebp-0x4] 1275: c9 1276: c3 1277: 2e 8d b4 26 00 00 00 esi,cs:[esi+eiz*1+0x0] 127e: 00 127f: 90</pre>	sub push push call add mov leave ret lea	esp,0x8 eax ecx edx esp,0x10	<pre>q_remainder - 10 + 'A'; 11e0: 83 c2 37 edx,0x37 11e3: 88 53 ff BYTE PTR [ebx-0x1],dl }while (quotient != 0); 11e6: 85 c0 test eax,eax 11e8: 0f 85 f2 fe ff ff 10e0 <main+0x80> 11ee: e9 0a ff ff ff 10fd <main+0x9d> 11f3: e8 48 01 00 00 call 1340</main+0x9d></main+0x80></pre>	mov
<pre>< x86.get_pc_thunk.bx+0x92> 1268: 83 ec 08 126b: 50 126c: 51 126d: ff d2 126f: 83 c4 10 1272: 8b 5d fc ebx,DWORD PTR [ebp-0x4] 1275: c9 1276: c3 1277: 2e 8d b4 26 00 00 00 esi,cs:[esi+eiz*1+0x0] 127e: 00 127f: 90 1280: f3 0f 1e fb 1284: 55 1285: 89 e5 1287: 53</pre>	sub push push call add mov leave ret lea nop endbr3 push	esp,0x8 eax ecx edx esp,0x10	<pre>q_remainder - 10 + 'A'; 11e0: 83 c2 37 edx,0x37 11e3: 88 53 ff BYTE PTR [ebx-0x1],dl }while (quotient != 0); 11e6: 85 c0 test eax,eax 11e8: 0f 85 f2 fe ff ff 10e0 <main+0x80> 11ee: e9 0a ff ff ff 10fd <main+0x9d> 11f3: e8 48 01 00 00 call 1340 <stack_chk_fail_local> 11f8: 66 90</stack_chk_fail_local></main+0x9d></main+0x80></pre>	mov
<pre><_x86.get_pc_thunk.bx+0x92> 1268: 83 ec 08 126b: 50 126c: 51 126d: ff d2 126f: 83 c4 10 1272: 8b 5d fc ebx,DWORD PTR [ebp-0x4] 1275: c9 1276: c3 1277: 2e 8d b4 26 00 00 00 esi,cs:[esi+eiz*1+0x0] 127e: 00 127f: 90 1280: f3 0f 1e fb 1284: 55 1285: 89 e5 1287: 53 1288: e8 53 ff ff ff</pre>	sub push push call add mov leave ret lea nop endbr3 push mov	esp,0x8 eax ecx edx esp,0x10	<pre>q_remainder - 10 + 'A'; 11e0: 83 c2 37 edx,0x37 11e3: 88 53 ff BYTE PTR [ebx-0x1],dl }while (quotient != 0); 11e6: 85 c0 test eax,eax 11e8: 0f 85 f2 fe ff ff 10e0 <main+0x80> 11ee: e9 0a ff ff ff 10fd <main+0x9d> 11f3: e8 48 01 00 00 call 1340 <_stack_chk_fail_local> 11f8: 66 90 xchg ax,ax 11fa: 66 90 xchg ax,ax</main+0x9d></main+0x80></pre>	mov
<pre><_x86.get_pc_thunk.bx+0x92> 1268: 83 ec 08 126b: 50 126c: 51 126d: ff d2 126f: 83 c4 10 1272: 8b 5d fc ebx,DWORD PTR [ebp-0x4] 1275: c9 1276: c3 1277: 2e 8d b4 26 00 00 00 esi,cs:[esi+eiz*1+0x0] 127e: 00 127f: 90 1280: f3 0f 1e fb 1284: 55 1285: 89 e5 1287: 53 1288: e8 53 ff ff ff <_x86.get_pc_thunk.bx></pre>	sub push push call add mov leave ret lea nop endbr3 push mov push call	esp,0x8 eax ecx edx esp,0x10	<pre>q_remainder - 10 + 'A'; 11e0: 83 c2 37 edx,0x37 11e3: 88 53 ff BYTE PTR [ebx-0x1],dl }while (quotient != 0); 11e6: 85 c0 test eax,eax 11e8: 0f 85 f2 fe ff ff 10e0 <main+0x80> 11ee: e9 0a ff ff ff 10fd <main+0x9d> 11f3: e8 48 01 00 00 call 1340 <stack_chk_fail_local> 11f8: 66 90 xchg ax,ax 11fa: 66 90 xchg ax,ax 11fc: 66 90</stack_chk_fail_local></main+0x9d></main+0x80></pre>	mov
<pre><_x86.get_pc_thunk.bx+0x92> 1268: 83 ec 08 126b: 50 126c: 51 126d: ff d2 126f: 83 c4 10 1272: 8b 5d fc ebx,DWORD PTR [ebp-0x4] 1275: c9 1276: c3 1277: 2e 8d b4 26 00 00 00 esi,cs:[esi+eiz*1+0x0] 127e: 00 127f: 90 1280: f3 0f 1e fb 1284: 55 1285: 89 e5 1287: 53 1288: e8 53 ff ff ff</pre>	sub push push call add mov leave ret lea nop endbr3 push mov push	esp,0x8 eax ecx edx esp,0x10	<pre>q_remainder - 10 + 'A'; 11e0: 83 c2 37 edx,0x37 11e3: 88 53 ff BYTE PTR [ebx-0x1],dl }while (quotient != 0); 11e6: 85 c0 test eax,eax 11e8: 0f 85 f2 fe ff ff 10e0 <main+0x80> 11ee: e9 0a ff ff ff 10fd <main+0x9d> 11f3: e8 48 01 00 00 call 1340 <_stack_chk_fail_local> 11f8: 66 90 xchg ax,ax 11fa: 66 90 xchg ax,ax</main+0x9d></main+0x80></pre>	mov
<pre><_x86.get_pc_thunk.bx+0x92> 1268: 83 ec 08 126b: 50 126c: 51 126d: ff d2 126f: 83 c4 10 1272: 8b 5d fc ebx,DWORD PTR [ebp-0x4] 1275: c9 1276: c3 1277: 2e 8d b4 26 00 00 00 esi,cs:[esi+eiz*1+0x0] 127e: 00 127f: 90 1280: f3 0f 1e fb 1284: 55 1285: 89 e5 1287: 53 1288: e8 53 ff ff ff <_x86.get_pc_thunk.bx> 128d: 81 c3 67 2d 00 00 ebx,0x2d67 1293: 83 ec 04</pre>	sub push push call add mov leave ret lea nop endbr3 push mov push call	esp,0x8 eax ecx edx esp,0x10 2 ebp ebp,esp ebx 11e0 esp,0x4	<pre>q_remainder - 10 + 'A'; 11e0: 83 c2 37 edx,0x37 11e3: 88 53 ff BYTE PTR [ebx-0x1],dl }while (quotient != 0); 11e6: 85 c0 test eax,eax 11e8: 0f 85 f2 fe ff ff 10e0 <main+0x80> 11ee: e9 0a ff ff ff 10fd <main+0x9d> 11f3: e8 48 01 00 00 call 1340 <stack_chk_fail_local> 11f8: 66 90 xchg ax,ax 11fa: 66 90 xchg ax,ax 11fc: 66 90 xchg ax,ax 11fc: 66 90 xchg ax,ax</stack_chk_fail_local></main+0x9d></main+0x80></pre>	mov
<pre><_x86.get_pc_thunk.bx+0x92> 1268: 83 ec 08 126b: 50 126c: 51 126d: ff d2 126f: 83 c4 10 1272: 8b 5d fc ebx,DWORD PTR [ebp-0x4] 1275: c9 1276: c3 1277: 2e 8d b4 26 00 00 00 esi,cs:[esi+eiz*1+0x0] 127e: 00 127f: 90 1280: f3 0f 1e fb 1284: 55 1285: 89 e5 1287: 53 1288: e8 53 ff ff ff <_x86.get_pc_thunk.bx> 128d: 81 c3 67 2d 00 00 ebx,0x2d67 1293: 83 ec 04 1296: 80 bb 20 00 00 00</pre>	sub push push call add mov leave ret lea nop endbr3 push mov push call add	esp,0x8 eax ecx edx esp,0x10 2 ebp ebp,esp ebx 11e0	<pre>q_remainder - 10 + 'A'; 11e0: 83 c2 37 edx,0x37 11e3: 88 53 ff BYTE PTR [ebx-0x1],dl }while (quotient != 0); 11e6: 85 c0 test eax,eax 11e8: 0f 85 f2 fe ff ff 10e0 <main+0x80> 11ee: e9 0a ff ff ff 10fd <main+0x9d> 11f3: e8 48 01 00 00 call 1340 <stack_chk_fail_local> 11f8: 66 90 xchg ax,ax 11fa: 66 90 xchg ax,ax 11fc: 66 90 xchg ax,ax 11fe: 66 90 xchg ax,ax</stack_chk_fail_local></main+0x9d></main+0x80></pre>	mov
<pre>< x86.get_pc_thunk.bx+0x92> 1268: 83 ec 08 126b: 50 126c: 51 126d: ff d2 126f: 83 c4 10 1272: 8b 5d fc ebx,DWORD PTR [ebp-0x4] 1275: c9 1276: c3 1277: 2e 8d b4 26 00 00 00 esi,cs:[esi+eiz*1+0x0] 127e: 00 127f: 90 1280: f3 0f 1e fb 1284: 55 1285: 89 e5 1287: 53 1288: e8 53 ff ff ff < x86.get_pc_thunk.bx> 128d: 81 c3 67 2d 00 00 ebx,0x2d67 1293: 83 ec 04 1296: 80 bb 20 00 00 00 [ebx+0x20],0x0</pre>	sub push push call add mov leave ret lea nop endbr3 push mov push call add sub cmp	esp,0x8 eax ecx edx esp,0x10 2 ebp ebp,esp ebx 11e0 esp,0x4 BYTE PTR	<pre>q_remainder - 10 + 'A'; 11e0: 83 c2 37 edx,0x37 11e3: 88 53 ff BYTE PTR [ebx-0x1],dl }while (quotient != 0); 11e6: 85 c0 test eax,eax 11e8: 0f 85 f2 fe ff ff 10e0 <main+0x80> 11ee: e9 0a ff ff ff 10fd <main+0x9d> 11f3: e8 48 01 00 00 call 1340 <stack_chk_fail_local> 11f8: 66 90 xchg ax,ax 11fa: 66 90 xchg ax,ax 11fe: 66 90 xchg ax,ax</stack_chk_fail_local></main+0x9d></main+0x80></pre>	mov jne jmp
<pre><_x86.get_pc_thunk.bx+0x92> 1268: 83 ec 08 126b: 50 126c: 51 126d: ff d2 126f: 83 c4 10 1272: 8b 5d fc ebx,DWORD PTR [ebp-0x4] 1275: c9 1276: c3 1277: 2e 8d b4 26 00 00 00 esi,cs:[esi+eiz*1+0x0] 127e: 00 127f: 90 1280: f3 0f 1e fb 1284: 55 1285: 89 e5 1287: 53 1288: e8 53 ff ff ff <_x86.get_pc_thunk.bx> 128d: 81 c3 67 2d 00 00 ebx,0x2d67 1293: 83 ec 04 1296: 80 bb 20 00 00 00</pre>	sub push push call add mov leave ret lea nop endbr3 push mov push call add sub	esp,0x8 eax ecx edx esp,0x10 2 ebp ebp,esp ebx 11e0 esp,0x4	<pre>q_remainder - 10 + 'A'; 11e0: 83 c2 37 edx,0x37 11e3: 88 53 ff BYTE PTR [ebx-0x1],dl }while (quotient != 0); 11e6: 85 c0 test eax,eax 11e8: 0f 85 f2 fe ff ff 10e0 <main+0x80> 11ee: e9 0a ff ff ff 10fd <main+0x9d> 11f3: e8 48 01 00 00 call 1340 <stack_chk_fail_local> 11f8: 66 90 xchg ax,ax 11fa: 66 90 xchg ax,ax 11fc: 66 90 xchg ax,ax 11fe: 66 90 xchg ax,ax</stack_chk_fail_local></main+0x9d></main+0x80></pre>	mov
<pre><_x86.get_pc_thunk.bx+0x92> 1268: 83 ec 08 126b: 50 126c: 51 126d: ff d2 126f: 83 c4 10 1272: 8b 5d fc ebx,DWORD PTR [ebp-0x4] 1275: c9 1276: c3 1277: 2e 8d b4 26 00 00 00 esi,cs:[esi+eiz*1+0x0] 127e: 00 127f: 90 1280: f3 0f 1e fb 1284: 55 1285: 89 e5 1287: 53 1288: e8 53 ff ff ff <_x86.get_pc_thunk.bx> 128d: 81 c3 67 2d 00 00 ebx,0x2d67 1293: 83 ec 04 1296: 80 bb 20 00 00 00 [ebx+0x20],0x0 129d: 75 28</pre>	sub push push call add mov leave ret lea nop endbr3 push mov push call add sub cmp	esp,0x8 eax ecx edx esp,0x10 2 ebp ebp,esp ebx 11e0 esp,0x4 BYTE PTR	<pre>q_remainder - 10 + 'A'; 11e0: 83 c2 37 edx,0x37 11e3: 88 53 ff BYTE PTR [ebx-0x1],dl }while (quotient != 0); 11e6: 85 c0 test eax,eax 11e8: 0f 85 f2 fe ff ff 10e0 <main+0x80> 11ee: e9 0a ff ff ff 10fd <main+0x9d> 11f3: e8 48 01 00 00 call 1340 <_stack_chk_fail_local> 11f8: 66 90 xchg ax,ax 11fa: 66 90 xchg ax,ax 11fc: 66 90 xchg ax,ax 11fe: 66 90 xchg ax,ax</main+0x9d></main+0x80></pre>	mov jne jmp
<pre><_x86.get_pc_thunk.bx+0x92> 1268: 83 ec 08 126b: 50 126c: 51 126d: ff d2 126f: 83 c4 10 1272: 8b 5d fc ebx,DWORD PTR [ebp-0x4] 1275: c9 1276: c3 1277: 2e 8d b4 26 00 00 00 esi,cs:[esi+eiz*1+0x0] 127e: 00 127f: 90 1280: f3 0f 1e fb 1284: 55 1285: 89 e5 1287: 53 1288: e8 53 ff ff ff <_x86.get_pc_thunk.bx> 128d: 81 c3 67 2d 00 00 ebx,0x2d67 1293: 83 ec 04 1296: 80 bb 20 00 00 00 00 [ebx+0x20],0x0 129d: 75 28 <_x86.get_pc_thunk.bx+0xe7> 129f: 8b 83 f0 ff ff ff eax,DWORD PTR [ebx-0x10]</pre>	sub push push call add mov leave ret lea nop endbr3 push mov push call add sub cmp jne mov	esp,0x8 eax ecx edx esp,0x10 2 ebp ebp,esp ebx 11e0 esp,0x4 BYTE PTR 12c7	<pre>q_remainder - 10 + 'A'; 11e0: 83 c2 37 edx,0x37 11e3: 88 53 ff BYTE PTR [ebx-0x1],dl }while (quotient != 0); 11e6: 85 c0 test eax,eax 11e8: 0f 85 f2 fe ff ff 10e0 <main+0x80> 11ee: e9 0a ff ff ff 10fd <main+0x9d> 11f3: e8 48 01 00 00 call 1340 <stack_chk_fail_local> 11f8: 66 90 xchg ax,ax 11fa: 66 90 xchg ax,ax 11fc: 66 90 xchg ax,ax 11fe: 66 90 xchg ax,ax 11fe: 66 90 xchg ax,ax 11fo: 66 90</stack_chk_fail_local></main+0x9d></main+0x80></pre>	mov jne jmp xor
<pre><_x86.get_pc_thunk.bx+0x92> 1268: 83 ec 08 126b: 50 126c: 51 126d: ff d2 126f: 83 c4 10 1272: 8b 5d fc ebx,DWORD PTR [ebp-0x4] 1275: c9 1276: c3 1277: 2e 8d b4 26 00 00 00 esi,cs:[esi+eiz*1+0x0] 127e: 00 127f: 90 1280: f3 0f le fb 1284: 55 1285: 89 e5 1287: 53 1288: e8 53 ff ff ff <_x86.get_pc_thunk.bx> 128d: 81 c3 67 2d 00 00 ebx,0x2d67 1293: 83 ec 04 1296: 80 bb 20 00 00 00 00 [ebx+0x20],0x0 129d: 75 28 <_x86.get_pc_thunk.bx+0xe7> 129f: 8b 83 f0 ff ff ff eax,DWORD PTR [ebx-0x10] 12a5: 85 c0</pre>	sub push push call add mov leave ret lea nop endbr3 push mov push call add sub cmp jne mov test	esp,0x8 eax ecx edx esp,0x10 2 ebp ebp,esp ebx 11e0 esp,0x4 BYTE PTR 12c7 eax,eax	<pre>q_remainder - 10 + 'A'; 11e0: 83 c2 37 edx,0x37 11e3: 88 53 ff BYTE PTR [ebx-0x1],dl }while (quotient != 0); 11e6: 85 c0 test eax,eax 11e8: 0f 85 f2 fe ff ff 10e0 <main+0x80> 11ee: e9 0a ff ff ff 10fd <main+0x9d> 11f3: e8 48 01 00 00 call 1340 <stack_chk_fail_local> 11f8: 66 90 xchg ax,ax 11fa: 66 90 xchg ax,ax 11fc: 66 90 xchg ax,ax 11fe: 66 90 xchg ax,ax 11fe: 66 90 xchg ax,ax 11fe: 66 90 xchg ax,ax 11fo: 56 /stack_chk_fail_local></main+0x9d></main+0x80></pre>	mov jne jmp
<pre><_x86.get_pc_thunk.bx+0x92> 1268: 83 ec 08 126b: 50 126c: 51 126d: ff d2 126f: 83 c4 10 1272: 8b 5d fc ebx,DWORD PTR [ebp-0x4] 1275: c9 1276: c3 1277: 2e 8d b4 26 00 00 00 esi,cs:[esi+eiz*1+0x0] 127e: 00 127f: 90 1280: f3 0f 1e fb 1284: 55 1285: 89 e5 1287: 53 1288: e8 53 ff ff ff <_x86.get_pc_thunk.bx> 128d: 81 c3 67 2d 00 00 ebx,0x2d67 1293: 83 ec 04 1296: 80 bb 20 00 00 00 00 [ebx+0x20],0x0 129d: 75 28 <_x86.get_pc_thunk.bx+0xe7> 129f: 8b 83 f0 ff ff ff eax,DWORD PTR [ebx-0x10]</pre>	sub push push call add mov leave ret lea nop endbr3 push mov push call add sub cmp jne mov	esp,0x8 eax ecx edx esp,0x10 2 ebp ebp,esp ebx 11e0 esp,0x4 BYTE PTR 12c7	<pre>q_remainder - 10 + 'A'; 11e0: 83 c2 37 edx,0x37 11e3: 88 53 ff BYTE PTR [ebx-0x1],dl }while (quotient != 0); 11e6: 85 c0 test eax,eax 11e8: 0f 85 f2 fe ff ff 10e0 <main+0x80> 11ee: e9 0a ff ff ff 10fd <main+0x9d> 11f3: e8 48 01 00 00 call 1340 <stack_chk_fail_local> 11f8: 66 90 xchg ax,ax 11fa: 66 90 xchg ax,ax 11fc: 66 90 xchg ax,ax 11fe: 66 90 xchg ax,ax 11fe: 66 90 xchg ax,ax 11fo: 66 90</stack_chk_fail_local></main+0x9d></main+0x80></pre>	mov jne jmp xor
<pre>< x86.get_pc_thunk.bx+0x92> 1268: 83 ec 08 126b: 50 126c: 51 126d: ff d2 126f: 83 c4 10 1272: 8b 5d fc ebx,DWORD PTR [ebp-0x4] 1275: c9 1276: c3 1277: 2e 8d b4 26 00 00 00 esi,cs:[esi+eiz*1+0x0] 127e: 00 127f: 90 1280: f3 0f le fb 1284: 55 1285: 89 e5 1287: 53 1288: e8 53 ff ff ff < x86.get_pc_thunk.bx> 128d: 81 c3 67 2d 00 00 ebx,0x2d67 1293: 83 ec 04 1296: 80 bb 20 00 00 00 00 [ebx+0x20],0x0 129d: 75 28 < x86.get_pc_thunk.bx+0xe7> 129f: 8b 83 f0 ff ff ff eax,DWORD PTR [ebx-0x10] 12a5: 85 c0 12a7: 74 12</pre>	sub push push call add mov leave ret lea nop endbr3 push mov push call add sub cmp jne mov test	esp,0x8 eax ecx edx esp,0x10 2 ebp ebp,esp ebx 11e0 esp,0x4 BYTE PTR 12c7 eax,eax	<pre>q_remainder - 10 + 'A'; 11e0: 83 c2 37 edx,0x37 11e3: 88 53 ff BYTE PTR [ebx-0x1],dl }while (quotient != 0); 11e6: 85 c0 test eax,eax 11e8: 0f 85 f2 fe ff ff 10e0 <main+0x80> 11ee: e9 0a ff ff ff 10fd <main+0x9d> 11f3: e8 48 01 00 00 call 1340 <stack_chk_fail_local> 11f8: 66 90 xchg ax,ax 11fa: 66 90 xchg ax,ax 11fc: 66 90 xchg ax,ax 11fe: 66 90 xchg ax,ax 11fe: 66 90 xchg ax,ax 11fe: 66 90 xchg ax,ax 11fo: 56 90 xchg ax,ax 11fo: 66 90 xchg ax,ax 11fo: 66 90 xchg ax,ax 11fo: 56 90 xchg ax,ax 11fo: 66 90 xchg ax,ax 11fo: 56 90 xchg ax,ax 11fo: 66 /stack_chk_fail_local></main+0x9d></main+0x80></pre>	mov jne jmp xor pop mov

```
1208:
12ac: ff b3 1c 00 00 00 push DWORD
                                                               5.0
PTR [ebx+0x1c]
                                                       push eax
                             call DWORD
12b2: ff 93 f0 ff ff ff
                                                    1209:
                                                               54
                              add esp, ...
11 11f0
PTR [ebx-0x10]
                                                     push
                                                               esp
12b8: 83 c4 10
12bb: e8 30 ff ff ff
                                      esp,0x10
                                                    120a:
                                                               52
                                                     push
                                                               edx
                                                    120b:
< x86.get pc thunk.bx+0x10>
                                                               e8 18 00 00 00
                                     BYTE PTR
                                                     call 1228 < start+0x28>
1210: 81 c3 e4 2d 00 00
12c0: c6 83 20 00 00 00 01 mov
                                                                                      add
[ebx+0x20],0x1
                                                    1210:
12c7: 8b 5d fc
                                                ebx,0x2de4
ebx, DWORD PTR [ebp-0x4]
                                                   1216:
                                                              6a 00
                                                      push 0x0
12ca: c9
                             leave
12cb: c3
12cc: 8d 74 26 00
                                                    1218:
                                                              6a 00
                              ret
                                                              0x0
                              lea
                                                     push
                                                    121a:
esi,[esi+eiz*1+0x0]
                                                              51
12d0: f3 Of 1e fb
12d4: e9 57 ff ff ff
                              endbr32
                                                       push
                                                               есх
                              jmp 1230
                                                    121b:
                                                               56
                                                      push esi
<__x86.get_pc_thunk.bx+0x50>
                                                    121c:
                                                               ff b3 f8 ff ff ff
                                                       push DWORD PTR [ebx-0x8]
000012d9 <__x86.get_pc_thunk.dx>:
                                                    1222: e8 09 fe ff ff call 1030
12d9: 8b 14 24
                            mov
edx, DWORD PTR [esp]
12dc: c3
                              ret
                                                < libc start main@plt>
                                                    1227: f4
1228: 8b
000012dd <__x86.get_pc_thunk.di>:
                                                                8b 1c 24
                                                                                      mov
                                                ebx, DWORD PTR [esp]
12dd: 8b 3c 24
                    mov
                                                    122b: c3
122c: 66 90
edi, DWORD PTR [esp]
                                                                                       ret.
12e0: c3
12e1: 66 90
12e3: 66 90
                              xchg ax,ax xchg ax,ax
                                                      xchg ax,ax
22e: 66 90
                                                    122e:
12e5: 66 90
12e7: 66 90
12e9: 66 90
                                                    xchg ax,ax
                              xchg ax,ax
                                     ax,ax
                              xchg
                                    ax,ax
                                            00001230 < __x86.get_pc_thunk.bx>:
1230: 8b 1c 24
ebx.DWORD PTR [esp]
                              xchq
12eb: 66 90
12ed: 66 90
                              xchg
                                     ax,ax
                                                                                       mov.
                                                ebx, DWORD PTR [esp]
                              xchg
                                     ax,ax
12ef: 90
                                                  1233: c3
                              nop
                                                               66 90
                                                    1234:
000012f0 <
           _stack_chk_fail_local>:
                                                      xchg ax,ax
12f0: f3 0f 1e fb endbr32
                                                    1236:
                                                               66 90
                                                     xchg ax,ax
12f4·
       56
                              push esi
12f5: 5e
12f6: e8 0e 00 00 00
                                    esi
                                                    1238:
                             pop
                                                               66 90
pop 12f6: e8 0e 00 00 00 call <a href="mailto:xx86.get_pc_thunk.ax">xx86.get_pc_thunk.ax</a>
                                     1309
                                                      xchg ax,ax
                                                    123a:
                                                               66 90
<_x86.get_pc_tnunk.ax
12fb: 05 f9 2c 00 00 add
                                                      xchg ax,ax
eax,0x2cf9
                                                    123c:
                                                               66 90
1300: 83 ec 0c sub esp,0xc
1303: ff 90 ec ff ff ff call DWORD
                                                      xchq
                                                             ax,ax
                                                    123e: 66 90 ax,ax
PTR [eax-0x14]
                                                    1240:
                                                               e8 e4 00 00 00
00001309 < __x86.get_pc_thunk.ax>:
1309: 8b 04 24 mov
eax,DWORD PTR [esp]
                                                       call
                                                               1329
                                                <__x86.get_pc_thunk.dx>
                                                    1245:
                                                              81 c2 af 2d 00 00
                                                                                       add
130c: c3
                                                edx,0x2daf
                                                 124b:
                                                               8d 8a 20 00 00 00
                                                                                       lea
Дизассемблирование раздела .fini:
                                                ecx, [edx+0x20]
                                                               8d 82 20 00 00 00
                                                   1251:
                                                                                       lea
                                                eax, [edx+0x20]
00001310 <_fini>:
1310: 53
1311: 83 ec 08
                             push
                                                 1257:
                                                               39 c8
                                     ebx
                                                                                       cmp
                                      esp,0x8
                              sub
                                                eax,ecx
1314: e8 c7 fe ff ff
                              call
                                     11e0
                                                 1259:
                                                              74 1d
                                                                                       iе
<__x86.get_pc_thunk.bx>
                                                1278 <__x86.get_pc_thunk.bx+0x48>
1319: 81 c3 db 2c 00 00
                             add
                                                 12\overline{5}b: 8b 82 e8 ff ff ff
ebx,0x2cdb
                                                eax, DWORD PTR [edx-0x18]
                                                1261: 85 c0
test eax,eax
131f: 83 c4 08
                              add esp,0x8
1322: 5b
1323: c3
                              pop
                                      ebx
                              ret
                                                    1263:
                                                               74 13
                                                                                       jе
                                                1278 <__x86.get_pc_thunk.bx+0x48>
                                                    1265: 55 push ebp
                                                    1266:
                                                              89 e5
                                                                                       mov
                                                ebp,esp
                                                   1268:
                                                              83 ec 14
                                                                                       sub
                                                esp,0x14
                                                              51
                                                    126b:
                                                      push
                                                               ecx
                                                    126c:
                                                               ff d0
                                                      call
                                                               eax
                                                    126e:
                                                              83 c4 10
                                                                                       add
                                                esp,0x10
```

```
1271: c9
      leave
   1272: c3
1273: 2e 8d 74 26 00
                                    ret.
   1273:
                                    1 ea
esi,cs:[esi+eiz*1+0x0]
   1278: c3 ret
1279: 8d b4 26 00 00 00 00 lea
   1279:
esi,[esi+eiz*1+0x0]
   1280: e8 a4 00 00 00 call 1329
<__x86.get_pc_thunk.dx>
              81 c2 6f 2d 00 00
   1285:
                                    add
edx,0x2d6f
  128b:
              55
    push
              ebp
   128c:
              89 e5
                                    mov
ebp,esp
              53
   128e:
     push
              ebx
              8d 8a 20 00 00 00
   128f:
                                    lea
ecx, [edx+0x20]
              8d 82 20 00 00 00
   1295:
                                    lea
eax, [edx+0x20]
  129b:
              83 ec 04
                                    sub
esp,0x4
   129e:
              29 c8
                                    sub
eax,ecx
  12a0:
             89 c3
                                    mov
ebx,eax
              c1 e8 1f
  12a2:
                                    shr
eax,0x1f
   12a5:
              c1 fb 02
                                    sar
ebx,0x2
  12a8:
              01 d8
                                    add
eax,ebx
  12aa:
              d1 f8
                                    sar
eax,1
  12ac:
             74 14
                                    iе
12c2 <__x86.get_pc_thunk.bx+0x92>
   12ae: \overline{8}b \overline{9}2 fc ff ff ff
                                    mov
edx, DWORD PTR [edx-0x4]
  12b4: 85 d2
test edx,edx
   12b6: 74 0a
                                    jе
12c2 <__x86.get_pc_thunk.bx+0x92>
  12<del>b8</del>: 83 ec 08
                                    sub
esp,0x8
             50
   12bb:
    push eax
   12bc:
              51
    push
              ecx
   12bd:
             ff d2
     call
              edx
   12bf:
             83 c4 10
                                    add
esp,0x10
              8b 5d fc
   12c2:
                                    mov
ebx, DWORD PTR [ebp-0x4]
   12c5:
              с9
    leave
   12c6:
              с3
                                    ret.
              2e 8d b4 26 00 00 00
   12c7:
                                    lea
esi,cs:[esi+eiz*1+0x0]
   12ce: 00
   12cf:
              90
                                    nop
              f3 Of 1e fb
   12d0:
      endbr32
   12d4: 55
      push ebp
            89 e5
   12d5:
                                    mov.
ebp,esp
   12d7:
              53
     push ebx
   12d8: e8 53 ff ff ff call 1230
<__x86.get_pc_thunk.bx>
   12dd:
              81 c3 17 2d 00 00
                                    add
ebx,0x2d17
             83 ec 04
   12e3:
                                    sub
esp,0x4
```

```
12e6: 80 bb 20 00 00 00 00
BYTE PTR [ebx+0x20],0x0
   12ed: 75 28
                                     ine
1317 <__x86.get_pc_thunk.bx+0xe7>
   12ef: \overline{8}b \ \overline{8}3 \ f0 \ ff \ ff
                                     mov
eax, DWORD PTR [ebx-0x10]
   12f5: 85 c0 test eax,eax
   12f7:
             74 12
                                     jе
130b < x86.get pc thunk.bx+0xdb>
   12f9: 83 ec 0c
                                     sub
esp,0xc
   12fc:
              ff b3 1c 00 00 00
      push DWORD PTR [ebx+0x1c]
    1302:
              ff 93 f0 ff ff ff
      call DWORD PTR [ebx-0x10]
   1308:
              83 c4 10
                                     add
esp,0x10
   130b:
              e8 30 ff ff ff
     call 1240
<_x86.get_pc_thunk.bx+0x10>
1310: c6 83 20 00 00 00 01
BYTE PTR [ebx+0x20],0x1
  1317: 8b 5d fc
                                     mov
ebx, DWORD PTR [ebp-0x4]
   131a: c9
      leave
   131b: c3
131c: 8d 74 26 00
                                     ret
                                     1 ea
esi,[esi+eiz*1+0x0]
   1320: f3 Of 1e fb
      endbr32
    1324: e9 57 ff ff ff
                                     jmp
1280 <__x86.get_pc_thunk.bx+0x50>
00001329 <__x86.get_pc_thunk.dx>: 1329: 8b 14 24
                                     mov
edx, DWORD PTR [esp]
    132c:
             с3
                                     ret.
0000132d <__x86.get_pc_thunk.si>:
   132d:
           8b 34 24
                                     mov
esi, DWORD PTR [esp]
    1330: c3
                                     ret
    1331:
              66 90
       xchg ax,ax
    1333:
              66 90
      xchg ax,ax
    1335:
              66 90
       xchg ax,ax
    1337:
              66 90
      xchg
             ax,ax
    1339:
              66 90
      xchg ax,ax
    133b:
              66 90
      xchg
              ax,ax
    133d:
              66 90
       xchg ax,ax
    133f:
              90
                                     nop
00001340 <__stack_chk_fail_local>: 1340: f3 Of le fb
             f3 Of le fb
       endbr32
    1344:
              56
      push
              esi
   1345:
              5e
                                     pop
      46: e8 0e 00 00 00 call 1359
    1346:
< _x86.get_pc_thunk.ax>
   134b:
              05 a9 2c 00 00
                                     add
eax,0x2ca9
   1350:
              83 ec 0c
                                     sub
esp,0xc
   1353:
              ff 90 ec ff ff ff
              DWORD PTR [eax-0x14]
       call
00001359 <__x86.get_pc_thunk.ax>:
```

1359: eax, DWORD PTR [mov
135c:		ret
Дизассемблирова	ние раздела .fini:	
00001360 < fini	>:	
1360:	53	
push e	ebx	
1361:		sub
esp,0x8		2 42
<u> </u>	e8 c7 fe ff ff	
call 1		
<x86.get_pc_t< td=""><td>hunk.bx></td><td></td></x86.get_pc_t<>	hunk.bx>	
1369:	81 c3 8b 2c 00 00	add
ebx,0x2c8b		
136f:	83 c4 08	add
esp,0x8		
* '	5b	рор
ebx		404
	2	
1373:	c3	ret

СОБСТВЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОПТИМИЗАЦИИ

Одним из наиболее примитивных, но в тоже время достаточно эффективных способов оптимизации кода является ручная оптимизация, которая реализуется непосредственно самим программистом. Выше была рассмотрена автоматическая реализация, осуществляемая посредством компилятора GCC, но здесь, разумеется, нужно учитывать сложность алгоритма, и бывают случаи, когда программист может справится с задачей оптимизации кода лучше машины, так как точно знает какой результат он хочет получить. В целом, всё зависит от конкретно поставленной задачи. Например, стоит обращать внимание на циклы, что внутри них происходит, что внутри них вызывается, так же стоит обратить внимание на обращение к памяти, избавляться от лишних и ненужных обращений. Также можно избавиться от лишних библиотек, функционал которых переписать или использовать внутренний функционал языка, если это возможно. Например, вместо printf использовать гаw вывод. Также можно использовать другие флаги оптимизации.

ИТОГИ

По итогам данной работы был написан алгоритм на языке «С», который был дизассемблирован под разными флагами оптимизации (скорость и размер). В ходе разбора дизассемблерного кода был проведен анализ, в ходе которого стало примерно ясно как компилятор оптимизирует программы с разными флагами и какими путями он это делает. Также были изучены системы команд микропроцессоров семейства i80x86.