Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Ульяновский государственный технический университет» Кафедра «Вычислительная техника»

Организация вычислительных машин и систем

Лабораторная работа №3 «Исследование функциональных возможностей системы команд микропроцессора»

Выполнил Студент группы ИВТбд-21 Ведин В. А. Проверил(а): ст. преподаватель кафедры «ВТ» Лылова А.В.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЗАДАНИЕ	3
ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА	4
АЛГОРИТМ ПРОГРАММЫ	5
Код программы на «С»:	5
АНАЛИЗ КОДА НА ЯЗЫКЕ ASSEMBLER	6
СОБСТВЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОПТИМИЗАЦИИ	14
ИТОГИ	15

ЗАДАНИЕ

Требуется запрограммировать на языке С алгоритм, который выводит частное и остаток при делении двух целых положительных чисел в системе счисления с основанием р. Далее требуется откомпилировать полученную программу в любом доступном компиляторе, позволяющему получить исходный код на языке Assembler, с оптимизацией кода по скорости, а далее то же самое, только с оптимизацией кода по размеру. Затем требуется провести анализ исходного кода на языке Assembler, результатом которого будет ответ на вопрос, за счет чего компилятор добивается нужного метода оптимизации. На основе данного анализа предложить свои методы оптимизации.

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА

Алгоритм принимает на вход 3 числа: делимое, делитель и основание системы счисления. Далее высчитывается частное и остаток, после чего они переводятся в систему счисления с заданным основанием. Далее формируются полноценные строки с уже переведёнными в заданную систему счислениями числами, и программа их выводит.

АЛГОРИТМ ПРОГРАММЫ

Код программы на «С»:

```
#include <stdio.h>
int main() {
int num1, num2, base;
scanf("%d %d %d", &num1, &num2, &base);
int quotient = num1 / num2;
int remainder = num1 % num2;
char quotient str[50], remainder str[50];
char *quotient ptr = quotient str, *remainder ptr = remainder str;
int q remainder = quotient % base;
if (q remainder < 10)</pre>
*quotient ptr++ = q remainder + '0';
*quotient ptr++ = q remainder - 10 + 'A';
quotient /= base;
}while (quotient != 0);
*quotient ptr = '\0';
do {
int r remainder = remainder % base;
if (r remainder < 10)</pre>
*remainder ptr++ = r remainder + '0';
*remainder ptr++ = r remainder - 10 + 'A';
remainder /= base;
}while (remainder != 0);
*remainder ptr = '\0';
for (int i = 0, j = quotient ptr - quotient str - 1; <math>i < j; i++, j--) {
char temp = quotient str[i];
quotient str[i] = quotient str[j];
quotient str[j] = temp;
for (int i = 0, j = remainder ptr - remainder str - 1; <math>i < j; i++, j--) {
char temp = remainder str[i];
remainder str[i] = remainder str[j];
remainder_str[j] = temp;
printf("%s\n", quotient str, remainder str);
```

АНАЛИЗ КОДА НА ЯЗЫКЕ ASSEMBLER

В ходе выполнения данной лабораторной работы было получено два исходных кода на языке Assembler, первый путем оптимизации кода по скорости (Флаг –О3) и второй – по размеру (Флаг –Оs).

Дизассемблирование происходило таким образом:

```
gcc -m32 -03 -masm=intel main.c -g -o o3.o # Компиляция с флагом оптимизации по производительности
```

```
gcc -m32 -Os -masm=intel main.c -g -o os.o # Компиляция с флагом оптимизации по размеру
```

```
objdump -d -M intel -s o3.o > 03.asm # декомпиляция и вывод кода ассемблера в файл o3.asm
```

objdump -d -M intel -S os.o > 0s.asm # декомпиляция и вывод кода ассемблера в файл os.asm

o3.o: формат файла elf32-i386

Исходный код программы (оптимизация по размеру)

os.o: формат файла elf32-i386

Исходный код программы (оптимизация по скорости)

Комментарии

Дизассемблирование раздела .init: 00001000 <_init>: 1000: 81 c3 eb 2f 00 00 1009: add ebx,0x2feb 100f: 8b 83 f4 ff ff ff mov eax, DWORD PTR [ebx-0xc] 1015: 85 c0 test eax, eax 1017: 74 02 je 101b je 101b < init+0x1b> 1019: ff d0 101b: 83 c4 08 101e: 5b pop ebx 101f: c3 ret call eax add esp,0x8 Дизассемблирование раздела .plt: 00001020 <__libc_start_main@plt-0x10>: 1020: ff b3 04 00 00 00 push DWORD PTR [ebx+0x4] 1026: ff a3 08 00 00 00 jmp DWORD PTR [ebx+0x8] 102c: 00 00 add BYTE PTR [eax],al

00001030 <__libc_start_main@plt>:

PTR [ebx+0xc]

1030: ff a3 0c 00 00 00 jmp DWORD

```
Дизассемблирование раздела .init:
00001000 <_init>:
1000: 53 push ebx
       83 ec 08 sub esp,0x8
e8 27 02 00 00 call 1230
< x86.get pc thunk.bx>
1009:
        81 c3 eb 2f 00 00
                                add
ebx,0x2feb
100f: 8b 83 f4 ff ff ff
eax, DWORD PTR [ebx-0xc]
1015: 85 c0 test eax, eax
1017: 74 02 je 101b < init+0x1b>
1019: ff d0 call eax
101b: 83 c4 08
                        add esp,0x8
101e: 5b
101f: c3
                pop ebx
                ret.
Дизассемблирование раздела .plt:
00001020 <__libc_start_main@plt-0x10>: 1020: ff b3 04 00 00 00 push DWORD
PTR [ebx+0x4]
1026: ff a3 08 00 00 00
                                jmp DWORD
PTR [ebx+0x8]
102c: 00 00 add BYTE PTR [eax], al
00001030 <__libc_start_main@plt>:
1030: ff a3 0c 00 00 00 jmp DWORD
```

Оптимизация по скорости была произведена за счёт более эффективного распределения данных по регистрам процессора и стеку, из-за чего была снижена активность запросов к ОЗУ.

PTR [ebx+0xc]

```
1036: 68 00 00 00 00
                                              1036: 68 00 00 00 00
                               push 0x0
                                                                              push 0x0
                                              103b: e9 e0 ff ff ff
103b: e9 e0 ff ff ff
                               jmp 1020
                                                                              jmp 1020
< init+0x20>
                                              < init+0x20>
00001040 <printf@plt>:
                                              00001040 <printf@plt>:
                               jmp DWORD
1040: ff a3 10 00 00 00
                                              1040: ff a3 10 00 00 00
                                                                              jmp DWORD
PTR [ebx+0x10]
                                              PTR [ebx+0x10]
1046: 68 08 00 00 00
104b: e9 d0 ff ff ff
                                              1046: 68 08 00 00 00
104b: e9 d0 ff ff ff
                               push 0x8
                                                                              push 0x8
                               jmp 1020
                                                                              jmp 1020
< init+0x20>
                                              < init+0x20>
00001050 < isoc99 scanf@plt>:
                                              00001050 < isoc99 scanf@plt>:
1050: ff a3 14 00 00 00
                                              1050: ff a3 14 00 00 00
                              jmp DWORD
                                                                              jmp DWORD
PTR [ebx+0x14]
                                              PTR [ebx+0x14]
1056: 68 10 00 00 00
                                              1056: 68 10 00 00 00
                               push 0x10
                                                                             push 0x10
                                                     e9 c0 ff ff ff
105b:
       e9 c0 ff ff ff
                               jmp 1020
                                              105b:
                                                                              imp 1020
< init+0x20>
                                              < init+0x20>
Дизассемблирование раздела .text:
                                              Дизассемблирование раздела .text:
00001060 <main>:
                                              00001060 <main>:
#include <stdio.h>
                                              #include <stdio.h>
int main() {
                                              int main() {
1060: 8d 4c 24 04
                       lea ecx, [esp+0x4]
                                              1060: 8d 4c 24 04
                                                                     lea ecx, [esp+0x4]
      83 e4 f0
ff 71 fc
1064:
                       and esp, 0xfffffff0
                                              1064:
                                                     83 e4 f0
                                                                      and esp, 0xfffffff0
                                                     ff 71 fc
                       push DWORD PTR
1067:
                                              1067:
                                                                     push DWORD PTR
[ecx-0x4]
                                              [ecx-0x4]
106a: 55 push ebp
106b: 89 e5 mov ebp,esp
                                              106a: 55
                                                             push ebp
                                              106b:
                                                      89 e5 mov ebp, esp
              push edi
                                                      57
                                                             push edi
106d: 57
                                              106d:
                                                    56
                                              106e:
                                                              push esi
106e: e8 6a 02 00 00
                               call 12dd
                                              106f: e8 b9 02 00 00
                                                                              call 132d
<_x86.get_pc_thunk.di>
1073: 81 c7 81 2f 00 00
                                                 x86.get pc thunk.si>
                                              1074: 81 c6 80 2f 00 00
                               add
                                                                              add
                                              esi,0x2f80
edi,0x2f81
1079: 56
               push esi
                                              107a: 53
                                                              push ebx
107a: 53
                                              107b: 51
              push ebx
                                                              push ecx
107b: 51 push ecx
107c: 81 ec 98 00 00 00
                                              107c: 81 ec 98 00 00 00
1082: 89 b5 60 ff ff ff
                                                                              sub esp.0x98
                                                                             mov DWORD
                               sub esp,0x98
1082: 65 a1 14 00 00 00
                               mov
                                              PTR [ebp-0xa0],esi
eax,gs:0x14
1088: 89 45 e4
                      mov DWORD PTR [ebp-
0x1c],eax
108b: 31 c0
                       xor eax, eax
int num1, num2, base;
                                              int num1, num2, base;
                                              1088: 89 f3 mov ebx,esi
108a: 65 al 14 00 00 00
                                                                             mov
                                              eax,gs:0x14
                                              1090: 89 45 e4
                                                                     mov DWORD PTR [ebp-
                                              0x1c],eax
                                              1093: 31 c0 xor eax, eax
                                              scanf("%d %d %d", &num1, &num2, &base);
scanf("%d %d %d", &num1, &num2, &base);
108d: 8d 85 7c ff ff ff lea
                                              1095: 8d 85 7c ff ff ff
                                                                             lea
eax,[ebp-0x84]
                                              eax, [ebp-0x84]
1093: 89 fb
                                              109b: 50
                      mov ebx,edi
                                                             push eax
                                                     8d 85 78 ff ff ff
1095:
       50
               push eax
                                              109c:
                                                                              l ea
       8d 85 78 ff ff ff
1096:
                               lea
                                              eax,[ebp-0x88]
eax,[ebp-0x88]
                                              10a2: 50
                                                              push eax
109c:
                                                      8d 85 74 ff ff ff
       50
               push eax
                                              10a3:
                                                                              l ea
       8d 85 74 ff ff ff
                                              eax,[ebp-0x8c]
109d:
                               lea
                                              10a9: 50 push eax
10aa: 8d 86 14 e0 ff f
eax,[ebp-0x8c]
10a3: 50
10a4: 8d 87
              push eax
                                                      8d 86 14 e0 ff ff
                                                                              lea
       8d 87 14 e0 ff ff
                                              eax,[esi-0x1fec]
                               lea
                                              10b0: 50 push eax
10b1: e8 9a ff ff ff
eax,[edi-0x1fec]
10aa: 50 push eax
10ab: e8 a0 ff ff ff
                                                                              call 1050
                               call 1050
                                              < isoc99 scanf@plt>
< isoc99 scanf@plt>
int quotient = num1 / num2;
                                              int quotient = num1 / num2;
10b0: 8b 85 74 ff ff ff
                                              10b6: 8b 85 74 ff ff ff
                               mov
                                                                              mov
eax, DWORD PTR [ebp-0x8c]
                                              eax, DWORD PTR [ebp-0x8c]
int remainder = num1 % num2;
char quotient_str[50], remainder_str[50];
                                              char quotient_str[50], remainder_str[50];
```

Команда LEA означает «Эффективный адрес загрузки» с ее помощью можно загрузить указатель на объект, который необходимо адресовать, в то время как команда MOV означает «Значение загрузки» и уже с ее помощью можно получить фактическое значение по этому адресу.

То есть, при использовании первой команды (LEA) процессор делает всё то же, что делает при использовании второй (MOV), но пропускает последний шаг — извлечение значений по адресу. Вместо этого он складывает в регистр сам адрес.

```
char *quotient ptr = quotient str,
*remainder ptr = remainder str;
10b6: 8d 5d 80
                   lea ebx,[ebp-0x80]
do {
int q_remainder = quotient % base;
10b9: 83 c4 10 add esp,0x10
10bc: 89 9d 60 ff ff ff mov DWORD
PTR [ebp-0xa0],ebx
int remainder = num1 % num2;
10c2: 99 cdq
10c3: f7 bd 78 ff ff ff
                              idiv DWORD
PTR [ebp-0x88]
10c9: 89 d6
                        mov esi,edx
int q_remainder = quotient % base;
10cb: 8b 95 7c ff ff ff
                              mov
edx, DWORD PTR [ebp-0x84]
10d1: 89 95 64 ff ff ff
                               mov DWORD
PTR [ebp-0x9c],edx
10d7: 99
              cda
if (q remainder < 10)
*quotient_ptr++ = q_remainder + '0';
10d8: 43 inc ebx
10d9: f7 bd 64 ff ff
                                idiv DWORD
PTR [ebp-0x9c]
*quotient_ptr++ = q_remainder - 10 + 'A';
10df: 8d 4a 37 lea ecx, [edx+0x37]
if (q_remainder < 10)
10e2: 83 fa 09
                        cmp edx,0x9
10e5:
        7f 03
                        jg 10ea
<main+0x8a>
*quotient_ptr++ = q_remainder + '0';
10e7: 8d 4a 30 lea ecx,[edx+0x30]
10ea: 88 4b ff mov BYTE PTR [ebx-
0x1],cl
quotient /= base;
}while (quotient != 0);
10ed: 85 c0 test eax, eax
10ef: 75 e6 jne 10d7
                        jne 10d7
<main+0x77>
char *quotient ptr = quotient str,
*remainder_ptr = remainder_str;
10f1: 8d 4d b2 lea ecx,[ebp-0x4e]
*quotient_ptr = '\0';
10f4: c6 03 00
                       mov BYTE PTR
[ebx],0x0
10f7: 89 8d 5c ff ff ff
                              mov DWORD
PTR [ebp-0xa4],ecx
do {
int r_remainder = remainder % base;
10fd: 89 f0 mov eax,esi
if (r_remainder < 10)
*remainder ptr++ = r remainder + '0';
```

10ff: 41 1100: 99 inc ecx cdq

```
char *quotient ptr = quotient str,
*remainder ptr = remainder str;
do {
int q remainder = quotient % base;
10bc: 8b b5 7c ff ff ff
                                mov
esi, DWORD PTR [ebp-0x84]
10c2: 83 c4 10 add esp,0x10
int remainder = num1 % num2;
10c5: 99 cdq
int q remainder = quotient % base;
10c6: 89 b5 64 ff ff ff
PTR [ebp-0x9c],esi
                                 mov DWORD
char *quotient ptr = quotient str,
*remainder ptr = remainder str;
10cc: 8d 75 80 lea esi, [ebp-0x80]
int remainder = num1 % num2;
10cf: f7 bd 78 ff ff ff
                                 idiv DWORD
PTR [ebp-0x88]
char *quotient ptr = quotient str,
*remainder_ptr = remainder str;
10d5: 89 f3 mov ebx, esi
10d7: 89 d1 mov ecx, edx
10d9: 8d b4 26 00 00 00 00 lea
esi,[esi+eiz*1+0x0]
int q_remainder = quotient % base;
10e0: 99 cdq
if (q remainder < 10)
*quotient_ptr++ = q_remainder + '0';
10e1: 83 c3 01 add ebx,0x1
10e4: f7 bd 64 ff ff ff idiv DWORD
PTR [ebp-0x9c]
if (q remainder < 10)
10ea: 83 fa 09 cmp edx,0x9
10ed: 0f 8f ed 00 00 00 jg 11e0
< main + 0 \times 180 >
*quotient_ptr++ = q_remainder + '0';
10f3: 83 c2 30 add edx,0x30
10f6: 88 53 ff mov BYTE PTR
                         mov BYTE PTR [ebx-
0x1],dl
else
*quotient ptr++ = q remainder - 10 + 'A';
quotient /= base;
}while (quotient != 0);
10f9: 85 c0 test eax,eax
10fb: 75 e3 jne 10e0 <main+0x80>
*quotient_ptr = '\0';
10fd: c6 03 00
                       mov BYTE PTR
[ebx],0x0
1100: 89 ca mov edx, ecx
char *quotient_ptr = quotient_str,
```

*remainder_ptr = remainder_str;
1102: 8d 7d b2 lea edi,[ebp-0x4e]

int r_remainder = remainder % base;

*remainder ptr++ = r remainder + '0'; 1111: 83 cl 01 add ecx,0x1 К тому же, иногда, компилятор с флагом оптимизации по размеру (-Os) использует LEA вместо MOV, т.к. LEA – весит 3 байта, а MOV - 4.

Также можно заметить, что для оптимизации скорости используется (выделено голубым цветом) sub/add вместо dec/inc. Т.к. sub и add работают быстрее, чем dec и inc.

Были также замеены изменения в условихя перехода, JMP — безусловный переход, JNE — переход в случае неравенства.

1105: 89 f9 mov ecx,edi 1107: 89 d0 mov eax,edx 1109: 8d b4 26 00 00 00 00 lea

esi,[esi+eiz*1+0x0]

1110: 99 cdq

if (r remainder < 10)

do {

```
1101: f7 bd 64 ff ff ff idiv DWORD
                                               1114: f7 bd 64 ff ff ff
                                                                             idiv DWORD
PTR [ebp-0x9c]
                                               PTR [ebp-0x9c]
1107: 89 c6
                                               if (r_remainder < 10)
                       mov esi.eax
                                               111a: 83 fa 09 cmp edx,0x9
111d: 0f 8f a5 00 00 00 jg 11c8
                                               <main+0x168>
                                               *remainder_ptr++ = r_remainder + '0';
1123: 83 c2 30 add edx,0x30
1126: 88 51 ff mov BYTE PTR [6
                                                                       mov BYTE PTR [ecx-
                                               0x1],d1
else
                                               else
*remainder_ptr++ = r_remainder - 10 + 'A';
                                               *remainder_ptr++ = r remainder - 10 + 'A';
1109: 8d 42 37
                      lea eax,[edx+0x37]
if (r remainder < 10)
110c: 83 fa 09
                        cmp edx, 0x9
                       jg 1114
110f:
        7f 03
<main+0xh4>
*remainder ptr++ = r remainder + '0';
1111: 8d 42 30
                  lea eax,[edx+0x30]
      88 41 ff
1114:
                       mov BYTE PTR [ecx-
0x1],al
remainder /= base;
                                               remainder /= base;
}while (remainder != 0);
                                               }while (remainder != 0);
1117: 85 f6
1119: 75 e2
                                               1129: 85 c0 test eax,eax
112b: 75 e3 jne 1110 <main+0xb0>
                      test esi,esi
                       jne 10fd
<main+0x9d>
                                               *remainder_ptr = '\0';
*remainder_ptr = '\0';
for (int i = 0, j = quotient ptr -
                                               for (int i = 0, j = quotient ptr -
                                               quotient str - 1; i < j; i++, j--) {
quotient_str - 1; i < j; i++, j--) {
                                               112d: 29 f3 sub ebx,esi
111b: 8b 85 60 ff ff ff
eax, DWORD PTR [ebp-0xa0]
                                               *remainder_ptr = '\0';
                                               112f: c6 01 00
*remainder_ptr = '\0';
                                                                     mov BYTE PTR
1121: c6 01 00
                     mov BYTE PTR
                                               [ecx],0x0
                                               [ecx],0x0
for (int i = 0, j = quotient ptr -
quotient_str - 1; i < j; i++, j--) {
1124: 29 c3
                       sub ebx.eax
       31 c0
1126:
                       xor eax, eax
1128:
        4b
               dec ebx
                                               113b: 89 8d 64 ff ff ff mov DWORD
112b:
       7d 20
                                               PTR [ebp-0x9c],ecx
                       jge 114d
<main+0xed>
                                               1141: 8d b4 26 00 00 00 00 lea
                                               esi,[esi+eiz*1+0x0]
                                               char temp = quotient_str[i];
char temp = quotient_str[i];
112d: 8a 54 05 80 mov dl, BYTE PTR
                                               1148: Of b6 14 06 movzx edx, BYTE PTR
[ebp+eax*1-0x80]
                                               [esi+eax*1]
1131: 88 95 64 ff ff ff
                              mov BYTE PTR
[ebp-0x9c],dl
quotient str[i] = quotient str[j];
                                               quotient str[i] = quotient str[j];
                                               114c: Of b6 Oc 1e movzx ecx, BYTE PTR
1137: 8a 54 1d 80 mov dl, BYTE PTR
[ebp+ebx*1-0x80]
                                               [esi+ebx*1]
113b: 88 54 05 80
                       mov BYTE PTR
                                               1150: 88 Oc 06
                                                                      mov BYTE PTR
[ebp+eax*1-0x80],dl
                                               [esi+eax*1],cl
                                               for (int i = 0, j = quotient_ptr - quotient_str - 1; i < j; i++, j--) {
                                               1153: 83 c0 01 add eax, 0x1
                                               quotient str[j] = temp;
quotient str[j] = temp;
                                                                   mov BYTE PTR
113f: 8a 95 64 ff ff ff
                                               1156: 88 14 1e
                              mov dl, BYTE
PTR [ebp-0x9c]
                                               [esi+ebx*1],dl
for (int i = 0, j = quotient_ptr -
                                               for (int i = 0, j = quotient_ptr -
                                               quotient str - 1; i < j; i++, j--) {

1159: 83 eb 01 sub ebx, 0x1

115c: 39 d8 cmp eax, ebx

115e: 7c e8 jl 1148 <main+0xe8>
quotient_str - 1; i < j; i++, j--) {</pre>
1145: 40 inc eax quotient str[j] = temp;
                                               115e:
1160:
1146: 88 54 1d 80
                      mov BYTE PTR
[ebp+ebx*1-0x80],dl
                                                      8b 8d 64 ff ff ff
for (int i = 0, j = quotient ptr -
                                               ecx, DWORD PTR [ebp-0x9c]
<main+0xc9>
for (int i = 0, j = remainder_ptr -
remainder_str - 1; i < j; i++, j--) {</pre>
                                               for (int i = 0, j = remainder_ptr -
                                               remainder_str - 1; i < j; i++, j--) {
                                               1166: 29 f9 sub ecx,edi
1168: 31 c0 xor eax,eax
114d: 8d 45 b2 lea eax, [ebp-0x4e]
        29 c1
                       sub ecx, eax
1150:
                                                116a: 83 e9 01 sub ecx,0x1
116d: 85 c9 test ecx,ecx
               dec ecx
                        cmp esi,ecx
```

Можно заметить, для оптимизации скорости компилятор в некоторых местах использует инструкцию test вместо стр (выделено зеленым цветом), заметно это в циклах for. Это связано с тем, что test — это инструкция, выполняющая побитовую операцию И (and), что работает быстрее, чем сравнение регистров.

Также использованы прыжки в виде jle, jge, jg, je, jl. Т.е. прыжки, применяющиеся после команды test, cmp, хог и так далее.

```
116f: 7e 1f jle 1190 <main+0x130>
1171: 8d b4 26 00 00 00 00 lea
1155: 7d 13
              jge 116a
<main+0x10a>
                                             esi,[esi+eiz*1+0x0]
char temp = remainder_str[i];
                                             char temp = remainder_str[i];
                                             1178: Of b6 1c 07 movzx ebx, BYTE PTR
1157: 8a 44 35 b2 mov al, BYTE PTR
[ebp+esi*1-0x4e]
                                             [edi+eax*1]
remainder str[i] = remainder str[j];
                                             remainder str[i] = remainder str[j];
                                             117c: Of b6 14 Of movzx edx, BYTE PTR
115b: 8a 54 0d b2 mov dl, BYTE PTR
[ebp+ecx*1-0x4e]
                                             [edi+ecx*1]
115f: 88 54 35 b2
                     mov BYTE PTR
                                             1180: 88 14 07
                                                                   mov BYTE PTR
[ebp+esi*1-0x4e],dl
                                             [edi+eax*1],dl
for (int i = 0, j = remainder_ptr -
                                             for (int i = 0, j = remainder ptr -
                                             remainder str - 1; i < j; i++, j--) {
remainder str - 1; i < j; i++, j--) {
              inc esi
1163: 46
                                             1183: 83 c0 01
remainder str[j] = temp;
                                             remainder str[j] = temp;
1164: 88 44 0d b2
                     mov BYTE PTR
                                             1186: 88 1c Of mov BYTE PTR
                                             [edi+ecx*1],bl
[ebp+ecx*1-0x4e],al
for (int i = 0, j = remainder ptr -
                                             for (int i = 0, j = remainder ptr -
                                             remainder str - 1; i < j; i++, j--) {

1189: 83 e9 01 sub ecx,0x1

118c: 39 c8 cmp eax,ecx

118e: 7c e8 jl 1178 <main+0x118>
remainder_str - 1; i < j; i++, j--) {
1168: eb e8 jmp 1152
<main+0xf2>
printf("%s\n%s\n", quotient str,
                                             printf("%s\n%s\n", quotient str,
remainder str);
                                             remainder str);
               push eax
116a: 50
                                             1190: 8b 9d 60 ff ff ff
      8d 87 1d e0 ff ff lea
                                             ebx, DWORD PTR [ebp-0xa0]
eax,[edi-0x1fe3]
                                             1196: 83 ec 04 sub esp,0x4
1171: 89 fb
                      mov ebx.edi
                                             1199:
                                                           push edi
1173: ff b5 5c ff ff ff
                                             119a: 8d 83 1d e0 ff ff
                             push DWORD
PTR [ebp-0xa4]
                                             eax,[ebx-0x1fe3]
1179: ff b5 60 ff ff ff
                             push DWORD
                                             11a0: 56
                                                            push esi
                                                            push eax
PTR [ebp-0xa0]
                                             11a1:
                                                    e8 99 fe ff ff
117f: 50
                                                                            call 1040
               push eax
                                             11a2:
1180: e8 bb fe ff ff
                                             <printf@plt>
<printf@plt>
                                             return 0;
                                             11a7: 83 c4 10
11aa: 8b 45 e4
                                                                   add esp,0x10
return 0;
1185: 8b 45 e4
                     mov eax, DWORD PTR
                                                                   mov eax, DWORD PTR
[ebp-0x1c]
                                             [ebp-0x1c]
1188: 65 2b 05 14 00 00 00 sub
                                             11ad: 65 2b 05 14 00 00 00 sub
eax, DWORD PTR gs:0x14
                                             eax, DWORD PTR gs:0x14
118f: 74 05
                      je 1196
                                             11b4: 75 3d jne 11f3 <main+0x193>
                                                    8d 65 f0 lea esp, [ebp-0x10]
<main+0x136>
                                             11b6:
                                             11b9: 31 c0 xor eax, eax
1191: e8 5a 01 00 00
                             call 12f0
                                             11bb: 59
11bc: 5b
                                                          pop ecx
<__stack_chk_fail_local>
1196: 8d 65 f0 lea esp, [ebp-0x10]
                                                            pop ebx
1199:
       31 c0
                                             11bd: 5e
                      xor eax, eax
                                                           pop esi
                                             11be: 5f
11bf: 5d
119b:
       59
              pop ecx
                                                           pop edi
119c:
              pop ebx
       5b
                                                            pop ebp
119d:
                                             11c0: 8d 61 fc
       50
             pop esi
                                                                    lea esp, [ecx-0x4]
119e:
       5f
               pop edi
                                             11c3:
                                                    c3 ret
                                             11c4: 8d 74 26 00
       5d
119f:
               pop ebp
11a0: 8d 6
11a3: c3
       8d 61 fc
                     lea esp,[ecx-0x4]
                                             esi,[esi+eiz*1+0x0]
                                             *remainder_ptr++ = r_remainder - 10 + 'A';
              ret
                                             11c8: 83 c2 37 add edx, 0x37
11a4: 66 90
                       xchg ax,ax
                                                    88 51 ff
11a6:
       66 90
                      xchq ax, ax
                                             11cb:
                                                                    mov BYTE PTR [ecx-
11a8:
                                             0x11,d1
       66 90
                      xchq ax,ax
11aa: 66 90
11ac: 66 90
                      xchg ax,ax
                                             }while (remainder != 0);
                                            11ce: 85 c0 test eax, eax 11d0: 0f 85 3a ff ff ff
                      xchg ax,ax
11ae: 66 90
                      xchg ax,ax
                                                                           ine 1110
                                             <main+0xb0>
000011b0 < start>:
                                             11d6: e9 52 ff ff ff
                                                                           imp 112d
11b0: 31 ed
                                             <main+0xcd>
                      xor ebp, ebp
              pop esi
11b2:
       5e
                                             11db: 2e 8d 74 26 00
       oy el mov ecx,esp
83 e4 f0
                                             esi,cs:[esi+eiz*1+0x0]
11b3:
11b5:
11b8:
                      and esp, 0xfffffff0
                                             *quotient_ptr++ = q_remainder - 10 + 'A';
                                             11e0: 83 c2 37 add edx,0x37
       50 push eax
11b9: 54
              push esp
                                             11e3: 88 53 ff
                                                                    mov BYTE PTR [ebx-
11ba: 52 push edx
11bb: e8 18 00 00 00
                                             0x1],d1
                              call 11d8
                                             }while (quotient != 0);
<_start+0x28>
                                             11e6: 85 c0 test eax, eax
11e8: 0f 85 f2 fe ff ff
11c0: 81 c3 34 2e 00 00 add
                                                                            jne 10e0
ebx,0x2e34
                                             <main+0x80>
11c6: 6a 00
                      push 0x0
                                             11ee: e9 Oa ff ff ff
                                                                           imp 10fd
11c8:
       6a 00
                      push 0x0
                                             <main+0x9d>
11ca: 51 push ecx
11cb: 56 push esi
                                            11f3: e8 48 01 00 00
                                                                           call 1340
              push esi
                                             <__stack_chk_fail_local>
```

Замечена разница в printf (выделено фиолетовым цветом). При оптимизации по скорости данные выводятся из регистров, а при оптимизации по размеру данные выводятся из стека.

```
11cc: ff b3 f8 ff ff ff push DWORD
                                                                  11f8: 66 90 xchg ax,ax
11fa: 66 90 xchg ax,ax
11d2: e8 59 fe ff ff call 1030 < libc_start_main@plt>
 PTR [ebx-0x8]
                                                                  11fc: 66 90 xchg ax,ax
11fe: 66 90 xchg ax,ax
 11d7: f4 hlt
          8b 1c 24
 11d8:
                                mov ebx, DWORD PTR
                                                                  00001200 < start>:
 [esp]
                                                                  1200: 31 ed xor ebp, ebp
                     ret
xchg ax,ax
xchg ax,ax
 11db: c3
11dc: 66 90
11de: 66 90
                                                                  1202: 5e pop esi
1203: 89 el mov ecx,esp
                               xchg ax,ax 1203: 89 el mov ecx,esp xchg ax,ax 1205: 83 e4 f0 and esp,0xfffffff0 1208: 50 push eax pc_thunk.bx>: 1209: 54 push esp mov ebx,DWORD PTR 120a: 52 push edx 120b: e8 18 00 00 00 call 1228
 000011e0 <__x86.get_pc_thunk.bx>:
 11e0: 8b 1c 24
 [esp]
11e3: c3
11e4: 66 90
11e6: 66 90
                                                                  < start+0x28>
                                                                  1\overline{2}10: 81 c3 e4 2d 00 00
                                                                                                            push DWORD
 edx,0x2dff
11fb: 8d 8a 20 00 00 00 lea
                                                                  1227: f4 hlt
1228: 8b 1c 24 mov ebx, DWORD PTR
 ecx, [edx+0x20]
 1201: 8d 82 20 00 00 00 lea
                                                           [esp]
122b: c3 ret
122c: 66 90 xchg ax,ax
122e: 66 90 xchg ax,ax
 eax, [edx+0x20]
1207: 39 c8
                          cmp eu..,
je 1228
                                 cmp eax, ecx
 1209: 74 1d
 < x86.get pc thunk.bx+0x48>
120b: 8b 82 e8 ff ff ff mov
                                                             00001230 <__x86.get_pc_thunk.bx>:
1230: 8b 1c 24 mov ebx,DWG
 eax, DWORD PTR [edx-0x18]
                                                                                                   mov ebx.DWORD PTR
                                                        [esp]
1233: c3 ret
1234: 66 90 xchg ax,ax
1236: 66 90 xchg ax,ax
1238: 66 90 xchg ax,ax
123a: 66 90 xchg ax,ax
123c: 66 90 xchg ax,ax
123c: 66 90 xchg ax,ax
 1211: 85 c0 test eax, eax
1213: 74 13 je 1228
<__x86.get_pc_thunk.bx+0x48>
                                                              123e: 66 90 xchg ax,
1240: e8 e4 00 00 00
                                                                                                              call 1329
                                                                 <__x86.get_pc_thunk.dx>
1245: 81 c2 af 2d 00 00
                                                                                                               add
                                                              edx,0x2daf
124b: 8d 8a 20 00 00 00
                                                                                                               lea
1228: c3 ret
1229: 8d b4 26 00 00 00 00 lea
                                                                  ecx, [edx+0x20]
                                                                1251: 8d 82 20 00 00 00
esi,[esi+eiz*1+0x0]
1230: e8 a4 00 00 00 call 12d9

<_x86.get_pc_thunk.dx>

                                                                  eax, [edx+0x20]
                                                                  1257: 39 c8 cmp eax,ecx
1259: 74 ld je 1278
 1235: 81 c2 bf 2d 00 00 add
                                                                  < x86.get pc thunk.bx+0x48>
 edx,0x2dbf
                                                                 125b: 8b 82 e8 ff ff ff
123b: 55 push ebp

123c: 89 e5 mov ebp,esp

123e: 53 push ebx

123f: 8d 8a 20 00 00 00 lea
 123b: 55
123c: 89 e
                                                                  eax, DWORD PTR [edx-0x18]
                                                                1261: 85 c0 test eax, eax
1263: 74 13 je 1278
                                                         1263: /4 13 Je 12.0

<_x86.get_pc_thunk.bx+0x48>
1265: 55 push ebp
1266: 89 e5 mov ebp,esp
1268: 83 ec 14 sub esp,0x14
126b: 51 push ecx
126c: ff d0 call eax
126e: 83 c4 10 add esp,0x10
1271: c9 leave
1272: c3 ret
1273: 2e 8d 74 26 00 lea
esi,cs:[esi+eiz*1+0x0]
1278: c3 ret
1279: 8d b4 26 00 00 00 00 lea
esi,[esi+eiz*1+0x0]
1280: e8 a4 00 00 00 call
<_x86.get_pc_thunk.dx>
1285: 81 c2 6f 2d 00 00 add
edx,0x2d6f
128b: 55 push ebp
128c: 89 e5 mov ebp,esp
128e: 53 push ebx
                                                                  < x86.get pc thunk.bx+0x48>
 ecx,[edx+0x20]
 1245: 8d 82 20 00 00 00 lea
 eax,[edx+0x20]
 124b: 83 ec 04
                                sub esp,0x4
                           sub eax,ecx
mov ebx,eax
shr eax,0x1f
sar ebx,0x2
add eax,ebx
124e: 29 c8
1250: 89 c3
1252: c1 e8 1f
1255: c1 fb 02
1258: 01 d8
                                 sar eax,1
 125a: d1 f8
125c: 74 14
                                  ie 1272
 <__x86.get_pc_thunk.bx+0x92>
 125e: 8b 92 fc ff ff ff mov
 edx, DWORD PTR [edx-0x4]
                                                                                                               call 1329
1264: 85 d2 test edx,edx

1266: 74 0a je 1272

<__x86.get_pc_thunk.bx+0x92>
1268: 83 ec 08 sub esp,0x8
126b: 50 push eax
126c: 51 push ecx
126d: ff d2 call edx
                                                                  128e: 53 push ebx
```

```
126f: 83 c4 10 add esp,0x10 128f: 8d 8a 20 00 00 00 lea
1272: 8b 5d fc mov ebx,DWORD PTR ecx,[edx+0x20]
 [ebp-0x4]
                                                                                             1295: 8d 82 20 00 00 00
                          leave
ret
                                                                                             eax, [edx+0x20]
129b: 83 ec 04 sub esp,0x4
129e: 29 c8 sub eax,ecx
 1275: c9
 1276: c3 ret
1277: 2e 8d b4 26 00 00 00 lea
| Sub esp,0x4 | 
 128d: 81 c3 67 2d 00 00 add
                                                                                             12b4: 85 d2 test edx, edx
12b6: 74 0a je 12c2
 ebx.0x2d67
epx, Ux2d67
1293: 83 ec 04 sub esp, 0x4
                                                                                             < x86.get pc thunk.bx+0x92>
80 bb 20 00 00 00 00 cmp BYTE PTR 12b8: 83 ec 08 sub esp,0x8 20],0x0 12bb: 50 push eax
 1296:
 PTR [ebx+0x1c] 12ce: 00
12b2: ff 93 f0 ff ff ff call DWORD 12cf: 90
 PTR [ebx-0x10]
12b8: 83 c4 10
                                               add esp,0x10
               e8 30 ff ff ff call 11f0
 12bb:
 <__x86.get_pc thunk.bx+0x10>
 12c0: c6 83 20 00 00 00 01 mov BYTE PTR
 [ebx+0x20],0x1
 12c7: 8b 5d fc
                                             mov ebx.DWORD PTR
 [ebp-0x4]
 12ca: c9 leave
12cb: c3 ret
12cc: 8d 74 26 00
                                              lea
 esi,[esi+eiz*1+0x0]
               f3 0f 1e fb endbr32 12d0: f3 0f 1e fb endbr32
e9 57 ff ff ff jmp 1230 12d4: 55 push ebp
.get_pc_thunk.bx+0x50> 12d5: 89 e5 mov ebp,esp
12d7: 53 push ebx
19 <_x86.get_pc_thunk.dx>: 12d8: e8 53 ff ff ff
 12d0: f3 Of le fb
 12d4:
 <__x86.get_pc thunk.bx+0x50>
 000012d9 <__x86.get_pc_thunk.dx>:
                                                                                                                                                         call 1230
 12d9: 8b 14 24 mov edx, DWORD PTR < x86.get pc_thunk.bx>
 [esp]
                                                                                             12dd: 81 c3 17 2d 00 00
 12dc: c3
                                                                                             ebx,0x2d17
                              ret
                                                                                             ebx,0x2d17
12e3: 83 ec 04 sub esp,0x4
12e6: 80 bb 20 00 00 00 00 cmp BYTE PTR
 000012dd < x86.get pc thunk.di>:
 12dd: 8b 3c 24 mov edi, DWORD PTR [ebx+0x20], 0x0
 [esp]
                                                                                             12ed: 75 28 jne 1317
12e0: c3
                                                                                              <__x86.get_pc_thunk.bx+0xe7>
                               ret
12e0: C5 1ec 12e1: 66 90 xchg ax,ax 12e3: 66 90 xchg ax,ax 12e5: 66 90 xchg ax,ax 12e7: 66 90 xchg ax,ax
                                                                                          12ef: 8b 83 f0 ff ff ff
                                                                                       eax, DWORD PTR [ebx-0x10]
12f5: 85 c0 test eax, eax
12f7: 74 12 je 130b
 12e7: 66 90
12e9: 66 90
                                                                                             <__x86.get_pc_thunk.bx+0xdb>
                                               xchg ax,ax
12eb: 66 90
12ed: 66 90
12ef: 90 nop
                                            xchg ax,ax
                                                                                          12f9: 83 ec Oc sub esp,0xc
12fc: ff b3 1c 00 00 00 push DWORD
                                             xchg ax,ax
                                                                                             PTR [ebx+0x1c]
                                                                                             1302: ff 93 f0 ff ff ff
                                                                                                                                                         call DWORD
                                                                                          PTR [ebx-0x10]
1308: 83 c4 10 add esp,0x10
130b: e8 30 ff ff ff call 1240
 000012f0 <__stack_chk_fail_local>:
 12f0: f3 Of 1e fb endbr32
12f0: 13 01 fe 10 ental32

12f4: 56 push esi

12f5: 5e pop esi

12f6: e8 0e 00 00 00 call 1309

<_x86.get_pc_thunk.ax>

12fb: 05 f9 2c 00 00 add
                                                                                       <_x86.get_pc_thunk.bx+0x10>
1310: c6 83 20 00 00 00 01 mov BYTE PTR
                                                                                              [ebx+0x20],0x1
                                                            add
                                                                                             1317: 8b 5d fc
                                                                                                                                            mov ebx, DWORD PTR
 eax,0x2cf9
                                                                                             [ebp-0x4]
eax,0x2cf9 [ewp-ux4]
1300: 83 ec 0c sub esp,0xc 131a: c9 leave
1303: ff 90 ec ff ff f call DWORD 131b: c3 ret
131c: 8d 74 26 00
 PTR [eax-0x14]
                                                                                              131c:
                                                                                                                                             lea
                                                                                              esi,[esi+eiz*1+0x0]
 00001309 <__x86.get_pc_thunk.ax>:
                                                                                             1320: f3 Of 1e fb endbr32
```

```
1324: e9 57 ff ff ff jmp 1280
1309: 8b 04 24 mov eax, DWORD PTR
                                                               < x86.get pc thunk.bx+0x50>
[esp]
130c: c3 ret
                                                              00001329 <__x86.get_pc_thunk.dx>:
1329: 8b 14 24 mov edx,DWORD PTR
                                                               [esp]
                                                               132c: c3
                                                                                 ret
                                                              0000132d <__x86.get_pc_thunk.si>:
132d: 8b 34 24 mov esi,DWORD PTR
                                                               [esp]
                                                               1330: c3
                                                                                   ret
                                                              1330: c3 ret
1331: 66 90 xchg ax,ax
1333: 66 90 xchg ax,ax
1335: 66 90 xchg ax,ax
1337: 66 90 xchg ax,ax
1339: 66 90 xchg ax,ax
133b: 66 90 xchg ax,ax
133b: 66 90 xchg ax,ax
133d: 66 90 xchg ax,ax
133d: 90 nop
                                                              00001340 <__stack_chk_fail_local>:
1340: f3 Of le fb endbr32
1344: 56 push esi
1345: 5e pop esi
1346: e8 0e 00 00 00 call
                                                                                                      call 1359
                                                               <__x86.get_pc_thunk.ax>
134b: 05 a9 2c 00 00
                                                               eax,0x2ca9
                                                               eax,0x2ca9
1350: 83 ec 0c sub esp,0xc
1353: ff 90 ec ff ff ff call DWORD
                                                               PTR [eax-0x14]
                                                               00001359 <__x86.get_pc_thunk.ax>:
1359: 8b 04 24 mov eax,DWORD PTR
                                                               [esp]
                                                               135c: c3 ret
Дизассемблирование раздела .fini:
                                                              Дизассемблирование раздела .fini:
ebx,0x2c8b
ebx,0x2cdb
131f: 83 c4 08 add esp,0x8
1322: 5b pop ebx
1323: c3 ret
                                                              136f: 83 c4 08
1372: 5b pop ebx
1373: c3 ret
                                                                                           add esp,0x8
                                                               1373: c3
```

СОБСТВЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОПТИМИЗАЦИИ

Одним из наиболее примитивных, но в тоже время достаточно эффективных способов оптимизации кода является ручная оптимизация, которая реализуется непосредственно самим программистом. Выше была рассмотрена автоматическая реализация, осуществляемая посредством компилятора GCC, но здесь, разумеется, нужно учитывать сложность алгоритма, и бывают случаи, когда программист может справится с задачей оптимизации кода лучше машины, так как точно знает какой результат он хочет получить. В целом, всё зависит от конкретно поставленной задачи. Например, стоит обращать внимание на циклы, что внутри них происходит, что внутри них вызывается, так же стоит обратить внимание на обращение к памяти, избавляться от лишних и ненужных обращений. Также можно избавиться от лишних библиотек, функционал которых переписать или использовать внутренний функционал языка, если это возможно. Например, вместо printf использовать гаw вывод. Также можно использовать другие флаги оптимизации.

ИТОГИ

По итогам данной работы был написан алгоритм на языке «С», который был дизассемблирован под разными флагами оптимизации (скорость и размер). В ходе разбора дизассемблерного кода был проведен анализ, в ходе которого стало примерно ясно как компилятор оптимизирует программы с разными флагами и какими путями он это делает. Также были изучены системы команд микропроцессоров семейства i80x86.