进程调度

调度的概念

进程都希望自己能够占用 CPU 进行工作,那么这涉及到前面说过的进程上下文切换。

一旦操作系统把进程切换到运行状态,也就意味着该进程占用着 CPU 在执行,但是当操作系统把进程切换到其他状态时,那就不能在 CPU 中执行了,于是操作系统会选择下一个要运行的进程。

选择一个进程运行这一功能是在操作系统中完成的,通常称为**调度程序(scheduler)**。该程序使用的算法叫做 **调度算法(scheduling algorithm)**。

那到底什么时候调度进程,或以什么原则来调度进程呢?

调度的时刻

在进程的生命周期中,当进程从一个运行状态到另外一状态变化的时候,其实会触发一次调度。

比如,以下状态的变化都会触发操作系统的调度:

- *从就绪态* -> *运行态*: 当进程被创建时,会进入到就绪队列,操作系统会从就绪队列选择一个进程运行;
- 从运行态 -> 阻塞态: 当进程发生 I/O 事件而阻塞时,操作系统必须另外一个进程运行;
- 从运行态 -> 结束态: 当进程退出结束后,操作系统得从就绪队列选择另外一个进程运行;

因为,这些状态变化的时候,操作系统需要考虑是否要让新的进程给 CPU 运行,或者是否让当前进程 从 CPU 上退出来而换另一个进程运行。

另外,如果硬件时钟提供某个频率的周期性中断,那么可以根据如何处理时钟中断,把调度算法分为两类:

- **非抢占式调度算法**挑选一个进程,然后让该进程运行直到被阻塞,或者直到该进程退出,才会调用 另外一个进程,也就是说不会理时钟中断这个事情。
- 抢占式调度算法挑选一个进程,然后让该进程只运行某段时间,如果在该时段结束时,该进程仍然在运行时,则会把它挂起,接着调度程序从就绪队列挑选另外一个进程。这种抢占式调度处理,需要在时间间隔的末端发生**时钟中断**,以便把 CPU 控制返回给调度程序进行调度,也就是常说的**时间片机制**。

调度的原则

原则一:如果运行的程序,发生了 I/O 事件的请求,那 CPU 使用率必然会很低,因为此时进程在阻塞等待硬盘的数据返回。这样的过程,势必会造成 CPU 突然的空闲。所以,**为了提高 CPU 利用率,在这种发送 I/O 事件致使 CPU 空闲的情况下,调度程序需要从就绪队列中选择一个进程来运行。**

原则二:有的程序执行某个任务花费的时间会比较长,如果这个程序一直占用着 CPU,会造成系统吞吐量 (CPU 在单位时间内完成的进程数量)的降低。所以,**要提高系统的吞吐率,调度程序要权衡长任务和短任务进程的运行完成数量。**

原则三:从进程开始到结束的过程中,实际上是包含两个时间,分别是进程运行时间和进程等待时间, 这两个时间总和就称为周转时间。进程的周转时间越小越好,**如果进程的等待时间很长而运行时间很 短,那周转时间就很长,这不是我们所期望的,调度程序应该避免这种情况发生。**

原则四:处于就绪队列的进程,也不能等太久,当然希望这个等待的时间越短越好,这样可以使得进程更快的在 CPU 中执行。所以,**就绪队列中进程的等待时间也是调度程序所需要考虑的原则。**

原则五:对于鼠标、键盘这种交互式比较强的应用,我们当然希望它的响应时间越快越好,否则就会影响用户体验了。所以,**对于交互式比较强的应用,响应时间也是调度程序需要考虑的原则。**



针对上面的五种调度原则,总结成如下:

- CPU 利用率:调度程序应确保 CPU 是始终匆忙的状态,这可提高 CPU 的利用率;
- **系统吞吐量**: 吞吐量表示的是单位时间内 CPU 完成进程的数量,长作业的进程会占用较长的 CPU 资源,因此会降低吞吐量,相反,短作业的进程会提升系统吞吐量;
- 周转时间: 周转时间是进程运行和阻塞时间总和, 一个进程的周转时间越小越好;
- **等待时间**: 这个等待时间不是阻塞状态的时间,而是进程处于就绪队列的时间,等待的时间越长,用户越不满意;
- **响应时间**:用户提交请求到系统第一次产生响应所花费的时间,在交互式系统中,响应时间是衡量调度算法好坏的主要标准。

说白了,这么多调度原则,目的就是要使得进程要「快」。

调度算法

不同的调度算法适用的场景也是不同的。

接下来, 说说在单核 CPU 系统中常见的调度算法。

调度算法的分类

毫无疑问,不同的环境下需要不同的调度算法。之所以出现这种情况,是因为不同的应用程序和不同的操作系统有不同的目标。也就是说,在不同的系统中,调度程序的优化也是不同的。这里有必要划分出 三种环境


• 批处理(Batch) : 商业领域

• 交互式(Interactive): 交互式用户环境

• 实时(Real time)

01 先来先服务调度算法

最简单的一个调度算法,就是非抢占式的**先来先服务 (First Come First Severd, FCFS) 算法**了。



顾名思义,先来后到,**每次从就绪队列选择最先进入队列的进程,然后一直运行,直到进程退出或被阻** 塞,才会继续从队列中选择第一个进程接着运行。


这似乎很公平,但是当一个长作业先运行了,那么后面的短作业等待的时间就会很长,不利于短作业。

FCFS 对长作业有利,适用于 CPU 繁忙型作业的系统,而不适用于 I/O 繁忙型作业的系统。

这个算法的强大之处在于易于理解和编程,在这个算法中,一个**单链表队列**记录了所有就绪进程。要选 取一个进程运行,只要从该队列的头部移走一个进程即可;要添加一个新的作业或者阻塞一个进程,只 要把这个作业或进程附加在队列的末尾即可。这是很简单的一种实现。

02 最短作业优先调度算法

最短作业优先 (Shortest Job First, SJF) 调度算法同样也是顾名思义,它会优先选择运行时间最 短的进程来运行,这有助于提高系统的吞吐量。



这显然对长作业不利,很容易造成一种极端现象。


比如,一个长作业在就绪队列等待运行,而这个就绪队列有非常多的短作业,那么就会使得长作业不断 的往后推,周转时间变长,致使长作业长期不会被运行。

03 高响应比优先调度算法

前面的「先来先服务调度算法」和「最短作业优先调度算法」都没有很好的权衡短作业和长作业。

那么,**高响应比优先 (Highest Response Ratio Next, HRRN) 调度算法**主要是权衡了短作业和长 作业。

每次进行进程调度时,先计算「响应比优先级」,然后把「响应比优先级」最高的进程投入运行,「响 应比优先级」的计算公式:




从上面的公式,可以发现:

- 要求服务时间就是对于这个进程 CPU 需要运行的时间,长/短作业。。。
- 如果两个进程的「等待时间」相同时,「要求的服务时间」越短,「响应比」就越高,这样短作业 的进程容易被选中运行;
- 如果两个进程「要求的服务时间」相同时,「等待时间」越长,「响应比」就越高,这就兼顾到了 长作业进程,因为进程的响应比可以随时间等待的增加而提高,当其等待时间足够长时,其响应比 便可以升到很高,从而获得运行的机会;

04 时间片轮转调度算法

最古老、最简单、最公平且使用最广的算法就是时间片轮转 (Round Robin, RR) 调度算法。



RR 调度算法

每个进程被分配一个时间段, 称为时间片 (Quantum) , 即允许该进程在该时间段中运行。

- 如果时间片用完,进程还在运行,那么将会把此进程从 CPU 释放出来,并把 CPU 分配另外一个 讲程:
- 如果该进程在时间片结束前阻塞或结束,则 CPU 立即进行切换;

另外, 时间片的长度就是一个很关键的点:

- 如果时间片设得太短会导致过多的进程上下文切换,降低了 CPU 效率;
- 如果设得太长又可能引起对短作业进程的响应时间变长。将

通常时间片设为 20ms~50ms , 是一个比较合理的折中值。

05 最高优先级调度算法

前面的「时间片轮转算法」做了个假设,即让所有的进程同等重要,也不偏袒谁,大家的运行时间都一样。

但是,对于多用户计算机系统就有不同的看法了,它们希望调度是有优先级的,即希望调度程序能从就 绪队列中选择最高优先级的进程进行运行,这称为最高优先级 (Highest Priority First, HPF) 调 度算法。

进程的优先级可以分为,静态优先级或动态优先级:

- 静态优先级: 创建进程时候, 就已经确定了优先级了, 然后整个运行时间优先级都不会变化;
- 动态优先级:根据进程的动态变化调整优先级,比如如果进程运行时间增加,则降低其优先级,如果进程等待时间(就绪队列的等待时间)增加,则升高其优先级,也就是**随着时间的推移增加等待进程的优先级**。

该算法也有两种处理优先级高的方法, 非抢占式和抢占式:

• 非抢占式: 当就绪队列中出现优先级高的进程, 运行完当前进程, 再选择优先级高的进程。

• 抢占式: 当就绪队列中出现优先级高的进程, 当前进程挂起, 调度优先级高的进程运行。


但是依然有缺点,可能会导致低优先级的进程永远不会运行。

06 多级反馈队列调度算法

多级反馈队列 (Multilevel Feedback Queue) 调度算法是「时间片轮转算法」和「最高优先级算法」的综合和发展。

顾名思义:

- 「多级」表示有多个队列,每个队列优先级从高到低,同时优先级越高时间片越短。
- 「反馈」表示如果有新的进程加入优先级高的队列时,立刻停止当前正在运行的进程,转而去运行 优先级高的队列;



多级反馈队列

来看看,它是如何工作的:

- 设置了多个队列,赋予每个队列不同的优先级,每个**队列优先级从高到低**,同时**优先级越高时间片** 越短:
- 新的进程会被放入到第一级队列的末尾,按先来先服务的原则排队等待被调度,如果在第一级队列规定的时间片没运行完成,则将其转入到第二级队列的末尾,以此类推,直至完成;
- 当较高优先级的队列为空,才调度较低优先级的队列中的进程运行。如果进程运行时,有新进程进入较高优先级的队列,则停止当前运行的进程并将其移入到原队列末尾,接着让较高优先级的进程运行;


可以发现,对于短作业可能可以在第一级队列很快被处理完。对于长作业,如果在第一级队列处理不完,可以移入下次队列等待被执行,虽然等待的时间变长了,但是运行时间也会更长了,所以该算法很好的**兼顾了长短作业,同时有较好的响应时间。**

综合描述

看的迷迷糊糊?那我拿去银行办业务的例子,把上面的调度算法串起来,你还不懂,你锤我!

办理业务的客户相当于进程,银行窗口工作人员相当于 CPU。


现在,假设这个银行只有一个窗口(单核 CPU) ,那么工作人员一次只能处理一个业务。



等待中的客户

办理业务中的客户 1 vs 1

• 那么最简单的处理方式,就是先来的先处理,后面来的就乖乖排队,这就是**先来先服务 (FCFS) 调度算法**。但是万一先来的这位老哥是来贷款的,这一谈就好几个小时,一直占用着窗口,这样后面的人只能干等,或许后面的人只是想简单的取个钱,几分钟就能搞定,却因为前面老哥办长业务而要等几个小时,你说气不气人?




有客户抱怨了,那我们就要改进,我们干脆优先给那些几分钟就能搞定的人办理业务,这就是短作业优先(SJF)调度算法。听起来不错,但是依然还是有个极端情况,万一办理短业务的人非常的多,这会导致长业务的人一直得不到服务,万一这个长业务是个大客户,那不就捡了芝麻丢了西瓜




• 那就公平起见,现在窗口工作人员规定,每个人我只处理 10 分钟。如果 10 分钟之内处理完,就马上换下一个人。如果没处理完,依然换下一个人,但是客户自己得记住办理到哪个步骤了。这个也就是**时间片轮转(RR)调度算法**。但是如果时间片设置过短,那么就会造成大量的上下文切换,增大了系统开销。如果时间片过长,相当于退化成退化成 FCFS 算法了。



• 既然公平也可能存在问题,那银行就对客户分等级,分为普通客户、VIP 客户、SVIP 客户。只要高优先级的客户一来,就第一时间处理这个客户,这就是**最高优先级(HPF)调度算法**。但依然也会有极端的问题,万一当天来的全是高级客户,那普通客户不是没有被服务的机会,不把普通客户当人是吗?那我们把优先级改成动态的,如果客户办理业务时间增加,则降低其优先级,如果客户等待时间增加,则升高其优先级。



• 那有没有兼顾到公平和效率的方式呢?这里介绍一种算法,考虑的还算充分的,**多级反馈队列** (MFQ)调度算法,它是时间片轮转算法和优先级算法的综合和发展。它的工作方式:



- 银行设置了多个排队(就绪)队列,每个队列都有不同的优先级,各个队列优先级从高到低,同时每个队列执行时间片的长度也不同,优先级越高的时间片越短。
- 新客户(进程)来了,先进入第一级队列的末尾,按先来先服务原则排队等待被叫号(运行)。如果时间片用完客户的业务还没办理完成,则让客户进入到下一级队列的末尾,以此类

- 推,直至客户业务办理完成。
- 。 当第一级队列没人排队时,就会叫号二级队列的客户。如果客户办理业务过程中,有新的客户加入到较高优先级的队列,那么此时办理中的客户需要停止办理,回到原队列的末尾等待再次叫号,因为要把窗口让给刚进入较高优先级队列的客户。

可以发现,对于要办理短业务的客户来说,可以很快的轮到并解决。对于要办理长业务的客户,一下子解决不了,就可以放到下一个队列,虽然等待的时间稍微变长了,但是轮到自己的办理时间也变长了,也可以接受,不会造成极端的现象,可以说是综合上面几种算法的优点。