C++内存管理

一些概念

内存对齐

对于基础类型,如float, double, int, char等,它们的大小和内存占用是一致的。而对于结构体而言,如果我们取得其sizeof的结果,会发现这个值有可能会大于结构体内所有成员大小的总和,这是由于结构体内部成员进行了内存对齐。

为什么要进行内存对齐

内存对齐使数据读取更高效

在硬件设计上,数据读取的处理器只能从地址为k的倍数的内存处开始读取数据。这种读取方式相当于将内存分为了多个"块",假设内存可以从任意位置开始存放的话,数据很可能会被分散到多个"块"中,处理分散在多个块中的数据需要移除首尾不需要的字节,再进行合并,非常耗时。

为了提高数据读取的效率,程序分配的内存并不是连续存储的,而是按首地址为k的倍数的方式存储;这样就可以一次性读取数据,而不需要额外的操作。




读取非对齐内存的过程示例 #### 内存对齐的规则

定义有效对齐值 (alignment) 为结构体中 最宽成员 和 编译器/用户指定对齐值 中较小的那个。

- (1) 结构体起始地址为有效对齐值的整数倍
- (2) 结构体总大小为有效对齐值的整数倍
- (3) 结构体第一个成员偏移值为0,之后成员的偏移值为 min(有效对齐值,自身大小) 的整数倍相当于每个成员要进行对齐,并且整个结构体也需要进行对齐。

```
1
    struct A
 2
 3
        int i;
        char c1;
4
 5
        char c2;
   };
6
8
   int main()
9
        cout << sizeof(A) << endl; // 有效对齐值为4, output : 8
10
11
        return 0;
12
    }
```




内存碎片


程序的内存往往不是紧凑连续排布的,而是存在着许多碎片。我们根据碎片产生的原因把碎片分为内部碎片和外部碎片两种类型:

(1) 内部碎片: 系统分配的内存大于实际所需的内存(由于对齐机制);

(2) 外部碎片:不断分配回收不同大小的内存,由于内存分布散乱,较大内存无法分配;



C 空间分配



代码段(.text segment): 代码段通常是指用来存放程序执行代码的一块内存区域。 这部分区域的大小在程序运行前就已经确定,并且内存区域通常属于只读,某些架构也允许 代码段为可写,即允许修改程序。 在代码段中,也有可能包含一些只读的常数变量,例如字 符串常量等。 程序段是程序代码在内存中的映射, 一个程序可以在内存中有多个副本。

初始化数据段(.data segment): 通常是指用来存放程序中已初始化的全局变量的一块内存区域,例如,位于所有函数之外的全局变量: int val=100。 需要强调的是,以上内容都是位于程序的可执行文件中,内核在调用 exec 函数启动该程序时从源程序文件中读人。 数据段属于静态内存分配。

未初始化数据段 (.bss segment) : 通常是指用来存放程序中未初始化的全局变量的一块内存区域。 BSS 是 Block Started by Symbol 的简称。

堆(heap): 堆是用于存放进程运行中被动态分配的内存段,它的大小并不固定,可动态地扩张或缩减。当进程调用 malloc/free 等函数分配内存时,新分配的内存就被动态添加到堆上(堆被扩张)或释放的内存从堆中被剔除(堆被缩减)。

栈(stack): 栈存放程序的局部变量(但不包括 static 声明的变量, static意味着在数据段中存放变量)。除此以外,在函数被调用时,找用来传递参数和返回值。由于栈的先进后出特点,所以栈特别方便用来保存/恢复调用现场。 而动态内存分配,需要程序员手工分配,手工释放。

C++ 空间分配

栈:在执行函数时,函数内局部变量的存储单元都可以在栈上创建,函数执行结束时这些存储单元自动被释放。栈内存分配运算内置于处理器的指令集中,效率很高,但是分配的内存容量有限。

堆:就是那些由 new分配的内存块,他们的释放编译器不去管,由我们的应用程序去控制,一般一个 new 就要对应一个 delete。如果程序员没有释放掉,那么在程序结束后,操作系统会自动回收。

自由存储区: 就是那些由 malloc 等分配的内存块,他和堆是十分相似的,不过它是用 free 来结束自己的生命的。

全局/静态存储区:全局变量和静态变量被分配到同一块内存中,在以前的C语言中,全局变量又分为初始化的和未初始化的,在C++里面没有这个区分了,他们共同占用同一块内存区。

常量存储区:这是一块比较特殊的存储区,他们里面存放的是常量,不允许修改。

堆和栈的差异

• 申请方式不同。

- 。 栈: 由系统自动分配。 例如,声明在函数中一个局部变量 int b,系统自动在栈中为 b 开辟空间。
- 堆:需要程序员自己申请,并指明大小,在 c 中用 malloc 函数,如 p1= (char *)malloc(10);在 C++中用 new 运算符,如 p2 = (char *)malloc(10)。pl、 p2 本身是在栈中的。

在栈内存中存放了一个指向一块堆内存的指针 p。在程序会先确定在堆中分配内存的大小,然后调用 operator new 分配内存,然后返回这块内存的首地址,放入栈中

• 申请后系统的响应不同。

- 栈:只要栈的剩余空间大于所申请空间,系统将为程序提供内存,否则将报异常,栈溢出。
- 堆:首先应该知道操作系统有一个记录空闲内存地址的链表,当系统收到程序的申请时,会遍历该链表,寻找第一个空间中大于所申请空间的堆结点,然后将该结点从空闲结点链表中删除,并将该结点的空间分配给程序。其次,对于大多数系统,会在这块内存空间中的首地址处记录本次分配的大小,这样代码中的 delete 语句才能正确的释放本内存空间。最后,由于找到的堆结点的大小不一定正好等于申请的大小,系统会自动地将多余的那部分重新放入空闲链表中。

• 申请大小的限制不同。

。 栈: 栈是向低地址扩展的数据结构,是一块连续的内存的区域。 这句话的意思是栈顶的地址和拢的最大容量是系统预先规定好的,在 Linux 下,栈的大小是一个常数(虽然可以设置,但它是一个编译时就确定的常数),如果申请的空间超过栈的剩余空间时,将提示Stack Overflow。 因此,能从栈获得的空间较小。 用 ulimit -a 命令可以看到栈大小的限制,如图所示,其中 stack size 的值就是栈的大小了(本测试机是 8M)。 可以通过 ulimit -s 修改栈的大小。

ulimit 功能说明:控制shell程序的资源,查看用户所有限制值。

堆: 堆是向高地址扩展的数据结构,是不连续的内存区域。这是由于系统是用链表来存储的空闲内存地址的,自然是不连续的,而链表的遍历方向是由低地址向高地址。堆的大小受限于计算机系统中有效的虚拟内存。由此可见,堆获得的空间比较灵活,也比较大。

申请效率不同。

- 。 栈由系统向动分配, 速度较快; 但程序员是无法控制的。
- 堆是由 new 分配的内存,一般速度比较慢,而且容易产生内存碎片;不过用起来最方便。
- 堆和棋中的存储内容不同。
 - 。 栈: 在函数调用时,第一个进梭的是主函数中后的下一条指令 (函数调用语句的下一条可执行语句)的地址,然后是函数的各个参数,在大多数的 C 编译器中,参数是由右往左入械的,然后是函数中的局部变量。 注意静态变量是不人拢的 。 当本次函数调用结束后,局部变量先出栈,然后是参数,最后找顶指针指向最开始存的地址,也就是主函数中的下一条指令,程序由该点继续运行。
 - · 堆: 一般是在堆的头部用一个字节存放堆的大小。 堆中的具体内容由程序员安排。

碎片问题

- 。 栈:频繁的 new/delete 势必会造成内存空间的不连续,从而造成大量的碎片,使程序效率降低。
- 堆:不会存在这个问题,因为栈是先进后出的队列,他们是如此的——对应,以至于永远都不可能有一个内存块从栈中间弹出,在他弹出之前,在他上面的后进的栈内容已经被弹出

• 增长方向不同

- 。 栈由高地址向低地址增长。
- 堆由低地址向高地址增长。

delete 与 delete[] 的区别

c++ 中对 new 申请的内存的释放方式有 delete 和 delete[] 两种方式, 到底这两者有什么区别呢?

- delete 释放 new 分配的单个对象指针指向的内存
- delete[] 释放 new 分配的对象数组指针指向的内存
- 1. 针对简单类型使用 new 分配后的不管是数组还是非数组形式内存空间用两种方式均可 如:

```
1  int *a = new int[10];
2  delete a;
3  delete[] a;
```

此种情况中的释放效果相同,原因在于:分配简单类型内存时,内存大小已经确定,系统可以记忆并且进行管理,在析构时,系统并不会调用析构函数。

它直接通过指针可以获取实际分配的内存空间,哪怕是一个数组内存空间(在分配过程中 系统会记录分配内存的大小等信息)。

1. 针对类 Class, 两种方式体现出具体差异

当你通过下列方式分配一个类对象数组:

```
1 class A {
2 private:
      char *m_cBuffer;
4
      int
           m_nLen;
5 public:
      A() { m_cBuffer = new char[m_nLen]; }
6
      ~A() { delete [] m_cBuffer; }
7
8 };
9
10 A *a = new A[10];
11
   // 仅释放了a指针指向的全部内存空间 但是只调用了a[0]对象的析构函数
12
13
   // 剩下的从a[1]到a[9]这9个用户自行分配的m_cBuffer对应内存空间将不能释放,造成内存泄漏
14 delete a;
15
   // 调用使用类对象的析构函数释放用户自己分配内存空间并且释放了a指针指向的全部内存空间
16
17 | delete[] a;
```

所以总结下就是,如果 ptr 代表一个用 new 申请的内存返回的内存空间地址,即所谓的指针,那么:

- delete ptr 代表用来释放内存,且只用来释放 ptr 指向的内存。
- delete[] rg 用来释放 rg 指向的内存,!!还逐一调用数组中每个对象的 destructor!!

对于像 int/char/long/int*/struct 等等简单数据类型,由于对象没有 destructor ,所以用 delete 和 delete []是一样的! 但是如果是 C++ 对象数组就不同了!

- 为基本数据类型分配和回收空间; delete[] 和 delete 是等同。
- 为自定义类型分配和回收空间; delete[]和 delete是不同。

杜绝"野指针"

"野指针"不是 NULL 指针,是指向"垃圾"内存的指针。人们一般不会错用 NULL 指针,因为用 if 语句很容易判断。但是"野指针"是很危险的, if 语句对它不起作用。"野指针"的成因主要有三种:

• 指针变量没有被初始化。任何指针变量刚被创建时不会自动成为NULL指针,它的缺省值是随机的,它会乱指一气。所以,指针变量在创建的同时应当被初始化,要么将指针设置为NULL,要么让它指向合法的内存。例如:

```
1   char *p = NULL;
2   char *str = (char *) malloc(100);
```

• 指针p被free或者delete之后,没有置为NULL,让人误以为p是个合法的指针。

为什么需要new/delete

malloc 与 free 是C++/C语言的标准库函数,new/delete 是C++的运算符。它们都可用于申请动态内存和释放内存。

对于非内部数据类型的对象而言,光用 maloc/free 无法满足动态对象的要求。对象在创建的同时要自动执行构造函数,对象在消亡之前要自动执行析构函数。由于 malloc/free 是库函数而不是运算符,不在编译器控制权限之内,不能够把执行构造函数和析构函数的任务强加于 malloc/free。

因此C++语言需要一个能完成动态内存分配和初始化工作的运算符 new ,以及一个能完成清理与释放内存工作的运算符 delete 。注意 new/delete 不是库函数。

我们先看一看 malloc/free 和 new/delete 如何实现对象的动态内存管理,见示例:

```
class Obj{
 2
        public :
 3
       Obj(void){ cout << "Initialization" << endl; }</pre>
 4
       ~Obj(void){ cout << "Destroy" << endl; }
       void Initialize(void){ cout << "Initialization" << endl; }</pre>
 6
       void Destroy(void){ cout << "Destroy" << endl; }</pre>
 7
    };
 8
 9
    void UseMallocFree(void){
        Obj *a = (obj *)malloc(sizeof(obj)); // 申请动态内存
10
11
        a->Initialize(); // 初始化
12
        //...
13
14
        a->Destroy(); // 清除工作
15
        free(a); // 释放内存
16 }
17
    void UseNewDelete(void){
        Obj *a = new Obj; // 申请动态内存并且初始化
18
19
        //...
20
        delete a; // 清除并且释放内存
21
```

类 obj 的函数 Initialize 模拟了构造函数的功能,函数 Destroy 模拟了析构函数的功能。函数 UseMallocFree 中,由于 malloc/free 不能执行构造函数与析构函数,必须调用成员函数 Initialize 和 Destroy 来完成初始化与清除工作。函数 UseNewDelete 则简单得多。

所以我们不要企图用 malloc/free 来完成动态对象的内存管理,应该用 new/delete。由于内部数据类型的"对象"没有构造与析构的过程,对它们而言 malloc/free 和 new/delete 是等价的。

既然 new/delete 的功能完全覆盖了 malloc/free ,为什么C++不把 malloc/free 淘汰出局呢?这是因为C++程序经常要调用C函数,而C程序只能用 malloc/free 管理动态内存。

如果用 free 释放"new创建的动态对象",那么该对象因无法执行析构函数而可能导致程序出错。如果用 delete 释放"malloc申请的动态内存",结果也会导致程序出错,但是该程序的可读性很差。所以 new/delete 必须配对使用, malloc/free 也一样。