# C++智能指针

#### 智能指针的原理

智能指针是一个类,用来存储指向动态分配对象的指针,负责自动释放动态分配的对象,防止堆内存泄漏。动态分配的资源,交给一个类对象去管理,当类对象声明周期结束时,自动调用析构函数释放资源

### 常用的智能指针

#### shared ptr

实现原理:采用引用计数器的方法,允许多个智能指针指向同一个对象,每当多一个指针指向该对象时,指向该对象的所有智能指针内部的引用计数加1,每当减少一个智能指针指向对象时,引用计数会减1,当计数为0的时候会自动的释放动态分配的资源。

- 智能指针将一个计数器与类指向的对象相关联,引用计数器跟踪共有多少个类对象共享同一指针 每次创建类的新对象时,初始化指针并将引用计数置为1
- 当对象作为另一对象的副本而创建时,拷贝构造函数拷贝指针并增加与之相应的引用计数
- 对一个对象进行赋值时,赋值操作符减少左操作数所指对象的引用计数(如果引用计数为减至0,则删除对象),并增加右操作数所指对象的引用计数
- 调用析构函数时,构造函数减少引用计数(如果引用计数减至0,则删除基础对象)

#### unique\_ptr

unique\_ptr采用的是独享所有权语义,一个非空的unique\_ptr总是拥有它所指向的资源。转移一个unique\_ptr将会把所有权全部从源指针转移给目标指针,源指针被置空;所以unique\_ptr不支持普通的拷贝和赋值操作,不能用在STL标准容器中;局部变量的返回值除外(因为编译器知道要返回的对象将要被销毁);如果你拷贝一个unique\_ptr,那么拷贝结束后,这两个unique\_ptr都会指向相同的资源,造成在结束时对同一内存指针多次释放而导致程序崩溃。

#### weak\_ptr

weak\_ptr: 弱引用。引用计数有一个问题就是互相引用形成环(环形引用),这样两个指针指向的内存都无法释放。需要使用weak\_ptr打破环形引用。weak\_ptr是一个弱引用,它是为了配合shared\_ptr而引入的一种智能指针,它指向一个由shared\_ptr管理的对象而不影响所指对象的生命周期,也就是说,它只引用,不计数。如果一块内存被shared\_ptr和weak\_ptr同时引用,当所有shared\_ptr析构了之后,不管还有没有weak\_ptr引用该内存,内存也会被释放。所以weak\_ptr不保证它指向的内存一定是有效的,在使用之前使用函数lock()检查weak\_ptr是否为空指针。

#### auto\_ptr

主要是为了解决"有异常抛出时发生内存泄漏"的问题。因为发生异常而无法正常释放内存。 auto\_ptr有拷贝语义,拷贝后源对象变得无效,这可能引发很严重的问题;而unique\_ptr则无拷贝语 义,但提供了移动语义,这样的错误不再可能发生,因为很明显必须使用std::move()进行转移。 auto\_ptr不支持拷贝和赋值操作,不能用在STL标准容器中。STL容器中的元素经常要支持拷贝、赋值操 作,在这过程中auto\_ptr会传递所有权,所以不能在STL中使用。

## 智能指针shared\_ptr代码实现:

```
3
    {
 4
    public:
 5
        SharedPtr(T* ptr = NULL):_ptr(ptr), _pcount(new int(1)){}
 6
 7
        SharedPtr(const SharedPtr& s):_ptr(s._ptr), _pcount(s._pcount){
 8
            *(_pcount)++;
 9
        }
10
11
        SharedPtr<T>& operator=(const SharedPtr& s){
12
            if (this != &s){
13
                if (--(*(this->_pcount)) == 0){
14
                    delete this->_ptr;
15
                    delete this->_pcount;
16
                }
                _ptr = s._ptr;
17
18
                _pcount = s._pcount;
19
                *(_pcount)++;
20
            }
21
            return *this;
        }
22
23
24
        T& operator*(){
25
            return *(this->_ptr);
26
        }
27
        T* operator->(){
28
29
            return this->_ptr;
30
        }
31
32
        ~SharedPtr(){
            --(*(this->_pcount));
33
34
            if (this->_pcount == 0){
35
                delete _ptr;
36
                _ptr = NULL;
37
                delete _pcount;
38
                _pcount = NULL;
39
            }
40
        }
41
42
    private:
43
        T* _ptr;
        int* _pcount;//指向引用计数的指针
44
45 };
```