第一章 计算机网络体系结构

2022年8月22日 星期一 10:23

- ◆ 计算机网络: 是一个将分散的、具有独立功能的计算机系统; 通过通信设备与线路连接起来, 由功能完善的软件实现资源共享和信息传递的系统
- 简记: 计算机网络是<u>互连的、自治的</u>计算机集合。
- 互连: 互联互通。
- 自治: 无主从关系,即相互连通,但不能彼此控制。

数据通信(最基本的功能)

- 资源共享:包括信息共享、软件共享、硬件共享。
- 分布式管理: 多台计算机各自承担同一工作的不同部分
- 提高可靠性
- 负载均衡

🥱 |● 计算机网络 = 硬件 + 软件 + 协议

- 硬件: 主机,通信链路(双绞线,光纤),交换设备(路由器,交换机),通信处理机(网卡)
- 软件:网络操作系统,邮件收发程序,FTP程序,聊天程序
- 计算机网络 = 通信子网 + 资源子网
- 资源子网: 实现资源共享功能的设备和软件集合(计算机软件)
- 通信子网: 各种传输介质、通信设备、相应的网络协议组成(网桥,交换机,路由器)

- 边缘部分:由所有连接在互联网上的<mark>主机</mark>组成。这部分是用户直接使用的,用来通信(传送数据、音频或视频)和资源共享
- 核心部分:由大量网络和连接这些网络的<mark>路由器</mark>组成。这部分是为边缘部分提供服务的(提供连通性和交换)

按分布范围分类	按交换技分类		按拓扑结构分类 (指通信子网的热
● 广域网(WAN,Wide Area Network)	• 电路交换		● 总线形网络
○ 采用交换技术	○ 缺点:	线路录用率低,不便于进行差错控制	● 星形网络
。 区分广域网局域网,取决于采用的协议	○ 优点:	数据直接传送,时延小	● 环形网络
● 局域网(LAN,Local Area Network)	• 报文交换		● 网状网络(多用于广域网)
○ 采用广播技术	○ 缺点:	附加信息开销大	
○ 局域网通过路由器接入广域网	○ 优点:	解决了电路交换的缺点	
● 城域网(MAN,MetroPolitan Area Network)	• 分组交换((主流网络使用的交换技术)	
● 个人区域网(PAN,Personal Area Network)	○ 缺点:	附加信息开销大	

按传输技术分类

• 广播式网络

● 点对点网络

○ 优点:缓冲易于管理,更适合应用

按传输介质分类

• 有线网络: 双绞线网络, 同轴电缆网络

• 无线网络:蓝牙,微波,无线电

● 专用网(private network)

● 公用网(public network)

按使用者分类

- 计算机网络概念其他知识 • 1968年6月,最早的计算机网络是ARPAnet
- 网络资源 = 硬件资源 + 软件资源 + 数据资源
- 广播式网络可以不要网络层,可以不存在路由选择问题,但是需要服务访问点

● RTT = 往返传播时延 + 末端处理时间

● 网络利用率 = 全网络的信道利用率加权平均值

• 信道利用率 = 有数据通过时间 / (无 + 有)数据通过时间


• 利用率不是越高越好,时延会随着利用率的增加而增加



<mark>计算机网络体系的形成</mark>

- 相互通信的两个计算机系统必须高度协调工作才行,而这种协调是相当复杂的
- 分层可以将庞大而复杂的问题转化为若干个较小的局部问题,而这些较小的局部问题就比较易于研究和处理

<mark>实体、协议、服务和服务访问点</mark>



实体	• 表示任何可以发送或接受信息的硬件或软件进程。同一层的实体称为对等实体			
协议	 简称协议,是为了进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定 协议是"水平的",即协议是控制对等实体之间通信的规则 协议的三要素 语法:规定传输数据的格式 语义:规定所要完成的功能 			
	○ 同步: 规定各种操作的顺序			
接口(访问服务点SAP)	同一个系统中相邻两层的实体进行交互(即交换信息)的地方仅仅在相邻两层间有接口,且所提供服务的具体实现细节对上一层完全屏蔽			
服务	下层为相邻上层提供的功能调用。服务是"垂直的",即服务是由下层向上层通过层间接口提供的			
数据组成	 SDU服务数据单元:为完成用户所要求的功能而应传送到的数据。 PCI协议控制信息:控制协议操作的信息。 PDU协议数据单元:对等层次之间传送的数据单位。 			
	● 每一层的PDU会作为下一层的SDU,然后和PCI组成该层的PDU,再作为下下层的SDU直到物理层			

<mark>分层的基本原则</mark>

- 各层之间相互独立,每层只实现一种相对独立的功能
- 每层之间界面自然清晰,易于理解,相互交流尽可能少
- 结构上可分割开。每层都采用最合适的技术来实现
- 保持下层对上层的独立性,上层单向使用下层提供的服务
- 能促进标准化工作

<mark>各层的功</mark>能

差错控制	使相应层次对等方的通信更加可靠	
流量控制	发送端的发送速率必须使接收端来得及接收、不要太快	
拥塞控制	拥塞状态=结点 来不及接受分组而要丢弃大量分组 的情况,网络层要采取一定措施缓解这种阻塞	
分段和重装	发送端将要发送的数据块 <mark>划分</mark> 为更小的单位,在接收端再进行 <mark>还原</mark>	
复用和分用	发送端几个高层会话 <mark>复用</mark> 一条低层的连接,在接收端再进行 <mark>分用</mark>	
连接建立和释放	交换数据前先 <mark>建立一条逻辑连接</mark> ,数据传送结束后 <mark>释放连接</mark>	

主机A与主机B通信的过程(假定主机A的应用进程向主机B的应用进程传送数据)

	主机A——			——主机B
7	应用层	data H7	data H7	应用层
6	表示层	7-PDU H6	7-PDU H6	表示层
5	会话层	6-PDU H5	6-PDU H5	会话层
4	传输层	5-PDU H4	5-PDU H4	传输层
3	网络层	4-PDU H3	4-PDU H3	网络层
2	数据链路层	T2 3-PDU H2	T2 3-PDU H2	数据链路层
1	物理层	01010010111111	010100101011111	物理层

- 1) 主机A先将其数据交给本机的第7层(应用层)。第5层加上必要的控制信息H7就变成了下一层的数据单元
- 2) 第6层(表示层)收到数据单元后,加上本层的控制信息H6就变成了下一层的控制信息,依次类推
- 3) 到了第2层(数据链路层)后,控制信息被分为两个部分,分别加到本层数据单元的首部(H2)和尾部(T2)
- 4) 到了第一层(物理层)由于是比特流的传送,所以不再加上控制信息。传送比特流时应从首部开始传送
- 5) 当这一串比特流离开主机A经网络的物理媒体传送到路由器时,就从路由器的第1层依次上升到第3层 6) 每一层都根据控制信息进行必要的操作,然后将控制信息剥去,将该层剩下的数据单元上交给更高的一层
- 7) 当分组上升到了第3层时,就根据首部中的目的地址查找路由器中的转发表,找到转发分组接口
- 8) 然后往下传送到第2层,加上新的首部和尾部后,再到最下面的第1层,然后在物理媒体上把每一个比特发送出去。

