

EXERCICES N05

Version 23/08/2021

Exercice No 5	Installation de machines virtuelles sur l'infrastructure	
Documents à disposition	Aide de Windows VM préconfigurée sur le s:\Système\VMware\VMPréconfigurée\Windows	
Tâches	Monter deux machines virtuelles client et serveur sur l'infrastructure physique	
Détails	Vous avez actuellement connecté un espace de stockage en iSCSI à votre machine physique et vous allez utiliser VmWare Workstation, ceci simule une infrastructure physique sous forme d'hyperviseur avec SAN pour le stockage.	
	Sur cette infrastructure physique (votre machine et le NAS) vous allez monter deux machines virtuelles :	
	 Un Windows serveur 2019 avec Active Directory 	
	Hostname : ICT143-SRV1xx ;	
	■ Nom de domaine : ICT143-xx.local	
	■ Un Windows 10	
	Hostname : ICT143-CLI1xx)	
	où xx correspond à votre numéro de machine physique (exemple pour la machine SC-C214-PC01 => <u>ICT143-SRV101</u> et <u>ICT143-CLI101</u>)	
	Attention mettre chaque machine virtuelle dans un dossier séparé (SRV1 et CLI1). Pour certains vous avez peu de place de stockage pour mettre vos deux machines, vous devez donc répartir la place à disposition et garder un peu d'espace pour un exercice suivant qui consistera à ajouter un disque au serveur. Proposition: SRV 60G0, CLI 60Go. Créez un dossier pour chaque machine.	
	Procédez comme vous avez l'habitude pour l'extraction et l'installation des machines virtuelles, mais les fichiers des VM doivent être stockés sur le disque iSCSI.	
	Attention au choix du type de disque :	
	 Firmeware type : Bios ; I/O Controler types : LSI Logic <u>S</u>AS(Recommended) Virtual disk type : <u>S</u>CSI 	
	Une fois les deux machines installées, appliquez-leurs une configuration réseau en accord avec le fichier de convention \\sc-dist-sv04\Logiciels\Système\VMware\Adressage IP pour machines Vmware et projets.pdf). Votre enseignant vous indiquera quelles adresses vous sont destinées. Mettez vos machines sur un réseau Bridge.	
	Cet exercice ne nécessite pas de serveur DHCP.	
	Testez à l'aide d'un ping la connexion entre les deux machines.	
	Sur votre machine serveur, montez un AD (comme vu dans les modules 123, 127). Nommez votre domaine « ICT143-xx.local ». Faites rejoindre le domaine à votre machine Windows 10.	
	Attention au firewall on peut le désactiver ou mieux activer l'exception dans les règles entrantes pour le protocole ICMP	

E-143-05-VMSurInfra.docx 1 de 7



EXERCICES N05

Version 23/08/2021

I will install the operating system	m later.
The virtual machine will be cre	ated with a blank hard disk.
Microsoft Windows Linux VMware ESX Other	
Version	
Windows Server 2019	
Name the Virtual Machine What name would you like to	
<u>V</u> irtual machine name:	
ICT143-SRV104	
Location:	
V:\SRV1	
Firmware Type What kind of boot device sho	5
Firmware type	
● BI <u>O</u> S	
○ U <u>E</u> FI	
Secure Boot	
Network Type What type of network do you	
Network connection	
Use bridged networking Give the guest operating system network. The guest must have	
Use network address translation Give the quest operating system	

E-143-05-VMSurInfra.docx 2 de 7



EXERCICES N05

Version 23/08/2021

Select I/O Controller Types Which SCSI controller type would you like to use for
I/O controller types
SCSI Controller:
○ BusLogic (Not available for 64-bit guests)
LSI Logic (Not supported by Windows Server 2019)
■ LSI Logic SAS (Recommended)
<u>P</u> aravirtualized SCSI
Select a Disk Type What kind of disk do you v
Virtual disk type
OIDE
● SCSI
○ S <u>A</u> TA
○ N <u>V</u> Me (Recommended)
Specify Disk Capacity How large do you want this disk to be?
Maximum disk <u>s</u> ize (GB): 60.0 ♣
Recommended size for Windows Server 2019:
Allocate all disk space now.
Allocating the full capacity can enhance per physical disk space to be available right nov space now, the virtual disk starts small and
Store virtual disk as a single file
Split virtual disk into multiple files
Splitting the disk makes it easier to move the computer but may reduce performance wit
<u>C</u> ustomize Hardware

E-143-05-VMSurInfra.docx 3 de 7



EXERCICES N05

Version 23/08/2021


Connection Ouse physical drive:	
Auto detect	V
Use ISO image file:	
C:\Machines Virtuelles\Windows Se	rveur 2019\fr_wir ∨ Browse
Window	vs Server• 2019
<u>L</u> angue à installer : <mark>Françai</mark> s	(France)
<u>F</u> ormat horaire et monétaire : Français	(Suisse)
<u>C</u> lavier ou méthode d'entrée : Français	(Suisse)
Activer Windows	
vous devez entrer une clé de produit Windo électronique de confirmation que vous ave	dows sur ce PC (ou si vous installez une autre édi ows valide. La clé de produit doit figurer dans le r ez reçu après l'achat d'une copie numérique de W étiquette à l'intérieur de la boîte dans laquelle Wir
La clé de produit (Product Key) ressemble à	à ceci : XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
Si vous réinstallez Windows, sélectionnez Je Windows sera activée automatiquement ul	e ne possède pas de clé de produit. Votre copie de térieurement.
I	
<u>D</u> éclaration de confidentialité	<u>J</u> e n'ai pas de clé de produit (Product Key)

E-143-05-VMSurInfra.docx 4 de 7



EXERCICES N05

Version 23/08/2021



E-143-05-VMSurInfra.docx 5 de 7



EXERCICES N05

Version 23/08/2021

ropriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)	
	×
Général	
Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.	
Obtenir une adresse IP automatiquement	
Utiliser l'adresse IP suivante :	1 H
Adresse IP: 192 . 168 . 1 . 220	
Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0	
Passerelle par défaut : 192 . 168 . 1 . 1	
Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement	1
Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :	
Serveur DNS préféré : 192 . 168 . 1 . 220	
Serveur DNS auxiliaire :	
bles	
Accès à distance Attestation d'intégr Hyper-V Serveur de télécopi Serveur DHCP ✓ Serveur DNS Serveur Web (IIS) Service Guardian hé ✓ Services AD DS	

E-143-05-VMSurInfra.docx 6 de 7



EXERCICES N05

Version 23/08/2021

	Sélectionner l'opération de déploieme Ajouter un contrôleur de domaine Ajouter un nouveau domaine à une Ajouter une nouvelle forêt Spécifiez les informations de domaine Nom de domaine racine :	à un domaine existant e forêt existante	
	Niveau fonctionnel de la forêt : Niveau fonctionnel du domaine : Spécifier les fonctionnalités de contrô Serveur DNS (Domain Name Syste Catalogue global (GC) Contrôleur de domaine en lecture	em)	
	Spécifier l'emplacement de la base de d Dossier de la base de données : Dossier des fichiers journaux : Dossier SYSVOL :	C:\Windows\NTDS C:\Windows\NTDS C:\Windows\SYSVOL	
Contrôle de compétences	L'apprenant devra réaliser toutes les étapes de l'exercice pratique. Il fera constater l'état de son travail selon les directives.		
Remarques			

E-143-05-VMSurInfra.docx 7 de 7