وثيقة متطلبات الأعمال

الدخول

رمز الصفحة: AUT

التاريخ: 17 أكتوبر 2026

25	14
متطلبًا	ملاحظة

1. الغرض

صفحة الدخول هي باب النظام. منها يدخل صاحب الحساب إلى بياناته، ويستعيد كلمة مروره إذا نسيها. فيها ثلاث شاشات وجزء عام:

1. **«تسجيل الدخول»:** يدخل منها صاحب الحساب بريده وكلمة مروره.
2. **«استعادة كلمة المرور»:** يطلب منها رابط استعادة يصله على بريده.
3. **«تعيين كلمة مرور جديدة»:** يفتحها من رابط الاستعادة ويحفظ كلمة مرور جديدة.
4. **حماية الصفحات:** ما يحدث لمن يفتح صفحة وهو لم يدخل، أو تنتهي جلسته أثناء الاستخدام.

الأدوار

- **«المشرف»:** يدير الحسابات. ويوجد في النظام مشرف واحد فقط.
- **«المستخدم»:** يستخدم النظام لبياناته الغذائية فقط.

مصطلحات

- **«الحساب النشط»:** حساب سمح له المشرف بالدخول، وليس معطّلًا ولا محذوفًا ولا قيد الإنشاء.
- **«الجلسة»:** المدة التي يبقى فيها صاحب الحساب داخل النظام بعد الدخول، حتى يخرج أو تنتهي.

2. صلاحيات الرؤية

الدور	ما يراه
من لم يسجّل دخوله	الشاشات الثلاث: «تسجيل الدخول»، و«استعادة كلمة المرور»، و«تعيين كلمة مرور جديدة» إذا فتحها من رابط استعادة.
المستخدم والمشرف بعد الدخول	لا يريان «تسجيل الدخول» ولا «استعادة كلمة المرور»، لأن النظام ينقلهما إلى «اليوميات». ولا تعمل «تعيين كلمة مرور جديدة» إلا من رابط استعادة.

3. المتطلبات

الشاشة 1: «تسجيل الدخول»

BR-AUT-001: يمكن لجميع المستخدمين تسجيل الدخول بواسطة: «البريد الإلكتروني»، و«كلمة المرور»، وزر «دخول».

BR-AUT-002: يمكن لجميع المستخدمين إظهار كلمة المرور أو إخفاؤها أثناء كتابتها بواسطة: زر «إظهار كلمة المرور» أو «إخفاء كلمة المرور» داخل الحقل.

BR-AUT-003: يمكن لجميع المستخدمين طلب استعادة كلمة المرور بواسطة: رابط «نسيت كلمة المرور؟».

BR-AUT-004: يمكن لجميع المستخدمين معرفة أن ما أدخلوه ناقص، قبل الإرسال، بواسطة: رسالة «أدخل بريدًا صحيحًا.» إذا كان البريد فارغًا، ورسالة «كلمة المرور قصيرة. استخدم 8 أحرف على الأقل.» إذا كانت كلمة المرور أقصر من 8 أحرف.

BR-AUT-005: يمكن لجميع المستخدمين معرفة أن الدخول فشل بواسطة: رسالة «تعذر إكمال الطلب. تحقق من البيانات وحاول مرة أخرى.»، وهي رسالة واحدة لكل أسباب الفشل (حتى لا يُعرف هل البريد مسجّل في النظام).

BR-AUT-006: يمكن لجميع المستخدمين الوصول بعد الدخول إلى: الصفحة التي حاولوا فتحها قبل الدخول، أو «اليوميات» إذا لم توجد صفحة سابقة.

BR-AUT-007: لا يمكن لأي شخص إنشاء حساب من شاشة الدخول (لأن المشرف وحده يُنشئ الحسابات).

BR-AUT-008: لا يمكن لصاحب حساب غير نشط الدخول إلى النظام (لأن النظام يقبل الحسابات النشطة فقط).

BR-AUT-009: لا يمكن لمن سجّل دخوله فتح شاشة «تسجيل الدخول» (لأن النظام ينقله مباشرة إلى «اليوميات»).

الشاشة 2: «استعادة كلمة المرور»

BR-AUT-010: يمكن لجميع المستخدمين طلب رابط لاستعادة كلمة المرور بواسطة: حقل «البريد الإلكتروني»، ثم زر «إرسال رابط الاستعادة».

BR-AUT-011: يمكن لجميع المستخدمين معرفة أن الطلب أُرسل بواسطة: رسالة «تحقق من بريدك لإكمال العملية.»، وهي الرسالة نفسها سواء كان البريد مسجّلًا أو لا (حتى لا يُعرف هل البريد مسجّل في النظام).

BR-AUT-012: يمكن لجميع المستخدمين معرفة أن الطلب فشل بواسطة: رسالة «تعذر إكمال الطلب. تحقق من الاتصال وحاول مرة أخرى.».

BR-AUT-013: يمكن لجميع المستخدمين الرجوع إلى شاشة الدخول بواسطة: رابط «العودة لتسجيل الدخول».

BR-AUT-014: لا يمكن إرسال الطلب إذا كان «البريد الإلكتروني» فارغًا أو مكتوبًا بصيغة غير صحيحة (حتى لا يُرسل طلب لا فائدة منه).

BR-AUT-015: لا يمكن لمن سجّل دخوله فتح شاشة «استعادة كلمة المرور» (لأن النظام ينقله مباشرة إلى «اليوميات»).

الشاشة 3: «تعيين كلمة مرور جديدة»

BR-AUT-016: يمكن لجميع المستخدمين تعيين كلمة مرور جديدة بواسطة: رابط الاستعادة الذي وصل إلى بريدهم، ثم حقل «كلمة المرور الجديدة»، ثم زر «حفظ كلمة المرور».

BR-AUT-017: يمكن لجميع المستخدمين الوصول بعد حفظ كلمة المرور إلى: «اليوميات» مباشرة، دون إعادة الدخول.

BR-AUT-018: يمكن لجميع المستخدمين معرفة قاعدة طول كلمة المرور بواسطة: تلميح «استخدم 8 أحرف على الأقل.» تحت حقل «كلمة المرور الجديدة» قبل الكتابة، ورسالة «كلمة المرور قصيرة. استخدم 8 أحرف على الأقل.» إذا كانت أقصر.

BR-AUT-019: يمكن لجميع المستخدمين معرفة أن الحفظ فشل بواسطة: رسالة «تعذر إكمال الطلب. تحقق من الاتصال وحاول مرة أخرى.».

BR-AUT-020: يمكن لجميع المستخدمين معرفة أن الرابط لم يعد صالحًا بواسطة: رسالة «انتهت صلاحية الرابط أو تعذر تحديث كلمة المرور.».

BR-AUT-021: لا يمكن لأي شخص تعيين كلمة مرور جديدة دون رابط استعادة صالح من البريد (لأن الرابط هو ما يثبت أن الشخص صاحب الحساب).

الجزء 4: حماية الصفحات

BR-AUT-022: يمكن لجميع المستخدمين الرجوع إلى الصفحة التي كانوا فيها بعد إعادة الدخول، إذا انتهت جلستهم أثناء الاستخدام أو أوقف المشرف حسابهم ثم أعاده.

BR-AUT-023: لا يمكن لمن لم يسجّل دخوله فتح أي صفحة غير شاشات الدخول، فينقله النظام إلى «تسجيل الدخول» (لأن بيانات النظام خاصة بأصحاب الحسابات).

BR-AUT-024: لا يمكن لصاحب حساب أوقفه المشرف أو حذفه أن يكمل استخدام النظام، ولو كانت جلسته مفتوحة (لأن النظام يتحقق من حالة الحساب مع كل طلب).

BR-AUT-025: لا يمكن لأي رابط دخول أن ينقل صاحب الحساب بعد الدخول إلى موقع خارج النظام (لحمايته من الروابط المضللة).

4. الملاحظات

الشاشة 1: «تسجيل الدخول»

الرسائل

NT-AUT-001: صاحب الحساب المعطّل يكتب بياناته صحيحة، فيرجع إلى شاشة الدخول فارغة بلا أي رسالة. فيظن أن الخلل تقني ويعيد المحاولة مرة بعد مرة.

NT-AUT-002: رسالة الفشل تقول «تحقق من البيانات» حتى إذا كان السبب انقطاع الاتصال. فيظن المستخدم أن كلمة مروره خطأ وهي صحيحة.

NT-AUT-003: الرسالة تطلب «بريدًا صحيحًا»، لكن الشاشة تتأكد فقط أن الحقل غير فارغ. فالبريد المكتوب بصيغة خاطئة يُرسل، ويرجع برسالة الفشل العامة.

القواعد

NT-AUT-004: الشاشة ترفض أي كلمة مرور أقصر من 8 أحرف قبل الإرسال. فإذا كان في الإنتاج حساب كلمة مروره أقصر، لن يستطيع صاحبه الدخول أبدًا. وهذا مرتبط بتأكيد الحد الأدنى في إعدادات الإنتاج.

النواقص

NT-AUT-005: لا يوجد في الشاشة إرشاد لمن ليس لديه حساب، مثل «تواصل مع المشرف». فيبحث الشخص الجديد عن زر تسجيل غير موجود.

NT-AUT-006: المشرف ينتقل بعد الدخول إلى «اليوميات» مثل أي مستخدم، لا إلى «الإدارة». فيحتاج خطوات زائدة كل مرة إذا كان عمله الأساسي في الإدارة.

الشاشة 2: «استعادة كلمة المرور»

الرسائل

NT-AUT-007: إذا كان البريد فارغًا أو بصيغة خاطئة، تظهر رسالة المتصفح نفسه، لا رسالة من النظام. فقد تظهر بلغة غير العربية، أو بصياغة تختلف عن باقي رسائل النظام.

NT-AUT-008: رسالة الفشل تذكر الاتصال فقط، مع أن الطلب قد يُرفض لأسباب أخرى مثل كثرة الطلبات في وقت قصير. فيعيد المستخدم المحاولة فورًا ويفشل مرة أخرى.

النواقص

NT-AUT-009: نص بريد الاستعادة وشكله ولغته تحددها خدمة الدخول، لا هذه الصفحة. فلا يوجد ما يضمن أن البريد عربي ويطابق أسلوب النظام.

NT-AUT-010: صاحب الحساب المعطّل يستطيع طلب رابط الاستعادة وتعيين كلمة مرور جديدة، ثم لا يستطيع الدخول. فيظن أن كلمة المرور الجديدة لم تُحفظ.

الشاشة 3: «تعيين كلمة مرور جديدة»

سهولة الاستخدام

NT-AUT-011: لا يوجد زر لإظهار كلمة المرور، ولا حقل لتأكيدها. فقد يحفظ المستخدم كلمة مرور فيها خطأ كتابي، ولا يستطيع الدخول بها بعد ذلك.

NT-AUT-012: بعد الحفظ ينتقل المستخدم إلى «اليوميات» دون رسالة تؤكد أن كلمة المرور تغيّرت. فقد لا يتأكد أن العملية نجحت.

الرابط المنتهي

NT-AUT-013: رسالة «انتهت صلاحية الرابط أو تعذر تحديث كلمة المرور.» تجمع سببين مختلفين، ولا يوجد معها رابط لطلب رابط جديد. فيبقى المستخدم في شاشة مغلقة ولا يعرف الخطوة التالية.

الجزء 4: حماية الصفحات

الرسائل

NT-AUT-014: عندما تنتهي الجلسة أو يوقف المشرف الحساب أثناء الاستخدام، ينتقل المستخدم إلى شاشة الدخول دون رسالة تشرح السبب. فلا يعرف هل انتهت جلسته، أم حدث خلل، أم أُوقف حسابه.

5. القرارات المتخذة

التاريخ	القرار
16 أكتوبر 2026	البدء بتحليل صفحة الدخول، وعرض الجزء الأول («تسجيل الدخول») في المحادثة.
16 أكتوبر 2026	حفظ وثائق التحليل في مجلد docs/ba.
17 أكتوبر 2026	إكمال تحليل كل صفحات النظام وكتابة وثائقها دون التوقف للموافقة بعد كل جزء.
17 أكتوبر 2026	توحيد قاعدة طول كلمة المرور: تلميح «استخدم 8 أحرف على الأقل.» تحت كل حقل يُعيَّن فيه كلمة مرور، ورسالة خطأ واحدة «كلمة المرور قصيرة. استخدم 8 أحرف على الأقل.». ويُشترط قبل التنفيذ تأكيد أن إعدادات خدمة الدخول في الإنتاج 8 أحرف.