Configurar Email

Em primeiro lugar é necessário verificar se o postfix e o dovecot estão instalados, para isso:

```
yum install postfix dovecot
```

Posteriormente é necessário realizar alterações no ficheiro de DNS criado na máquina do DNS Primário, mais especificamente no ficheiro /etc/bind/zones/contocontigo.pt.db e realizar as alterações assinaladas no código que se segue:

```
$TTL 1D
contocontigo.pt.
                         IN
                                  S0A
                                          ns1.contocontigo.pt.
                 2021021601
                                  ;SERIAL
                 28800
                                  ; REFRESH
                 3600
                                  ; RETRY
                 604800
                                  ; EXPIRE
                 38400
                                  ;MINIMUM
        )
        ΙN
                 NS
                         10
                                          ns1.contocontigo.pt.
        ΙN
                 NS
                         10
                                          ns2.contocontigo.pt.
        ΙN
                         MX
                                          10
                                                            smtp.contocontigo.pt.
                                                                                     # Adicio
ns1
        ΙN
                 Α
                         50.40.30.20 # DNS Primário
                 Α
                         50.40.30.30 # DNS Secundário
ns2
        ΙN
smtp
        IN
                                          50.40.30.10 # Máquina onde será configurada os (
; RECORDS
        ΙN
                         50.40.30.10 # IP Máquina HTTP
        ΙN
                 CNAME
                         contocontigo.pt.
WWW
drive
        ΙN
                 Α
                         50.40.30.10
                         50.40.30.10
interno IN
                 Α
```

Nota: não esquecer de atualizar a versão

Após as alterações é necessário reiniciar o named.service : systematl reload named.service

Testar

Para testar é possível utilizar o comando nslokup:

```
nslookup # dar enter
> set type=mx
> (nome da zona)
```

Para sair pressionar CTRL + C

Configurações Postfix (para SMTP)

Abrir o ficheiro /etc/postfix/main.cf (nano /etc/postfix/main.cf) e realizar as seguintes alterações:

- Remover o comentário na linha #myhostname = host.domain.tld e alterar o valor de forma a ficar: myhostname = smtp.contocontigo.pt;
- 2. Remover o comentário na linha #mydomain = doamin.tld e alterar o valor de forma a ficar: mydomain = contocontigo.pt;
- 3. Remover o comentário na linha #myorigin = \$mydomain;
- Remover o comentário na linha inet_interfaces = all;
- 5. Comentar a linha mydestination = \$myhostname, localhost.\$mydomain, localhost e remover o comentário na linha
 - mydestination = \$myhostname, localhost.\$mydomain, localhost, \$mydomain;
- 6. Guardar o ficheiro e sair do mesmo (no **nano** usar CTRL + S e CTRL + X).

Por fim reiniciar o **postfix** através do comando systemctl restart postfix.

Configurar Dovecot (para IMAP)

Aceder ao ficheiro /etc/dovecot/dovecot.conf (nano /etc/dovecot/dovecot.conf) e remover o comentário na seguinte linha: protocols = imap pop3 lmtp submission e guardar o ficheiro (no nano usar CTRL + S e CTRL + X).

Não esquecer reiniciar o **Dovecot** utilizando para tal: systemctl restart dovecot.

Nota: caso exista outra linha que inicie por **protocols** comentar de forma a ficar apenas a linha referida acima.

Encaminhamento de Emails

Caso seja pedido para quando um utilizador receber um email, esse mesmo email seja encaminhado para outro é necessário criar o ficheiro .forward na pasta desse utilizador (ex.: home/joao.sousa/.forward).

Neste ficheiro deve ser adicionado o email para quem vai ser encaminhado, exemplo:

```
ana.santos@contocontigo.pt
```

Posto isto é necessário conceder as seguintes permissões 600, usando para tal o comando: chmod 600 .forward

É possível testar de igual forma e verificar se o email é reencaminhado com sucesso através do comando mail.

Grupo de Emails

Em primeiro ligar é necessário editar o ficheiro /etc/aliases , seguindo os passos abaixo:

- 1. Editar o ficheiro com o **nano**: nano /etc/aliases
- 2. No final do ficheiro encontrar a linha support: postmaster
- 3. Trocar o conteúdo desta linha por:
 - o support: postmaster <nome-do-grupo> <email1>,<email2>,<email3>
 - Gravar o ficheiro: (com o nano) CTRL + S e CTRL + X
- 4. Executar o comando: postalias /etc/aliases

Após ter executado estes passos é necessário mudar para o email principal (ex.: joao.sousa@contocontigo.pt):

- 1. su joao.sousa: para mudar para o utilizador (do email principal)
- 2. Abrir o ficheiro .forward (nano .forward) e adicionar a seguinte linha:
 - o <nome-do-grupo>.<nome-da-zona>
 - **Exemplo:** grupocc.contocontigo.pt
- 3. Guardar o ficheiro (com **nano** CTRL + S e CTRL + X) e conceder as seguintes permissões:
 - ∘ chmod 640 .forward

Desta forma, sempre que um email seja enviado para o email de exemplo (joao.sousa@contocontigo.pt), este será posteriormente reencaminhado para todos os emails do grupo declarado.

Criar utilizadores

Para adicionar um utilizador basta usar o comando adduser seguido do nome do mesmo. Neste caso seria:

- adduser joao.sousa para ficar joao.sousa@contocontigo.pt;
- adduser ana.santos para ficar ana.santos@contocontigo.pt.

Realizar testes de envio de emails (Ex. para SMTP)

Para testar o envio de emails é necessário instalar o mailx, para isso é necessário executar o comando: yum install mailx e posteriormente seguir os passos que se seguem:

- 1. su <nome-de-utilizador>: para mudar de utilizador;
- 2. Enviar o email para outro utilizador:

```
mail -s "subject" <email-do-utilizador> # Enter
Aqui vai o corpo do email
```

Escrever exit ou logout para sair.

- 3. **su <nome-do-utilizador-que-recebeu-o-email> :** para mudar para o utilizador que recebeu o email;
- 4. mail: para listar os emails mais recentes;
 - Para sair escrever exit ou logout.