Lab 7 实验报告

• 于凡奇 18307130182

```
Lab 7 实验报告
```

- 0 概述
- 1 文件系统
 - 1.1 Buffer cache layer
 - 1.1.1 bread
 - 1.1.2 bwrite
 - 1.1.3 brelse*
 - 1.2 Logging layer
 - 1.2.1 文件系统崩溃的场景
 - 1.2.2 日志的作用
 - 1.3 Inode layer
 - 1.4 测试
- 2系统调用
- 3 其他工作
 - 3.1 对头文件的优化*
- 4 致谢

0 概述

由于本次 Lab 内容较多,为了突出重点,我将个人认为比较有意思的部分以"*"标注,如 1.1.3 和 3.1 小节。

1 文件系统

1.1 Buffer cache layer

这是操作系统与硬件连接的第一层,它具有两个主要作用:(1)同步磁盘块的访问,对于一个磁盘块保证内存中最多只有一份拷贝;(2)对频繁使用的磁盘块起到缓存的作用,加快磁盘访问速度。

Buffer cache layer 为上层提供的界面主要包括 bread, bwrite, brelse ,其中 buffer cache 由一个 双向循环链表实现。

1.1.1 bread

bread 通过 bget 获取所需的 buffer 块。 bget 扫描 buffer 列表寻找指定的扇区,找到后为其加锁并返回。如果该扇区不在 buffer 中, bget 就需要为其分配一块 buffer,同时可能需要先将某块 buffer 释放,类似 cache 的替换。在这一过程中, bget 通过对 bcache 加锁来保证扫描 buffer 列表和为新扇区分配 buffer 两个操作的连贯性、原子性,这样就不会出现一个扇区对应两块 buffer 的情况。

1.1.2 bwrite

在 bread 顺利返回一块 buffer 后,它的调用者便可以独享地使用这块 buffer 而不需要担心与别的进程冲突。在修改 buffer 时,需要用到 bwrite ,而 bwrite 通过调用 SD 卡驱动中的 sdrw 对 SD 卡进行更新。

1.1.3 brelse*

brelse 在放锁的同时进行了一些简单的操作,这些操作却能十分巧妙地提高 buffer 的效率。

前面 bget 加的睡眠锁在此处释放,同时将此块 buffer 移动至链表前端。这样的移动使得最近常被使用的 buffer 都在链表中靠前的位置,因此在考虑替换 buffer 时只需从后往前寻找第一个空闲的 buffer ,便可达到类似于 **LRU 算法**的效果。另一方面,在查找 buffer 时,在列表中从前往后检索,则快速命中的概率也能提高:常用的 buffer 集中在前端,相当于构造了 buffer 访问时的**局部性**。

1.2 Logging layer

文件系统需要着重考虑的要点之一就是**可持久性**,这一点由日志层可较好地实现。

1.2.1 文件系统崩溃的场景

假设在将某个文件截短至长度0(删除)的过程中文件系统崩溃了,这时可能出现两种情况:(1)某一磁盘块已被标记为空闲,但实际上仍有 inode 指向它;(2)inode 已经不再指向磁盘块,但磁盘块未被标记为空闲。

第一种情况可能导致多个 inode 之间非法地共享磁盘块,造成数据泄露或被篡改;第二种情况稍微好些,却也会导致磁盘空间的流失。

1.2.2 日志的作用

文件系统崩溃时最大的问题在于其**不一致性**:如果能保持一致性,就算文件更新失败也是可以接受的,只要下次启动时重做即可。为此,需要将每次磁盘更新的一系列操作打包在一起,将其视作事务,保证其原子性。通过日志我们恰好能做到这点。

在需要对磁盘进行写入时,文件系统先向日志文件中记录本次即将进行的操作,记录结尾以一条特殊的"提交"记录结尾,表明本次向日志中的写入成功完成未被打断。接着系统将日志中记录的更改真正应用到磁盘上,应用完成后删除这段日志。

如果系统在这期间崩溃,它将以恢复模式启动:如果发现日志中有已提交的完整记录,系统就将日志中的更改应用到磁盘上;否则忽略日志并将其删除。前一种情况说明可能有进行到一半的更改,那么将其完成;后一种情况说明更改还未开始,因此可以忽略。

1.3 Inode layer

Inode 既指磁盘中的数据结构,也指内存中对前者的拷贝。由于内存容量有限,系统仅在内存(icache)中保留那些正在使用的 inode 。具体来说,通过 inode 的 ref 属性来看它被引用的次数,iget 和 iput 对 ref 进行增减,当 ref 等于0时意味着它已不再被使用,因而可以被系统清出内存了。

类似之前的 bcache.lock,icache 也使用锁来保证每个 inode 在 icache 中是唯一的。同时,每个 inode 自己也拥有一把锁,来保证自身的相关信息如 ref 被正确地访问和修改。

Inode cache 与 buffer cache 类似但也有不同:它的主要意义在于同步与协调多个进程对于 inode 的访问,至于作为缓存提高效率的作用则不大,因为 buffer cache 已经完成了大部分的缓存。

1.4 测试

此处采用谭大爷提供的 fs_test 对文件系统进行测试:

```
main: [CPU0] Init success.
main: [CPU3] Init success.
main: [CPU1] Init success.
main: [CPU2] Init success.
sb: size 1000 nblocks 941 ninodes 200 nlog 30 logstart 2
                                                                                           inodestart 32 bmap start 58
test initial scan start.
..
mkfs
init
ls
test initial scan pass!
test_initial_read start.
test_initial_read pass!
test_file_write start.
test_file_write pass!
test_mkdir start.
test_mkdir pass!
test initial scan start.
mkfs
init
cat
hello.cpp
readme.md
dir
test_initial_scan pass!
       ----- end fs test -----
```

2系统调用

本系统使用 musl 库,并为之实现了一系列系统调用和额外的内存管理函数。其中由 exec init 开始,进入用户态程序执行一系列的调用。最终能够成功启动 shell,并使用 ls, cat 命令。

```
mknodat: path 'console', major:minor 1:1
init: starting sh
$ ls
              4000 1 512
              4000 1 512
mkfs
             8000 2 47568
              8000 3 63072
sh
             8000 4 25336
init
             8000 5 40208
cat
             8000 6 45760
ls
hello.cpp
            8000 7 74
             8000 8 22
readme.md
dir
              4000 9 32
              0 10 0
console
$ cat hello.cpp
#include <cstdio>
int main() {
       printf("Hello world!\n");
        return 0;
```

3.1 对头文件的优化*

在 make 时注意到部分头文件之间出现了循环包含的情况,导致部分函数无法被声明,因此将头文件中的函数声明方式进行了重构。具体来说,原来的头文件中不再带有函数声明,如 file.h, fs.h 等。将所有的函数声明集中到一个头文件 defs.h 中,令所有的 .c 文件包含它。而原来的各个头文件只保留必要的结构体声明、宏定义等。这样所有函数的声明都在一处,就不会存在上述循环依赖的情况。

4 致谢

感谢在此期间给予我极大帮助的谭大爷、洪嵚学长、韩老师、许大爷等多位大佬,没有他们我便不可能 如此顺利地完成本次 lab :)