Xarxes de Computadors

Tema 3 – Protocolos UDP y TCP

Temario

- ▶ |) Introducción
- ▶ 2) Redes IP
- 3) Protocolos UDP y TCP
- ▶ 4) Redes de área local (LAN)
- > 5) Protocolos del nivel aplicación

Tema 3 – Protocolos UDP y TCP


- a) Introducción
- b) El protocolo UDP
- c) El protocolo TCP
 - Arquitectura
 - ▶ EI MSS
 - Números de secuencia
 - Establecimiento y terminación de una conexión TCP
 - Funcionamiento durante la transmisión
 - Control de flujo
 - Control de congestión
 - Cabecera TCP



Tema 3 – Protocolos UDP y TCP

- a) Introducción
- b) El protocolo UDP
- c) El protocolo TCP
 - Arquitectura
 - ▶ EI MSS
 - Números de secuencia
 - Establecimiento y terminación de una conexión TCP
 - Funcionamiento durante la transmisión
 - Control de flujo
 - Control de congestión
 - Cabecera TCP







Objetivo de la capa de transporte

- Se ocupa de la interacción entre las aplicaciones y las redes IP
- Proporciona un método de multiplexación de aplicaciones entre host origen y destino (extremo a extremo) para redes IP
- Decionalmente proporciona fiabilidad a la transmisión: recuperación en caso de pérdida







- Es un número de 16 bits
- Se representa como un único número decimal

0 - 65535

- Identifica la aplicación de red
- Los primeros 1024 números (de 0 a 1023) están asignados a aplicaciones conocidas del TCP/IP
 - > Suelen ser servidores que proporcionan un servicio conocido a la red, hosts y/o routers

HTTP 80

SMTP 25

DHCP 67 y 68

SSH 22

FTP 20 y 21

DNS 53


RIP 520

Telnet 23

- Los otros números (de 1024 a 65535) los asigna generalmente en automático el Sistema Operativo y se conocen como números efímeros
 - Suelen ser números asignados a clientes de servidores conocidos
- En la cabecera TCP/UDP hay 2 puertos
 - Uno identifica la aplicación origen
 - Uno identifica la aplicación destino



Suelen basarse en la arquitectura cliente - servidor





- ▶ TCP/IP tiene dos protocolos para la capa de transporte
- UDP (RFC 768)
 - Solo proporciona multiplexación de aplicaciones
- ▶ TCP (RFC 793)
 - Proporciona multiplexación de aplicaciones
 - Fiable
 - > si se pierde algo, proporciona un mecanismo que recupera y retransmite
 - Orientado a la conexión
 - los dos extremos deben ponerse de acuerdo estableciendo una conexión entre ellos antes de poder transmitirse datos




Tema 3 – Protocolos UDP y TCP

- a) Introducción
- b) El protocolo UDP
- c) El protocolo TCP
 - Arquitectura
 - ▶ EI MSS
 - Números de secuencia
 - Establecimiento y terminación de una conexión TCP
 - Funcionamiento durante la transmisión
 - Control de flujo
 - Control de congestión
 - Cabecera TCP




RFC 768

 Protocolo extremo a extremo que proporciona solamente multiplexación de aplicaciones mediante puertos



RFC 768


 Protocolo extremo a extremo que proporciona solamente multiplexación de aplicaciones mediante puertos





- La aplicación por lo tanto cuando debe enviar unos datos, hace una operación de escritura a través del socket
- Esta escritura genera finalmente un datagrama UDP
- ¿qué pasa si el datagrama UDP se encapsula en un datagrama IP que luego es demasiado grande para la interfaz de red?
 - Es decir la longitud del datagrama IP es superior a la MTU de la interfaz de red

Dos soluciones:





UDP se usa para aplicaciones

- Que no necesitan fiabilidad porque envían mensajes periódicos
 - Por ejemplo se ha visto el caso de RIP
 - También aplicaciones como DHCP y DNS (se verá más adelante)
- Que son real-time, donde el objetivo es enviar rápidamente los datos y sin que haya parones debido a la recuperación de información perdida
 - Streaming audio/video
 - Voice over IP
 - Videoconferencias
 - Es decir se prefiere perder un poco de calidad que esperar o bloquear el streaming de datos



Tema 3 – Cabecera UDP

0	15 16		31		
Puerto orige	ı	Puerto destino		$32 \text{ bits } \times 2 = 64 \text{ bits}$	= 8 bytes
Longitud		Checksum		Cabecera de longitue	d fija

- Puerto origen: identifica la aplicación origen de los datos
- Puerto destino: identifica la aplicación destino de los datos
- Longitud: longitud total del datagrama UDP, es decir datos + cabecera UDP
- Checksum: control de error de lectura de la información



Tema 3 – Protocolos UDP y TCP

- a) Introducción
- b) El protocolo UDP
- c) El protocolo TCP
 - Arquitectura
 - ▶ EI MSS
 - Números de secuencia
 - Establecimiento y terminación de una conexión TCP
 - Funcionamiento durante la transmisión
 - Control de flujo
 - Control de congestión
 - Cabecera TCP



Tema 3 – Transmission Control Protocol (TCP)

RFC 793

- ▶ Basado en el paradigma cliente servidor
- Multiplexación de aplicaciones
 - ldentificación de aplicaciones a través de puertos
- Orientado a la conexión
 - Un extremo debe previamente avisar el otro extremo (fase de establecimiento de la conexión)
 - También debe avisar para terminar (fase de terminación)
 - Extremo origen y extremo destino deben mantener el mismo orden en los datos

Fiable


 Si un dato se pierde, proporciona un mecanismo para recuperarlo y retransmitirlo





Tema 3 – Transmission Control Protocol (TCP)


- Arquitectura del TCP con buffer de TX y RX
- Unidad de información es el segmento
 - Concepto de MSS y de número de secuencia
- Confirmaciones (ack)
 - Se necesita usar ack para saber si el dato ha sido recibido correctamente
- Temporizador (RTO)
 - Al transmitir el primer segmento, se inicializa el RTO
 - Cada vez que se recibe un ack nuevo, se reinicializa el RTO
 - Si pasado un RTO no se ha recibido el ack, se da por perdido el segmento, se vuelve a sacar del buffer de TX y se vuelve a enviar
- Control de flujo y control de congestión
 - TCP aplica un mecanismo de ventana deslizante para adaptar la tasa de envío de datos a la capacidad del extremo receptor y de la red














Tema 3 – Transmission Control Protocol (TCP)

- Arquitectura del TCP con buffer de TX y RX
- Unidad de información es el segmento
 - Concepto de MSS y de número de secuencia
- Confirmaciones (ack)
 - Se necesita usar ack para saber si el dato ha sido recibido correctamente
- Temporizador (RTO)
 - Al transmitir el primer segmento, se inicializa el RTO
 - Cada vez que se recibe un ack nuevo, se reinicializa el RTO
 - Si pasado un RTO no se ha recibido el ack, se da por perdido el segmento, se vuelve a sacar del buffer de TX y se vuelve a enviar
- Control de flujo y control de congestión
 - TCP aplica un mecanismo de ventana deslizante para adaptar la tasa de envío de datos a la capacidad del extremo receptor y de la red




Tema 3 – Concepto de MSS

- MSS es un parámetro del TCP
 - Maximum Segment Size
 - Tamaño máximo de un segmento
- Un extremo determina el MSS usando la MTU de su interfaz de red
 - MSS = MTU LongitudCabeceralP LongitudCabeceraTCP
 - Puede usar MTU path discovery para saber la máxima MTU posible que evite la fragmentación en el camino hacia un determinado destino




Tema 3 – Concepto de MSS






Tema 3 – Concepto de MSS




Para relacionar unos datos transmitido con el correspondiente ack, se usan números de secuencia

¿por qué?








Suponiendo que se pierde un dato en el camino hacia el otro extremo, entonces el primer extremo no recibe el ack Pasado el RTO, el extremo coge el dato del buffer de TX y vuelve a transmitirlo





Suponer que lo que se pierde es el ack (ya se ha dicho que un ack es también un segmento TCP) que se transmite como cualquier otra información


En este caso el extremo ha recibido correctamente el dato


El extremo que transmite pero no se puede enterar; pasado el RTO, este coge el dato del buffer de TX y vuelve a transmitirlo


Vuelve a recibir el mismo dato de antes.


Pero, ¿cómo sabe que es el mismo de antes? Podría también ser uno nuevo...













Supongamos se quieren transmitir un total de 2500 bytes de datos

La operación de escritura de la aplicación llena el buffer de TX con 2500 bytes de datos




tiempo






































Caso particular


- Se transmite un segmento TCP que tiene 0 bytes de datos, es decir solo contiene la cabecera TCP
- Hay segmentos especiales que sirven al TCP y no se usan para transmitir datos de aplicaciones





Caso particular

- Se transmite un segmento TCP que tiene 0 bytes de datos, es decir solo contiene la cabecera TCP
- Hay segmentos especiales que sirven al TCP y no se usan para transmitir datos de aplicaciones







TCP está orientado a la conexión

- Se necesita una fase previa a la transmisión de datos que ponga de acuerdo los dos extremos de la comunicación
- Se usa un proceso que se llama Three Way Handshaking (3WH o TWH)
 - Apretón de manos en 3 pasos
- Esta fase la inicia el extremo cliente (el que quiere un servicio) que empieza el 3WH con el extremo servidor (el que proporciona el servicio)













Aplicación






















TCP está orientado a la conexión

- Se necesita una fase previa a la transmisión de datos que ponga de acuerdo los dos extremos de la comunicación
- Se usa un proceso que se llama Three Way Handshaking (3WH o TWH)
 - Apretón de manos en 3 pasos
- Esta fase la inicia el extremo cliente (el que quiere un servicio) que empieza el 3WH con el extremo servidor (el que proporciona el servicio)
- También se necesita una fase de terminación una vez que el servicio ha sido entregado
 - Esta fase la puede empezar cualquiera de los dos extremos





















































Tema 3 – Ejemplos con netstat

```
$ netstat -ant
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address
                                             Foreign Address
                                                                      State
                  0 127.0.1.1:53
                                             0.0.0.0:*
tcp
                                                                      LISTEN
                                             0.0.0.0:*
                  0 127.0.0.1:631
tcp
                                                                      LISTEN
                  0 192.168.1.2:49058
                                             173.255.230.5:80
tcp
                                                                      ESTABLISHED
                  0 192.168.1.2:33324
                                             173.194.36.117:443
tcp
                                                                      ESTABLISHED
tcp6
                  0 ::1:631
                                             :::*
                                                                      LISTEN
```

```
[dync-35-211:~ davidecareglio$ netstat -a
Active Internet connections (including servers)
Proto Recv-O Send-O Local Address
                                            Foreign Address
tcp4
                  0 dync-35-211.ac.u.52838 pclabxc.ac.upc.e.https ESTABLISHED
tcp4
                  0 dync-35-211.ac.u.52837 pclabxc.ac.upc.e.https ESTABLISHED
tcp4
                  0 dync-35-211.ac.u.52826 stackoverflow.co.https ESTABLISHED
tcp4
                  0 dync-35-211.ac.u.52815 104.16.88.254.https ESTABLISHED
tcp4
                  0 dync-35-211.ac.u.52807 185.63.147.10.https
tcp4
                  0 dync-35-211.ac.u.52597 mad06s10-in-f6.1.https ESTABLISHED
                  0 dync-35-211.ac.u.52576 mad06s09-in-f6.1.https ESTABLISHED
tcp4
tcp4
                  0 dync-35-211.ac.u.52203 91.213.30.155.https
tcp4
                  0 dync-35-211.ac.u.52185 mrs04s10-in-f8.1.https ESTABLISHED
                  0 dync-35-211.ac.u.52168 mad06s09-in-f6.1.https ESTABLISHED
tcp4
tcp4
                    dync-35-211.ac.u.52156 mad01s25-in-f1.1.https ESTABLISHED
tcp4
                  0 dvnc-35-211.ac.u.52150 mad01s24-in-f2.1.https ESTABLISHED
tcp4
                  0 dync-35-211.ac.u.52139 mad06s10-in-f1.1.https ESTABLISHED
tcp4
                  0 dync-35-211.ac.u.52138 91.213.30.155.https
tcp4
                  0 dync-35-211.ac.u.52137 91.213.30.155.https
tcp4
                  0 dync-35-211.ac.u.52133 mad06s10-in-f13..https ESTABLISHED
tcp4
                  0 dync-35-211.ac.u.52128 wo-in-f154.1e100.https ESTABLISHED
                    dync-35-211.ac.u.52126 mad01s24-in-f2.1.https ESTABLISHED
tcp4
                  0 dync-35-211.ac.u.52125 mad01s24-in-f2.1.https ESTABLISHED
tcp4
                  0 dync-35-211.ac.u.52111 91.213.30.155.https
tcp4
                  0 dvnc-35-211.ac.u.52106 91.213.30.155.https
tcp4
tcp4
                  0 dync-35-211.ac.u.52071 ash-rb4-13b.sjc..https ESTABLISHED
tcp4
                    dync-35-211.ac.u.52059 mad01s24-in-f2.1.https ESTABLISHED
tcp4
                    dync-35-211.ac.u.52058 mad01s24-in-f4.1.https ESTABLISHED
                  0 dync-35-211.ac.u.52053 mad01s25-in-f10..https ESTABLISHED
tcp4
                                                                  ESTABLISHED
tcp4
                  0 dync-35-211.ac.u.52044 91.213.30.155.https
tcp4
                  0 dync-35-211.ac.u.52007 104.244.42.8.https
                                                                   ESTABLISHED
                  0 dync-35-211.ac.u.51986 server-54-192-62.https CLOSE_WAIT
tcp4
          37
                  0 dync-35-211.ac.u.51970 108.160.172.193.https CLOSE_WAIT
tcp4
tcp4
                  0 dync-35-211.ac.u.51946 mad01s24-in-f3.1.https ESTABLISHED
tcp4
                  0 dync-35-211.ac.u.51860 ec2-52-22-240-14.https CLOSE_WAIT
tcp4
                  0 dync-35-211.ac.u.51802 lis01s14-in-f14..https ESTABLISHED
tcp4
                  0 dvnc-35-211.ac.u.51801 91.213.30.155.https
tcp4
                  0 dync-35-211.ac.u.51736 server-54-192-62.https CLOSE_WAIT
```

0 dync-35-211.ac.u.51726 114.255.178.107..https ESTABLISHED

dync-35-211.ac.u.51723 91.213.30.155.https

tcp4

tcp4

Tema 3 - Tools

- Hay varias herramientas que permiten capturar y analizar el intercambio de información durante una comunicación
- Las más usadas son:
 - tcpdump es una herramienta (command-line) para capturar información usada en linux y macOS
 - windump es la versión para Windows
 - Wireshark es una herramienta grafica disponible para los tres OS



Tema 3 – tcpdump

Ejemplo

```
tcpdump -ni Ethernet0

150.2.5.135.1046 > 172.168.137.128.80: S 1086533:1086533(0) ...

172.168.137.128.80 > 150.2.5.135.1046: S 92761:92761(0) ack 1086534 ...

150.2.5.135.1046 > 172.168.137.128.80: . ack 92762 ...
```



Tema 3 – tcpdump

Ejemplo

```
@IP origen

puerto
origen

150.2.5.135,1046 > 172.168.137.128.80: s 1086533:1086533(0) ...

172.168.137.128.80 > 150.2.5.135.1046: s 92761:92761(0) ack 1086534 ...

150.2.5.135.1046 > 172.168.137.128.80: . ack 92762 ...
```



Ejemplo

```
@IP origen

puerto
origen

150.2.5.135;1046 > 172.168.137.128.80: S 1086533:1086533(0) ...

172.168.137.128.80 > 150.2.5.135.1046: S 92761:92761(0) ack 1086534 ...

150.2.5.135.1046 > 172.168.137.128.80: . ack 92762 ...
```



@IP: 150.2.5.135

Puerto: 1046 → cliente



Ejemplo

```
Está enviando

150.2.5.135.1046 > 172.168.137.128.80: S 1086533:1086533(0) ...

172.168.137.128.80 > 150.2.5.135.1046: S 92761:92761(0) ack 1086534 ...


150.2.5.135.1046 > 172.168.137.128.80: . ack 92762 ...
```



@IP: 150.2.5.135

Puerto: 1046 → cliente







@IP: 150.2.5.135


Puerto: 1046 → cliente



@IP: 172.168.137.128

Puerto: 80 → servidor HTTP





@IP: 150.2.5.135

Puerto: 1046 → cliente

@IP: 172.168.137.128

Puerto: 80 → servidor HTTP




Ejemplo

Primer paso del 3WH

150.2.5.135.1046 > 172.168.137.128.80: (S) 1086533: (1086533 (0)) ...

172.168.137.128.80 > 150.2.5.135.1046: S 92761:92761(0) ack 1086534 ...

150.2.5.135.1046 > 172.168.137.128.80: . ack 92762 ...



@IP: 150.2.5.135

Puerto: 1046 → cliente

@IP: 172.168.137.128

Puerto: 80 → servidor HTTP

sincronismo

Número de secuencia inicial

Bytes de datos

Número de secuencia inicial + bytes de datos

Tema 3 – Protocolo TCP

- El número de secuencia inicial (ISN) del TCP es un número aleatorio entre 0 y 2³²- I
- Se usa un número aleatorio por razones de seguridad
 - Si siempre se empezara por 0, sería relativamente fácil hacerse pasar por el otro extremo contestando siempre con un ack l o bloquear cualquier comunicación enviando constantemente ack l





Segundo paso del 3WH

150.2.5.135.1046 > 172.168.137.128.80:

172.168.137.128.80 > 150.2.5.135.1046: (S (92761) 92761) (0) ack 10865

150.2.5.135.1046 > 172.168.137.128.80: . ack 92762 .

syn 92761 ack 1086534

@IP: 172.168.137.128

Puerto: 80 → servidor HTTP

Número de secuencia inicial para la comunicación en el

otro sentido

sincronismo

s 1 p86533:1086533(0) ...

ack del syn del ler paso

Es el número de secuencia + I ya que lleva 0 bytes de datos



@IP: 150.2.5.135

Puerto: 1046 → cliente



Ejemplo

Tercer paso del 3WH

```
150.2.5.135.1046 > 172.168.137.128.80: S 1086533:1086533(0) ...

172.168.137.128.80 > 150.2.5.135.1046: S 92761:92761(0) ack 1086534 ...

150.2.5.135.1046 > 172.168.137.128.80: (ack 92762). ack del syn del 2o paso Es el número de secuencia del syn del servidor + I

@IP: 150.2.5.135

Puerto: 1046 → cliente

@IP: 172.168.137.128

Puerto: 80 → servidor HTTP
```



Tema 3 – Tools

- En muchas implementaciones de tcpdump, hay una simplificación para analizar con más facilidad una captura de intercambio de información
- Este simplificación consiste en visualizar números de secuencias relativos, es decir números de secuencias a los cuales se ha restado el número de secuencia inicial
- De esta forma, el número de secuencia inicial relativo es siempre 0 para ambas direcciones y el primer número de secuencia relativo que se usa para transmitir datos es siempre l

IMPORTANTE

- Es una simplificación del tcpdump para facilitar la lectura de una traza
- TCP envía el número real



 Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo anterior, una vez pasado el 3WH, empezaría el envío de datos

```
150.2.5.135.1046 > 172.168.137.128.80: S 1086533:1086533(0) ...
172.168.137.128.80 > 150.2.5.135.1046; S 92761.92761(0) ack 1086534...
150.2.5.135.1046 > 172.168.137.128.80: . ack 92762 ...
150.2.5.135.1046 > 172.168.137.128.80: (1) 351 (350) ... Este valor es en realidad
                                                      1086534 (1 + el número
                                                              de secuencia inicial del
172 168.137.128.80 > 150.2.5.135.1046: ack 351 ...
                                                              cliente)
172.168.137.128.80 > 150.2.5.135.1046: . 1:1461(1460) ...
        Es el cliente que transmite,
        se resta su número de
        secuencia inicial
```

 Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo anterior, una vez pasado el 3WH, empezaría el envío de datos

```
150.2.5.135.1046 > 172.168.137.128.80: S 1086533:1086533(0) ...
172.168.137.128.80 > 150.2.5.135.1046; S 92761:92761(0) ack 1086534 ...
150.2.5.135.1046 > 172.168.137.128.80: . ack 92762 ...
150.2.5.135.1046 > 172.168.137.128.80: .(1) 351(350) ... Este valor es en realidad
                                                         1086534 (1 + el número
                                                                de secuencia inicial del
172.168.137.128.80 > 150.2.5.135.1046: ack 351 ...
                                                               cliente)
172.168.137.128.80 > 150.2.5.135.1046: (1;1461(1460) ...
                                                     Este valor es en realidad 92762
                                                     (I + el número de secuencia inicial
        Es el servidor que
                                                     del servidor)
        transmite, se resta su
        número de secuencia
        inicial
```


Ejemplo

150.2.5.135.1046 > 172.168.137.128.80: F(17360;17360(0) ...

172.168.137.128.80 > 150.2.5.135.1046: . ack 17361 ...

172.168.137.128.80 > 150.2.5.135.1046: F 4234000:4234000(0) ack $17361 \dots$

150.2.5.135.1046 > 172.168.137.128.80: . ack 4234001 ...



@IP: 150.2.5.135

Puerto: 1046 → cliente

@IP: 172.168.137.128

Puerto: 80 → servidor HTTP

terminación

Número de secuencia final



Ejemplo

```
150.2.5.135.1046 > 172.168.137.128.80: F 17360:17360(0) ...

ack del servidor al

172.168.137.128.80 > 150.2.5.135.1046: . ack (17361) ... cliente

172.168.137.128.80 > 150.2.5.135.1046: F 4234000:4234000(0) ack 17361 ...

150.2.5.135.1046 > 172.168.137.128.80: . ack 4234001 ...

0 bytes de datos
```

ack 17361

@IP: 150.2.5.135

Puerto: 1046 → cliente

@IP: 172.168.137.128

Puerto: 80 → servidor HTTP



Ejemplo

```
150.2.5.135.1046 > 172.168.137.128.80: F 17360:17360(0) ...

172.168.137.128.80 > 150.2.5.135.1046: . ack 17361 ...

Número de secuencia final

172.168.137.128.80 > 150.2.5.135.1046: F 14234000:4234000(0) ack 17361 ...

150.2.5.135.1046 > 172.168.137.128.80: . ack 4234001 ...

6 bytes de datos

fin 4234000
```

@IP: 150.2.5.135

Puerto: 1046 → cliente

@IP: 172.168.137.128

Puerto: 80 → servidor HTTP



Ejemplo

```
150.2.5.135.1046 > 172.168.137.128.80: F 17360:17360(0) ...
172.168.137.128.80 > 150.2.5.135.1046: . ack 17361 ...
172.168.137.128.80 > 150.2.5.135.1046: F 4234000:4234000(0) ack 17361 ...
150.2.5.135.1046 > 172.168.137.128.80: . ack (4234001) ... ack del cliente al
                                                               servidor
                        0 bytes de datos
                       ack 4234001
    @IP: 150.2.5.135
                                       @IP: 172.168.137.128
                                       Puerto: 80 → servidor HTTP
    Puerto: 1046 → cliente
```

Ejemplo

```
150.2.5.135.1046 > 172.168.137.128.80: F 17360:17360(0) ...

172.168.137.128.80 > 150.2.5.135.1046: . ack 17361 ...

172.168.137.128.80 > 150.2.5.135.1046: F 4234000:4234000(0) ack 17361 ...

150.2.5.135.1046 > 172.168.137.128.80: . ack 4234001 ...
```

Pregunta:


- ¿cuántos bytes de datos habrá enviado durante toda la conexión el cliente al servidor?
- ¿y cuántos del servidor al cliente?

Tema 3 – Protocolos UDP y TCP

- a) Introducción
- b) El protocolo UDP
- c) El protocolo TCP
 - Arquitectura
 - ▶ EI MSS
 - Números de secuencia
 - Establecimiento y terminación de una conexión TCP
 - Funcionamiento durante la transmisión
 - Control de flujo
 - Control de congestión
 - Cabecera TCP




Se usa una transmisión continua






Se usa una transmisión continua

$$MSS = 100 \text{ bytes}$$




Se usa una transmisión continua

MSS = 100 bytes



Se usa una transmisión continua


MSS = 100 bytes



MSS = 100 bytesY en caso de perdidas? 401 301 201 101 ack



Y en caso de perdidas?






MSS = 100 bytes¿Y en caso de perdidas? 401 301 201 101 101 201 ack tiempo Guarda el segmento en el buffer RX pero deshabilita la lectura de la aplicación para 201 que no lea un dato fuera de orden 🛌

Y en caso de perdidas?

MSS = 100 bytes



El extremo está esperando el 101 y llega el 201

→ <u>fuera de orden!</u>

Este extremo hace 2 operaciones




MSS = 100 bytes¿Y en caso de perdidas? 401 301 201 101 201 101 ack ack tiempo Repite el último ack enviado 201 Sirve para notificar que lo que necesita es el segmento 101


MSS = 100 bytes¿Y en caso de perdidas? 401 301 201 101 201 301 101 Repite siempre el último ack enviado ack ack ack tiempo 301 Se sigue guardando en el 201 201 buffer con lectura deshabilitada

Y en caso de perdidas?


MSS = 100 bytes



Ha llegado el ack 101 Se elimina el dato 1



Y en caso de perdidas?




Y en caso de perdidas? MSS = 100 bytesSigue así hasta que salte el RTO del extremo 501 que está transmitiendo 401 El RTO se inicia al enviar el primer segmento 301 201 y se reinicializa al recibir ack nuevos 101 **RTO** 301 401 101 201 ack ack ack ack 101 tiempo 401 301 301 201 201 201


MSS = 100 bytes¿Y en caso de perdidas? 501 401 Se retransmite el 301 201 primero no confirmado 101 del buffer TX **RTO** 101 201 301 401 101 ack ack ack ack tiempo 401 301 301 201 201 201

MSS = 100 bytes¿Y en caso de perdidas? **RTO** Suponiendo que ahora llega bien ack ack ack ack tiempo Ahora están en orden, se habilita la lectura de la aplicación


Y en caso de perdidas?



Y en caso de perdidas?




- La transmisión continua está pero limitada por una ventana deslizante, es decir un extremo transmite tantos segmentos seguidos hasta alcanzar el valor de esta ventana
- Esta ventana se indica con wnd y se define como el máximo número de bytes no confirmados que se pueden transmitir






- La transmisión continua está pero limitada por una ventana deslizante, es decir un extremo transmite tantos segmentos seguidos hasta alcanzar el valor de esta ventana
- Esta ventana se indica con wnd y se define como el máximo número de bytes no confirmados que se pueden transmitir




- La transmisión continua está pero limitada por una ventana deslizante, es decir un extremo transmite tantos segmentos seguidos hasta alcanzar el valor de esta ventana
- Esta ventana se indica con wnd y se define como el máximo número de bytes no confirmados que se pueden transmitir





- La transmisión continua está pero limitada por una ventana deslizante, es decir un extremo transmite tantos segmentos seguidos hasta alcanzar el valor de esta ventana
- Esta ventana se indica con wnd y se define como el máximo número de bytes no confirmados que se pueden transmitir


La ventana wnd se dice que se desliza hacía adelante Es decir permite que se transmitan otros 100 bytes de datos





- La transmisión continua está pero limitada por una ventana deslizante, es decir un extremo transmite tantos segmentos seguidos hasta alcanzar el valor de esta ventana
- Esta ventana se indica con wnd y se define como el máximo número de bytes no confirmados que se pueden transmitir


Y sigue así con todos los segmentos enviados Cada vez que llega un ack nuevo, se puede transmitir un nuevo segmento de datos





- La transmisión continua está pero limitada por una ventana deslizante, es decir un extremo transmite tantos segmentos seguidos hasta alcanzar el valor de esta ventana
- Esta ventana se indica con wnd y se define como el máximo número de bytes no confirmados que se pueden transmitir

Y sigue así con todos los segmentos enviados Cada vez que llega un ack nuevo, se puede transmitir un nuevo segmento de datos





El valor de la ventana deslizante wnd es dinámico y depende de la aplicación de dos mecanismos

Control de flujo

- Adapta la tasa de envío* de datos a la capacidad del extremo receptor de guardar estos datos
- Este mecanismo proporciona la ventana anunciada awnd
- Control de congestión
 - Adapta la tasa de envío* de datos al nivel de congestión de la red entre origen (transmisor) y destino (receptor)
 - Este mecanismo proporciona la ventana de congestión cwnd
- La ventana wnd es el mínimo entre las dos ventanas wnd = min (cwnd, awnd)

^{*} Una tasa de envío indica la cantidad de datos enviados por segundo


Tema 3 – Control de flujo

- Dbjetivo: adaptar la tasa de envío del transmisor a la capacidad de recepción del receptor
- awnd
 - Ventana anunciada por el extremo receptor al transmisor
 - Su valor corresponde al espacio libre en el buffer de RX
- Se envía usando un campo de la cabecera TCP
 Es un valor que generalmente se envía con los acks
 De esta forma el transmisor no envía más de lo que el receptor puede guardar en su buffer de RX
 Espacio libre 4000 bytes

 Datos

 Datos

 D



Tema 3 – Control de congestión

 Objetivo: adaptar la tasa de envío del transmisor a la capacidad de la red

cwnd

- Es un valor que no se puede determinar con simplicidad como awnd
- La red va cambiando su estado y su ocupación constantemente
- Es un valor que el transmisor solo puede estimar usando un algoritmo


Funcionamiento básico de estos algoritmos


- La idea base de este algoritmo es empezar con una tasa muy baja de envíos e ir aumentando progresivamente
- Se aumenta la tasa de envío (más datos por segundo) para ver hasta que punto la red aguanta (es decir no entra en congestión)
- Se descubre que la red está en congestión cuando se pierde un dato (es decir la tasa de envío ahora es demasiado alta), en este caso el algoritmo vuelve al punto de partido y vuelve a comenzar



Tema 3 – Control de congestión

Algoritmos más conocidos









Tema 3 – Control de congestión

Algoritmos más conocidos









```
Inicio
  cwnd = I MSS
  ssthresh = infinito
Cada vez que llega un ack nuevo (nuevo!, no repetido)
  Se reinicia el RTO
  si cwnd \leq ssthresh \rightarrow se aplica Slow Start (SS)
     cwnd = cwnd + I MSS
  si cwnd \geq ssthresh \rightarrow se aplica Congestion Avoidance (CA)
     cwnd = cwnd + MSS * (MSS / cwnd)
Si hay una perdida y salta el RTO
  ssthresh = max( 2 MSS, wnd / 2)
  cwnd = I MSS
  Se retransmite el dato perdido
```

Hasta ahora se han representado los datos enviados de esta forma 1000 bytes






Hasta ahora se han representado los datos enviados de esta forma 1000 bytes



- Pero vamos a poner todo en su escala en un ejemplo
 - Se transmite a 10 Mbit/s
 - \blacktriangleright 1000 bytes entonces se transmiten en 1000 * 8 bits / 10 Mbit/s = 0.8 10-6s = 0.8 μ s

Hasta ahora se han representado los datos enviados de esta forma 1000 bytes




- Pero vamos a poner todo en su escala en un ejemplo
 - Se transmite a 10 Mbit/s
 - \blacktriangleright 1000 bytes entonces se transmiten en 1000 * 8 bits / 10 Mbit/s = 0.8 10-6s = 0.8 μ s
 - Suponiendo una distancia de 200 km entre los extremos, en el mejor de los casos la velocidad de la información viaja a 2/3 de la velocidad de la luz, es decir 2 108 m/s
 - \rightarrow 200 km / 2 10^8 m/s = 1 ms



200 km


Hasta ahora se han representado los datos enviados de esta forma 1000 bytes



- Pero vamos a poner todo en su escala en un ejemplo
 - Se transmite a 10 Mbit/s
 - ▶ 1000 bytes entonces se transmiten en 1000 * 8 bits / 10 Mbit/s = $0.8 \cdot 10^{-6}$ s = $0.8 \cdot \mu s$
 - Suponiendo una distancia de 200 km entre los extremos, en el mejor de los casos la velocidad de la información viaja a 2/3 de la velocidad de la luz, es decir 2 108 m/s
 - \rightarrow 200 km / 2 108 m/s = 1 ms
 - I ms es más de 1000 veces más grande de 0.8 μs



Hasta ahora se han representado los datos enviados de esta forma 1000 bytes



- Pero vamos a poner todo en su escala en un ejemplo
 - Se transmite a 10 Mbit/s
 - Arr 1000 bytes entonces se transmiten en 1000 * 8 bits / 10 Mbit/s = 0.8 10-6s = 0.8 μs
 - Suponiendo una distancia de 200 km entre los extremos, en el mejor de los casos la velocidad de la información viaja a 2/3 de la velocidad de la luz, es decir 2 108 m/s
 - \rightarrow 200 km / 2 108 m/s = 1 ms
 - I ms es más de 1000 veces más grande de 0.8 μs



Lo que realmente se supone es eso



- Como en el caso anterior se transmiten 4 segmentos de 1000 bytes cada uno
- Para ponerlo en escala real, la duración de los 4 es despreciable respecto a lo que se tarda para llegar al otro extremo
- Por eso se pueden simplemente representar como de duración (casi) nula



```
Inicio
  cwnd = I MSS
  ssthresh = infinito
Cada vez que llega un ack nuevo (nuevo!, no repetido)
  Se reinicia el RTO
  si cwnd \leq ssthresh \rightarrow se aplica Slow Start (SS)
     cwnd = cwnd + I MSS
  si cwnd \geq ssthresh \rightarrow se aplica Congestion Avoidance (CA)
     cwnd = cwnd + MSS * (MSS / cwnd)
Si hay una perdida y salta el RTO
  ssthresh = max( 2 MSS, wnd / 2)
  cwnd = I MSS
  Se retransmite el dato perdido
```

Ejemplo

awnd > cwnd → por simplicidad ssthresh = infinito

cwnd = I MSS

Cada vez que llega un ack nuevo (nuevo!, no repetido)


Se reinicia el RTO

si cwnd < ssthresh \rightarrow se aplica Slow Start (SS)

cwnd = cwnd + I MSS

si cwnd \geq ssthresh \rightarrow se aplica Congestion Avoidance (CA)

cwnd = cwnd + MSS * (MSS / cwnd)



Ejemplo

awnd > cwnd → por simplicidad ssthresh = infinito

Cada vez que llega un ack nuevo ($\underline{nuevo!}$, no repetido)

Se reinicia el RTO

si cwnd < ssthresh \rightarrow se aplica Slow Start (SS)

cwnd = cwnd + I MSS

si cwnd \geq ssthresh \rightarrow se aplica Congestion Avoidance (CA)

cwnd = cwnd + MSS * (MSS / cwnd)

cwnd = I MSS

El tiempo que se tarda para llegar al otro extremo es generalmente infinitamente superior a lo que se tarda en transmitir un dato

> se puede despreciar y representar simplemente como un punto



Ejemplo

awnd > cwnd → por simplicidad ssthresh = infinito

cwnd = I MSS

Cada vez que llega un ack nuevo (nuevo!, no repetido)


Se reinicia el RTO


si cwnd < ssthresh \rightarrow se aplica Slow Start (SS)


cwnd = cwnd + I MSS

si cwnd \geq ssthresh \rightarrow se aplica Congestion Avoidance (CA)

cwnd = cwnd + MSS * (MSS / cwnd)







Cada vez que llega un ack nuevo (nuevo!, no repetido) Ejemplo Se reinicia el RTO si cwnd < ssthresh → se aplica Slow Start (SS) cwnd = cwnd + I MSSsi cwnd ≥ ssthresh → se aplica Congestion Avoidance (CA) awnd > cwnd \rightarrow por simplicidad cwnd = cwnd + MSS * (MSS / cwnd) ssthresh = infinito Siendo wnd = min(cwnd, awnd) = cwnd = 2 MSS Se pueden transmitir 2 datos uno seguido del otro cwnd = I MSScwnd = 2 MSSack, tiempo **RTT** Round Trip Time

Ejemplo

awnd > cwnd → por simplicidad ssthresh = infinito

Cada vez que llega un ack nuevo (nuevo!, no repetido)


Se reinicia el RTO


si cwnd < ssthresh → se aplica Slow Start (SS)


cwnd = cwnd + I MSS


si cwnd \geq ssthresh \rightarrow se aplica Congestion Avoidance (CA)

cwnd = cwnd + MSS * (MSS / cwnd)









Ejemplo

awnd > cwnd → por simplicidad ssthresh = infinito

Cada vez que llega un ack nuevo (<u>nuevo!</u>, no repetido)


Se reinicia el RTO

si cwnd < ssthresh \rightarrow se aplica Slow Start (SS)


cwnd = cwnd + I MSS

si cwnd \geq ssthresh \rightarrow se aplica Congestion Avoidance (CA)

cwnd = cwnd + MSS* (MSS / cwnd)




- > Si no hay perdidas, solo se aplica SS ya que ssthresh se mantiene a infinito
- SS hace que cada vez que pasa un RTT (se envían tantos datos cuanto una ventana entera) → la ventana cwnd se duplica cada RTT




- ¿Puede cwnd subir infinitamente?
 No, su valor máximo es generalmente 65535 bytes
- Además hay que tener en cuenta que lo que se transmite (ventana wnd) depende de cwnd y también de awnd
 awnd es generalmente un valor bastante estable




En resumen, si no hay perdidas, generalmente el TCP se comporta de esta manera




- En resumen, si no hay perdidas, generalmente el TCP se comporta de esta manera
- ¿Cuanto vale la ventana de transmision wnd?



- En resumen, si no hay perdidas, generalmente el TCP se comporta de esta manera
- La ventana wnd aumenta según cwnd hasta llegar a awnd, luego se estabiliza a este valor



- En resumen, si no hay perdidas, generalmente el TCP se comporta de esta manera
- La ventana wnd aumenta según cwnd hasta llegar a awnd, luego se estabiliza a este valor



Ejemplo con perdida

awnd > cwnd → por simplicidad ssthresh = infinito

cwnd = I MSS cwnd = 2 MSS


Dato
Dato
RTT RTT

tiempo





Ejemplo con perdida

awnd > cwnd → por simplicidad ssthresh = infinito




Ejemplo con perdida










(1)








Ejemplo con perdida




Ejemplo con perdida



Ejemplo con perdida

awnd > cwnd → por simplicidad ssthresh = 2 MSS



Se recibe un ack nuevo

Ejemplo con perdida

awnd > cwnd → por simplicidad ssthresh = 2 MSS

cwnd = I MSS cwnd = 2 MSS

Cada vez que llega un ack nuevo (<u>nuevo!</u>, no repetido)

Se reinicia el RTO


si cwnd < ssthresh \rightarrow se aplica Slow Start (SS)

cwnd = cwnd + I MSS


si cwnd \geq ssthresh \rightarrow se aplica Congestion Avoidance (CA)

cwnd = cwnd + MSS*(MSS/cwnd)

Ahora pero cwnd = ssthresh → hay que aplicar CA cwnd = 2 MSS + MSS * (MSS / 2 MSS) = 2.5 MSS




tiempo




Ejemplo con perdida

awnd > cwnd → por simplicidad ssthresh = 2 MSS


Se envian 3 segmentos, se reciben 3 ack, cada uno más o menos incrementa 1/3, la ventana sube a 4




- ▶ Si hay perdidas, se determina un nuevo valor por ssthresh
- Por debajo de este valor se aplica SS, por encima se aplica CA
- ▶ CA incrementa la ventana cwnd de I MSS por cada RTT




- Si hay perdidas, se determina un nuevo valor por ssthresh
- Por debajo de este valor se aplica SS, por encima se aplica CA
- ▶ CA incrementa la ventana cwnd de I MSS por cada RTT




- ▶ Si hay perdidas, se determina un nuevo valor por ssthresh
- Por debajo de este valor se aplica SS, por encima se aplica CA
- CA incrementa la ventana cwnd de I MSS por cada RTT




- ▶ Si hay perdidas, se determina un nuevo valor por ssthresh
- Por debajo de este valor se aplica SS, por encima se aplica CA
- ▶ CA incrementa la ventana cwnd de I MSS por cada RTT



- ▶ Si hay perdidas, se determina un nuevo valor por ssthresh
- Por debajo de este valor se aplica SS, por encima se aplica CA
- ▶ CA incrementa la ventana cwnd de I MSS por cada RTT



- ▶ Si hay perdidas, se determina un nuevo valor por ssthresh
- Por debajo de este valor se aplica SS, por encima se aplica CA
- ▶ CA incrementa la ventana cwnd de I MSS por cada RTT



- Si hay perdidas, el TCP vuelve a empezar con la menor tasa de envío posible (1 MSS) y va incrementando la ventana de doble por cada RTT
- Hasta pero la mitad de la ventana que había alcanzado cuando se ha producido una perdida siendo ssthresh = max(2 MSS, wnd / 2)
- A partir de este punto, TCP sigue incrementando la ventana pero más suavemente, es concreto de I MSS por cada RTT
- Esto porque la cantidad de información presente en una red cambia constantemente y por lo tanto también su punto de congestión
- Es muy probable por lo tanto que la próxima perdida (si la hay) será con un valor de ventana diferente




Tema 3 – Retransmission Time Out (RTO)


- El RTO se inicializa cuando se envía el primer segmento
 - Cada vez que se recibe un ack nuevo y hay segmentos pendientes de confirmación, el RTO está activo y va disminuyendo con el tiempo
 - Cuando llega a 0, se retransmite el primer segmento pendiente de confirmación (el primero del buffer TX)
 - Si no hay segmentos pendientes de confirmación, el RTO está desactivo
- RTO se computa con una formula
 - \triangleright RTO = srtt + 4 rttvar
 - Donde srtt es la media de los RTT y rttvar es la varianza
- Cada vez que se pierde un segmento y salta el RTO, su valor se duplica



Tema 3 – Retransmission Time Out (RTO)







- Puerto origen: identifica la aplicación origen de los datos
- Puerto destino: identifica la aplicación destino de los datos
- Número de secuencia: indica la posición del primer byte de dato enviado respecto al total
- Número ack: confirmación de haber recibido todo correctamente hasta este número menos I



0		15	<u> </u>		
Puerto origen			Puerto destino		
Número de secuencia					32 bits x 5 = 160 bits = 20 bytes
Número de confirmación					
Longitud cabecera	Reservado	Flags	Ventana anunciada		
	Checksum		Puntero urgente		
Opciones					0 - 40 bytes

- Longitud cabecera: este campo indica la longitud de la cabecera ya que esta es variable. Por defecto la cabecera TCP es de 20 bytes, pero hay un campo opciones que puede ocupar de 0 a 40 bytes.
- Reservado: campo reservado para futuras mejoras del TCP
- Ventana anunciada: campo donde se pone el valor de la ventana awnd que indica el espacio libre en el buffer de RX




0 15 16					
Puerto origen			Puerto destino		
	1	Número do		32 bits x 5 = 160 bits = 20 bytes	
	N	úmero de			
Longitud cabecera	Reservado	Flags	Ventana anunciada		
Checksum Puntero urgente					
Opciones					0 - 40 bytes


- Flags: indica que tipo de segmento se está transmitiendo. Los más usados son:
 - S: sincronismo, si activo quiere decir que se está enviando un syn (3WH)
 - A: ack, si activo significa que es una confirmación
 - F: finalizar, si activo significa que se quiere terminar la conexión TCP
 - R: reset, si activo significa que se quiere abortar una conexión TCP unilateralmente sin esperar un ack de vuelta (por ejemplo se ha intentado hacer una operación no permitida)




Tema 3 – Terminación de una conexión




Tema 3 – Terminación de una conexión





- Flags: indica que tipo de segmento se está transmitiendo. Los más usados son:
 - P: push, un extremo activa este flag cuando quiere que el otro lea rápido este mensaje





- Puntero urgente: se usa juntamente al flag U (urgente). Si el flag está activo, quiere decir que se quiere transmitir algo urgente y este puntero indica que parte de los datos son urgente (desde el número de secuencia hasta este puntero)
- Checksum: control de error en la lectura de los bits que componen el segmento TCP

0	15 16				
Puerto origen			Puerto destino		
Número de secuencia					32 bits × 5 = 160 bits = 20 bytes
	Nı	úmero de			
Longitud cabecera	Reservado	Flags	Ventana anunciada		
Checksum Puntero urgente					
Opciones					0 - 40 bytes

Opciones:

Se pueden usar este campo para añadir información y usar para implementar algún nuevo algoritmo



Tema 3 – Opciones

Timestamp

- Se puede enviar el reloj de un extremo y el otro extremo reenvía este mismo valor de vuelta al primero
- Restando el reloj actual con el reloj contenido en este campo, se calcula el RTT y por lo tanto el RTO

MSS

Durante el 3WH, los dos extremos se envían los respectivos MSS en este campo opciones para saber el máximo tamaño posible de los datos



Tema 3 – Opciones

Window Scale Factor (WSF)

- Se envía en el 3WH. Esta valor sirve para anunciar ventanas awnd más grande de la representación máxima posible en la cabecera TCP
- En la cabecera TCP hay 16 bits disponibles, quiere decir que el número máximo representable es 2^{16} -1 = 65535 bytes
- Cuando se estandarizó TCP, este valor era considerado grande (recordar que este valor indica el espacio disponible en el buffer de RX)
- Hoy en día es una gran limitación
- El WSF permite alcanzar valores más grandes y en concreto el valor real de la ventana anunciada es el enviado en el campo de la cabecera TCP multiplicado por 2^{WSF}
 - Si por ejemplo el valor enviado es 10.000 y el WSF establecido en el 3WH es 3, la ventana anunciada awnd es


$$10.000 \times 2^3 = 80.000$$
 bytes



Tema 3 – Opciones

Selective ACK (SACK)

- Se usa para la versión TCP SACK
- En concreto, permite usar el campo opciones para enviar los datos recibidos fuera de orden en caso de error.



Tema 3 – Protocolos UDP y TCP

- a) Introducción
- b) El protocolo UDP
- c) El protocolo TCP
 - Arquitectura
 - ▶ EI MSS
 - Números de secuencia
 - Establecimiento y terminación de una conexión TCP
 - Funcionamiento durante la transmisión
 - Control de flujo
 - Control de congestión
 - Cabecera TCP



Xarxes de Computadors

Tema 3 – Protocolos UDP y TCP