

PitStop Manager – Dokumentacja Aplikacji

Autorzy: Kacper Papuga, Tymon Korpiela

Przedmiot: Otwarte bazy danych

Wersja aplikacji: 1.0

1. Opis przeznaczenia aplikacji

PitStop Manager to system zarządzania zespołem wyścigowym, który łączy funkcje operacyjne dla pracowników zespołu z publicznym widokiem dla kibiców i sympatyków.

System realizuje dwa główne cele:

Panel operacyjny – narzędzie pracy dla mechaników i administratora zespołu. Umożliwia prowadzenie magazynu części eksploatacyjnych, dokumentowanie napraw pojazdów przez logi serwisowe, zarządzanie flotą pojazdów, kierowcami oraz kalendarzem wydarzeń wyścigowych.

Portal kibica – publiczna część aplikacji dostępna bez logowania. Kibice mogą śledzić kalendarz wyścigów z wynikami, przeglądać profile pojazdów zespołu wraz z ich specyfikacją techniczną oraz zapoznać się z sylwetkami kierowców startujących dla zespołu.

2. Wymagania sprzętowe, programowe i bezpieczeństwa

Wymagania sprzętowe (serwer)

Parametr	Minimum
RAM	64 MB
Miejsce na dysku	750 MB (środowisko XAMPP) + miejsce na pliki aplikacji i przesyłane zdjęcia
System operacyjny	Windows 7 / 8 / 10 / 11 (64-bit)

Wymagania programowe

Oprogramowanie	Wersja
XAMPP	8.2.12
Apache	2.4.58
PHP	8.2.12
MariaDB	10.4.32

Uwaga: PHP 8.2.12 wymaga zainstalowanego pakietu Microsoft Visual C++ 2019 Redistributable (VS16 X86 64bit). Pobierz z: <https://www.microsoft.com/en-us/download/>

Wymagania po stronie klienta (przeglądarka)

Aplikacja działa poprawnie w każdej nowoczesnej przeglądarce internetowej obsługującej HTML5 i CSS3:

- Google Chrome 90+
- Mozilla Firefox 88+
- Microsoft Edge 90+
- Safari 14+

Bezpieczeństwo

- Hasła użytkowników przechowywane są w bazie jako hasze bcrypt (funkcja `password_hash()`) z algorytmem `PASSWORD_BCRYPT`)
- Wszystkie dane wyświetlane ze zmiennych PHP filtrowane są przez `htmlspecialchars()` zapobiegając atakom XSS
- Dostęp do paneli administracyjnego i użytkownika chroniony jest weryfikacją sesji i roli na początku każdego pliku PHP — nieautoryzowane próby dostępu przekierowują do strony logowania
- Pliki konfiguracyjne (`config/db.php`) znajdują się poza folderem `public`
- Przesyłane pliki graficzne weryfikowane są pod kątem typu MIME i rozmiaru (maksymalnie 5 MB, dozwolone formaty: JPG, PNG, WEBP)
- Zapytania do bazy danych wykonywane są wyłącznie przez PDO z parametrami bindowanymi (prepared statements), co zabezpiecza przed SQL Injection

3. Opis instalacji

Krok 1 - Instalacja XAMPP

Pobierz i zainstaluj XAMPP w wersji 8.2.12 ze strony <https://www.apachefriends.org>. Upewnij się że zainstalowany jest pakiet Microsoft Visual C++ 2019 Redistributable.

Krok 2 - Skopiowanie plików aplikacji

Skopiuj folder `PitStop_Manager` do katalogu:

```
C:\xampp\htdocs\
```

Docelowa struktura katalogów powinna wyglądać następująco:

```
C:\xampp\htdocs\PitStop_Manager\  
├─ admin\           (panel administratora)  
├─ assets\          (zasoby statyczne)  
│  └─ img\          (obrazy dekoracyjne strony)  
│  └─ uploads\      (zdjęcia przesyłane przez użytkowników)  
│     └─ drivers\  
│     └─ events\  
│     └─ vehicles\  
│  └─ style.css  
│  └─ script.js  
├─ config\          (konfiguracja bazy danych)  
├─ includes\        (współdzielone pliki nagłówek i stopki)  
├─ public\          (strony dostępne publicznie)  
├─ sql\             (skrypt inicjalizujący bazę danych)  
└─ user\            (panel mechanika)
```

Krok 3 - Uruchomienie XAMPP

Otwórz XAMPP Control Panel i uruchom moduły **Apache** oraz **MySQL**.

Krok 4 - Utworzenie bazy danych

1. Otwórz przeglądarkę i przejdź pod adres: `http://localhost/phpmyadmin`
2. Utwórz nową bazę danych o nazwie `pitstop_db` z kodowaniem `utf8mb4_general_ci`
3. Wybierz bazę `pitstop_db`, przejdź do zakładki **Import**
4. Wybierz plik `PitStop_Manager/sql/init.sql` i kliknij **Importuj**

Plik `init.sql` tworzy wszystkie tabele oraz wstawia domyślne konta użytkowników (administratora i mechanika).

Krok 5 - Konfiguracja połączenia z bazą

Otwórz plik `config/db.php` i sprawdź czy dane połączenia są poprawne:

```
php  
  
$host = 'localhost';  
$db   = 'pitstop_db';  
$user = 'root';  
$pass = ''; // domyślnie puste w XAMPP
```

Krok 6 - Uruchomienie aplikacji

Otwórz przeglądarkę i przejdź pod adres:

4. Uwierzytelnienie w aplikacji – opis użytkowników i zakres możliwości

Aplikacja obsługuje trzy poziomy dostępu. Po zalogowaniu system automatycznie przekierowuje użytkownika do odpowiedniego panelu na podstawie przypisanej roli. Wylogowanie dostępne jest przez przycisk w prawym górnym rogu nawigacji i niszczy sesję użytkownika.

Domyślne dane logowania (po instalacji)

Login	Hasło	Rola
admin	password	Administrator
mechanik	password	Mechanik

Zalecenie bezpieczeństwa: Zmień hasła domyślnych kont bezpośrednio po pierwszym uruchomieniu aplikacji.

A. Gość (Kibic)

Rola publiczna, niewymagająca logowania. Gość ma dostęp wyłącznie do informacji przeznaczonych dla kibiców i sympatyków zespołu.

Dostępne funkcje:

- Strona główna** (`public/index.php`) – widok aktualności zespołu: trzy najbliższe zaplanowane wyścigi z datami i torami, tabela ostatnich pięciu wyników, statystyki sezonu (łączna liczba wydarzeń, ukończonych wyścigów, aktywnych pojazdów). Dla niezalogowanych gości wyświetlana jest sekcja zachęcająca do logowania.
- Kalendarz wydarzeń** (`public/events.php`) – pełna lista wydarzeń wyścigowych z filtrowaniem po statusie (zaplanowane / zakończone / anulowane). Każda karta wydarzenia pokazuje zdjęcie, datę, tor, status i skrót opisu. Szczegóły wydarzenia (`public/event_detail.php`) zawierają: zdjęcie w tle z tytułem, datę, tor, status, wynik (jeśli zakończone), opis, miniaturki pojazdów z linkami do ich profili oraz zdjęcia kierowców z linkami do ich profili.
- Pojazdy zespołu** (`public/vehicles.php`) – lista pojazdów z filtrowaniem po statusie (aktywny / w naprawie / wycofany). Profil pojazdu (`public/vehicle_detail.php`) zawiera: duże zdjęcie z nakładką tytułową, pełną specyfikację techniczną (silnik, napęd, masa, kategoria wyścigowa, rok produkcji i debiutu) oraz historię startów w wydarzeniach klikalną do ich szczegółów.

- **Kierowcy zespołu** (`public/drivers.php`) – lista kierowców z filtrowaniem (aktywni / byli kierowcy). Profil kierowcy (`public/driver_detail.php`) zawiera: duże zdjęcie, dane osobowe (narodowość, wiek wyliczany z daty urodzenia, rok dołączenia), biografię, statystyki (liczba startów, ukończonych wyścigów, lat w zespole) oraz historię startów z wynikami.
 - **Logowanie** (`public/login.php`) – formularz logowania dla członków zespołu. Konta tworzone są wyłącznie przez administratora.
-

B. Użytkownik (Mechanik)

Pracownik operacyjny z kontem w systemie. Posiada dostęp do panelu użytkownika oraz wszystkich funkcji dostępnych dla gościa.

Dostępne funkcje:

- **Panel główny** (`user/dashboard.php`) – widok powitalny z imieniem mechanika. Wyświetla: liczbę własnych logów serwisowych, liczbę części poniżej stanu minimalnego (z alertem wizualnym), aktualny czas, tabelę ostatnich pięciu własnych wpisów serwisowych oraz tabelę części wymagających uzupełnienia.
 - **Magazyn części** (`user/parts_inventory.php`) – pełna obsługa magazynu:
 - Lista wszystkich części z filtrowaniem po kategoriach zdefiniowanych przez administratora
 - Wizualny alert: ilość części poniżej minimum wyświetlana czerwonym kolorem jako badge
 - Dodawanie części (`user/add_part.php`): nazwa, kategoria, numer seryjny, status (nowy / używany / uszkodzony), cena, ilość, minimalny stan magazynowy
 - Edycja (`user/edit_part.php`) i usuwanie części z potwierdzeniem w oknie dialogowym
 - **Logi serwisowe** (`user/logs.php`) – dokumentacja napraw pojazdów:
 - Lista wszystkich logów w systemie (własnych i innych mechaników) z możliwością filtrowania po pojazdach
 - Tworzenie wpisu (`user/add_log.php`): tytuł, pojazd, użyte części z magazynu (ilość automatycznie odejmowana po zapisaniu), opis prac, data
 - Edycja (`user/edit_log.php`) wyłącznie własnych wpisów — przy logach innych mechaników przycisk edycji jest niedostępny
 - **Profil użytkownika** (`user/profile.php`) – edycja własnych danych: imię, nazwisko, adres e-mail. Zmiana hasła dostępna przez oddzielną stronę (`user/change_password.php`).
-

C. Administrator (Team Principal)

Najwyższy poziom uprawnień. Dostęp do pełnego panelu administracyjnego oraz wszystkich

funkcji niższych ról.

Dostępne funkcje:

- **Panel główny** (`admin/dashboard.php`) – widok statystyk systemu: liczba aktywnych pracowników, liczba pojazdów w flocie, liczba części z niskim stanem (z czerwonym alertem jeśli dotyczy). Tabela ostatnich pięciu logów serwisowych ze wszystkich kont z linkiem do pełnej listy.
- **Zarządzanie pracownikami** (`admin/users.php`) – pełna lista kont z datą utworzenia, rolą i statusem. Tworzenie konta (`admin/add_user.php`): login, imię, nazwisko, e-mail, hasło, rola. Edycja danych i hasła (`admin/edit_user.php`). Aktywacja i deaktywacja kont przyciskiem w tabeli (z potwierdzeniem). Administrator nie może deaktywować własnego konta ani zmienić własnej roli.
- **Zarządzanie kierowcami** (`admin/drivers.php`) – lista profili kierowców z liczbą przypisanych wydarzeń i statusem. Tworzenie (`admin/add_driver.php`) i edycja (`admin/edit_driver.php`): imię, nazwisko, numer startowy, narodowość, data urodzenia, rok dołączenia, zdjęcie (z podglądem i opcją usunięcia), biografia, status aktywności. Usunięcie możliwe tylko jeśli kierowca nie ma przypisanych wydarzeń.
- **Zarządzanie flotą** (`admin/vehicles.php`) – lista pojazdów z liczbą przypisanych logów i statusem. Tworzenie (`admin/add_vehicle.php`) i edycja (`admin/edit_vehicle.php`): marka, model, numer startowy, rok produkcji, VIN, status (aktywny / w naprawie / wycofany), silnik, napęd, masa, kategoria wyścigowa, rok debiutu, zdjęcie, opis publiczny. Pojazdu nie można usunąć jeśli posiada przypisane logi serwisowe.
- **Zarządzanie kategoriami magazynu** (`admin/categories.php`) – lista kategorii z liczbą przypisanych części. Tworzenie (`admin/add_category.php`) i edycja (`admin/edit_category.php`): nazwa i opis. Kategoria z przypisanymi częściami ma zablokowany przycisk usuwania.
- **Zarządzanie kalendarzem wyścigowym** (`admin/events_manage.php`) – lista wszystkich wydarzeń z podglądem przypisanych pojazdów i aktualnym statusem. Możliwość szybkiej zmiany statusu bezpośrednio w tabeli. Tworzenie (`admin/add_event.php`) i edycja (`admin/edit_event.php`): tytuł, tor, data, status, zdjęcie (drag & drop z podglądem), przypisane pojazdy i kierowcy (dropdown z checkboxami), opis, wynik (pole dostępne tylko dla statusu "zakończony"). Usuwanie z potwierdzeniem.
- **Nadzór nad logami serwisowymi** (`admin/logs.php`) – widok wszystkich logów ze wszystkich kont z filtrowaniem po pojazdach. Podgląd szczegółów naprawy, edycja każdego wpisu (`admin/edit_log.php`) i usuwanie z potwierdzeniem. Administrator nie tworzy logów — jest to wyłączna funkcja mechaników.

5. Schemat stron

└─ public/	[dostęp: wszyscy]
└─ index.php	Strona główna (wyniki, nadchodzące wyścigi, statystyki)
└─ login.php	Logowanie
└─ logout.php	Wylogowanie (niszczy sesję i przekierowuje)
└─ events.php	Kalendarz wydarzeń z filtrowaniem
└─ event_detail.php	Szczegóły wydarzenia (pojazdy, kierowcy, wynik)
└─ vehicles.php	Lista pojazdów z filtrowaniem
└─ vehicle_detail.php	Profil pojazdu (specyfikacja, historia startów)
└─ drivers.php	Lista kierowców z filtrowaniem
└─ driver_detail.php	Profil kierowcy (biografia, statystyki, starty)
└─ user/	[dostęp: zalogowany mechanik]
└─ dashboard.php	Panel główny (statystyki, ostatnie logi, alerty)
└─ profile.php	Edycja danych osobowych
└─ change_password.php	Zmiana hasła
└─ parts_inventory.php	Lista części z filtrowaniem i alertami
└─ add_part.php	Dodaj część do magazynu
└─ edit_part.php	Edytuj część
└─ logs.php	Lista własnych logów serwisowych
└─ add_log.php	Utwórz log serwisowy
└─ edit_log.php	Edytuj własny log
└─ admin/	[dostęp: zalogowany administrator]
└─ dashboard.php	Panel główny (statystyki systemu, ostatnie logi)
└─ users.php	Lista pracowników
└─ add_user.php	Dodaj pracownika
└─ edit_user.php	Edytuj dane i hasło pracownika
└─ drivers.php	Lista kierowców
└─ add_driver.php	Dodaj profil kierowcy
└─ edit_driver.php	Edytuj profil kierowcy
└─ vehicles.php	Lista pojazdów
└─ add_vehicle.php	Dodaj pojazd
└─ edit_vehicle.php	Edytuj pojazd
└─ categories.php	Lista kategorii magazynu
└─ add_category.php	Dodaj kategorię
└─ edit_category.php	Edytuj kategorię
└─ events_manage.php	Lista wydarzeń (z szybką zmianą statusu)
└─ add_event.php	Dodaj wydarzenie
└─ edit_event.php	Edytuj wydarzenie

6. Schemat bazy danych

Baza danych: `pitstop_db` | Kodowanie: `utf8mb4_general_ci`

Tabela: `users`

Konta użytkowników systemu.

Kolumna	Typ	Opis
id	INT AUTO_INCREMENT PK	Identyfikator użytkownika
username	VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL	Login użytkownika
password	VARCHAR(255) NOT NULL	Hash hasła (bcrypt)
email	VARCHAR(100) NOT NULL	Adres e-mail
first_name	VARCHAR(50)	Imię
last_name	VARCHAR(50)	Nazwisko
role	ENUM('admin','user')	Rola w systemie
is_active	TINYINT(1)	Status konta (1=aktywne, 0=nieaktywne)
created_date	TIMESTAMP	Data utworzenia konta

Tabela: `vehicles`

Pojazdy należące do zespołu.

Kolumna	Typ	Opis
id	INT AUTO_INCREMENT PK	Identyfikator pojazdu
number	VARCHAR(10)	Numer startowy
brand	VARCHAR(50) NOT NULL	Marka
model	VARCHAR(50) NOT NULL	Model
vin	VARCHAR(50) UNIQUE	Numer VIN
year	INT	Rok produkcji
status	ENUM('aktywny','w_naprawie','wycofany')	Status pojazdu
photo	VARCHAR(255)	Ścieżka do zdjęcia
engine	VARCHAR(100)	Opis silnika
weight	INT	Masa w kg
drive_type	VARCHAR(50)	Typ napędu (AWD/RWD/FWD)
category	VARCHAR(100)	Kategoria wyścigowa
debut_year	INT	Rok debiutu w zespole
description	TEXT	Opis publiczny dla kibiców

Tabela: **categories**

Kategorie części magazynowych.

Kolumna	Typ	Opis
id	INT AUTO_INCREMENT PK	Identyfikator kategorii
name	VARCHAR(100) NOT NULL	Nazwa kategorii
description	TEXT	Opis kategorii

Tabela: **parts**

Części w magazynie.

Kolumna	Typ	Opis
id	INT AUTO_INCREMENT PK	Identyfikator części
category_id	INT FK → categories.id	Kategoria (SET NULL przy usunięciu kategorii)
name	VARCHAR(100) NOT NULL	Nazwa części
serial_number	VARCHAR(50)	Numer seryjny
price	DECIMAL(10,2) NOT NULL	Cena jednostkowa
quantity	INT	Aktualna ilość w magazynie
min_quantity	INT	Minimalny stan (próg alertu)
status	ENUM('nowy','używany','uszkodzony')	Stan części

Tabela: **logs**

Logi serwisowe - dokumentacja napraw pojazdów.

Kolumna	Typ	Opis
id	INT AUTO_INCREMENT PK	Identyfikator logu
user_id	INT FK → users.id	Autor logu (SET NULL przy usunięciu użytkownika)
vehicle_id	INT FK → vehicles.id	Naprawiany pojazd (CASCADE przy usunięciu pojazdu)
title	VARCHAR(200) NOT NULL	Tytuł prac
content	TEXT NOT NULL	Opis wykonanych prac
created_at	TIMESTAMP	Data utworzenia
updated_at	TIMESTAMP	Data ostatniej modyfikacji

Tabela: **log_parts**

Powiązanie logów z użytymi częściami (relacja wiele-do-wielu).

Kolumna	Typ	Opis
log_id	INT FK → logs.id	Identyfikator logu (CASCADE)
part_id	INT FK → parts.id	Identyfikator części (CASCADE)
quantity_used	INT	Ilość użyta podczas naprawy

Tabela: **events**

Wydarzenia wyścigowe.

Kolumna	Typ	Opis
id	INT AUTO_INCREMENT PK	Identyfikator wydarzenia
title	VARCHAR(200) NOT NULL	Tytuł wydarzenia
event_date	DATE NOT NULL	Data wydarzenia
track_name	VARCHAR(100)	Nazwa toru
status	ENUM('zaplanowane','zakończone','anulowane')	Status
result	VARCHAR(100)	Wynik zespołu
description	TEXT	Opis wydarzenia
photo	VARCHAR(255)	Ścieżka do zdjęcia

Tabela: **event_vehicles**

Powiązanie wydarzeń z pojazdami (relacja wiele-do-wielu).

Kolumna	Typ	Opis
event_id	INT FK → events.id	Identyfikator wydarzenia (CASCADE)
vehicle_id	INT FK → vehicles.id	Identyfikator pojazdu (CASCADE)

Tabela: **drivers**

Profile kierowców wyścigowych.


Kolumna	Typ	Opis
id	INT AUTO_INCREMENT PK	Identyfikator kierowcy
first_name	VARCHAR(50) NOT NULL	Imię
last_name	VARCHAR(50) NOT NULL	Nazwisko
number	INT	Numer startowy kierowcy
nationality	VARCHAR(50)	Narodowość
date_of_birth	DATE	Data urodzenia
photo	VARCHAR(255)	Ścieżka do zdjęcia
bio	TEXT	Biografia
is_active	TINYINT(1)	Status w zespole (1=aktywny)
joined_year	INT	Rok dołączenia do zespołu
created_at	TIMESTAMP	Data dodania profilu

Tabela: **event_drivers**

Powiązanie wydarzeń z kierowcami (relacja wiele-do-wielu).

Kolumna	Typ	Opis
event_id	INT FK → events.id	Identyfikator wydarzenia (CASCADE)
driver_id	INT FK → drivers.id	Identyfikator kierowcy (CASCADE)

Diagram relacji



7. Opis interfejsu i instrukcja użytkownika

Ogólne zasady interfejsu

Aplikacja utrzymana jest w ciemnej kolorystyce (dark mode) z pomarańczowym kolorem akcentującym ( #ff5e00). Górna nawigacja dostosowuje się automatycznie do roli zalogowanego użytkownika:

- **Gość:** Strona główna, Kalendarz, Pojazdy, Kierowcy, przycisk Logowanie
- **Mechanik:** Strona główna, Kalendarz, Pojazdy, Kierowcy, Magazyn, Logi, Profil, przycisk Wyloguj
- **Administrator:** Dashboard, Pracownicy, Kierowcy, Pojazdy, Magazyn, Kalendarz, Logi, przycisk Wyloguj

Komunikaty o powodzeniu operacji wyświetlane są w zielonej ramce, błędy w czerwonej — zawsze na górze strony bezpośrednio po wykonaniu akcji. Operacje usuwania wymagają potwierdzenia w oknie dialogowym przeglądarki.

Przyciski akcji w tabelach:

- **Pomarańczowy ołówek** – edycja rekordu
- **Czerwony kosz** – usunięcie rekordu
- **Zielona/czerwona ikona człowieka** – aktywacja/deaktywacja
- **Szara kłódka** – operacja niedostępna (np. usunięcie rekordu z powiązaniem)

Instrukcja dla gościa (kibica)

Przeglądanie kalendarza:

1. Kliknij zakładkę **Kalendarz** w górnej nawigacji
2. Użyj przycisków filtrowania aby zawęzić listę do wybranego statusu
3. Kliknij kartę wydarzenia aby zobaczyć szczegóły — zdjęcie, opis, pojazdy i kierowców
4. W szczegółach wydarzenia kliknij miniaturę pojazdu lub zdjęcie kierowcy aby przejść do ich profilu
5. Przycisk **Powrót do kalendarza** wraca do listy wydarzeń

Przeglądanie pojazdów:

1. Kliknij zakładkę **Pojazdy** w górnej nawigacji
2. Filtruj po statusie używając przycisków nad listą

3. Kliknij kartę pojazdu aby zobaczyć pełną specyfikację techniczną i historię startów
4. Wiersze w historii startów są klikalne i prowadzą do szczegółów danego wydarzenia

Przeglądanie kierowców:

1. Kliknij zakładkę **Kierowcy** w górnej nawigacji
 2. Przełączaj między aktywnymi i byłymi kierowcami przyciskami filtrowania
 3. Kliknij kartę kierowcy aby zobaczyć pełny profil z biografią, statystykami i historią wyścigów
-

Instrukcja dla mechanika (użytkownika)

Logowanie:

1. Kliknij **Logowanie** w prawym górnym rogu
2. Wpisz login i hasło otrzymane od administratora
3. Po zalogowaniu system przekieruje do panelu mechanika

Zarządzanie magazynem:

1. Kliknij zakładkę **Magazyn** w nawigacji
2. Użyj przycisków kategorii nad tabelą aby filtrować części
3. Części wyświetlone czerwonym kolorem ilości osiągnęły minimalny stan — należy je uzupełnić
4. Kliknij **Dodaj część** (przycisk na dole listy) aby dodać nową pozycję do magazynu
5. Przy każdej części dostępne są przyciski edycji i usunięcia
6. Usunięcie wymaga potwierdzenia w oknie dialogowym

Tworzenie logu serwisowego:

1. Kliknij zakładkę **Logi** w nawigacji
2. Kliknij **Dodaj log** na dole listy
3. Podaj tytuł prac i wybierz pojazd z listy rozwijanej
4. Opisz wykonane prace w polu opisu
5. Wybierz z listy części użyte podczas naprawy — ich ilość zostanie automatycznie odjęta z magazynu po zapisaniu
6. Kliknij **Zapisz log**

Edycja logu:

1. Na liście logów kliknij ikonę ołówka przy wybranym wpisie
2. Edytować można wyłącznie własne wpisy — przy cudzych logach przycisk edycji jest niedostępny

3. Po zmianach kliknij **Zapisz zmiany**

Edycja profilu:

1. Kliknij zakładkę **Profil** w nawigacji
 2. Zmień imię, nazwisko lub adres e-mail i kliknij **Zapisz dane**
 3. Aby zmienić hasło kliknij przycisk **Zmień hasło** który przenosi do osobnego formularza
-

Instrukcja dla administratora

Dodawanie nowego pracownika:

1. Przejdź do zakładki **Pracownicy** i kliknij **Dodaj pracownika**
2. Wypełnij formularz: login (musi być unikalny), imię, nazwisko, e-mail, hasło tymczasowe, rola
3. Kliknij **Utwórz pracownika** — konto jest od razu aktywne
4. Poinformuj pracownika o danych logowania i poproś o zmianę hasła przy pierwszym logowaniu

Dezaktywacja konta:

1. Na liście pracowników kliknij ikonę dezaktywacji przy wybranej osobie
2. Potwierdź operację w oknie dialogowym
3. Konto zostaje dezaktywowane — użytkownik nie może się zalogować, ale jego dane i logi pozostają w systemie
4. Ponowna aktywacja działa tym samym przyciskiem

Dodawanie wydarzenia wyścigowego:

1. Przejdź do zakładki **Kalendarz** i kliknij **Dodaj wydarzenie**
2. Wypełnij tytuł, datę i nazwę toru
3. Wybierz status — po wyborze "Zakończone" pojawia się pole na wynik
4. Opcjonalnie dodaj zdjęcie — przeciągnij plik na obszar uploadu lub kliknij go aby wybrać z dysku
5. Z rozwijanej listy z checkboxami wybierz pojazdy i kierowców przypisanych do tego wydarzenia
6. Kliknij **Dodaj wydarzenie**

Szybka zmiana statusu wydarzenia:

1. Na liście wydarzeń (`events_manage.php`) każdy wiersz zawiera rozwijane menu ze statusem
2. Zmień status bezpośrednio w tabeli i kliknij zielony przycisk z ptaszkiem obok

3. Nie ma potrzeby wchodzenia do pełnego formularza edycji

Zarządzanie logami serwisowymi:

1. Przejdź do zakładki **Logi**
2. Filtruj logi po pojazdach używając przycisków nad tabelą
3. Kliknij ikonę edycji aby poprawić dowolny wpis — admin może edytować logi wszystkich mechaników
4. Kliknij ikonę kosza aby usunąć wpis (wymagane potwierdzenie)

Zarządzanie kategoriami magazynu:

1. Przejdź do zakładki **Magazyn** w nawigacji admina
2. Lista pokazuje kategorie wraz z liczbą przypisanych części w każdej
3. Kategorie z przypisanymi częściami mają zablokowany przycisk usuwania (ikona kłódki z podpowiedzią)
4. Kliknij **Dodaj kategorię** aby utworzyć nową — wymagana jest tylko nazwa, opis jest opcjonalny

8. Znane ograniczenia

- Aplikacja zaprojektowana jest do działania w środowisku lokalnym (XAMPP). Wdrożenie na serwer produkcyjny wymaga dodatkowej konfiguracji uprawnień do folderów `assets/uploads/`
- Folder `assets/uploads/` oraz jego podfoldery (`drivers/`, `events/`, `vehicles/`) muszą mieć uprawnienia do zapisu przez proces serwera Apache
- Po świeżej instalacji baza danych zawiera tylko dwa domyślne konta — wszystkie pozostałe dane (pojazdy, kierowcy, wydarzenia, części) należy wprowadzić ręcznie przez panel administratora
- Folder `assets/img/` przeznaczony jest na statyczne zasoby graficzne strony (ikony, grafiki dekoracyjne) — w obecnej wersji aplikacji nie zawiera plików