Acostumbrándonos al entorno GNS3

Pablo Collado Soto

Ingeniería de Tráfico

1. Introducción

En esta práctica vamos a intentar familiarizarnos con el entorno GNS3 así como con mgen, herramienta con la que generamos tráfico para poner a prueba la red bajo estudio. Tenga en cuenta que los archivos que se han empleado para generar tráfico en el escenario, así como los archivos que recogen el tráfico real sobre la red se adjuntan en el repositorio asociado.

En nuestro escenario contamos con un equipo SRC que generará tráfico que atravesará al router R1 para llegar al equipo DST. Como cabría esperar, R1 cuenta con 2 interfaces. La primera pertenece a la misma subred que SRC y la segunda a la misma que DST. Para poder controlar la congestión en el encaminador a nuestro antojo modificaremos la velocidad de la interfaz conectada a DST desde el punto de vista de la capa de red. Al estar empleando interfaces fastEthernet podríamos esperar una tasa en las líneas asociadas de 100 Mbps. No obstante y debido a las limitaciones intrínsecas a nuestro escenario virtualizado veremos que esas velocidades se "quedan" en unos 20 Mbps. No especificamos una velocidad ya que la velocidad real variará ligeramente en función de la potencia del equipo sobre el que ejecutemos las simulaciones. En nuestro caso disponemos de 16 GB de memoria RAM y un procesador Intel(R) Core(TM) i7-5500U CPU @ 2.40GHz tal y como indica el comando 1scpu. Nuestro sistema operativo anfitrión es Ubuntu 20.04.

1.1. Configurando carpetas compartidas

Antes de proceder a probar el escenario queremos dedicar una pequeña sección a explicar la configuración que hemos llevado a cabo en las máquinas virtuales para poder extraer los archivos que recogen las trazas de tráfico en base a las cuales obtendremos las gráficas que adjuntamos en el documento. Personalmente no nos agrada demasiado trabajar dentro de máquinas virtuales y, al estar ejecutando Ubuntu de forma nativa preferimos generar las gráficas en nuestro propio equipo para poder guardarlas de manera más cómoda.

Para conseguir compartir archivos basta con configurar las carpetas compartidas en cada una de las 3 máquinas virtuales del entorno. Comenzaremos explicando la jerarquía que debemos crear desde la máquina anfitriona. En el sistema operativo nativo solo debemos crear un directorio en el que se almacenarán todos los archivos generados. En nuestro caso lo hemos nombrado VMWare_shares y la ruta absoluta hasta él viene dada por /home/pablo/VMWare_shares. En el VMWare Player que ejecutamos en el anfitrión configuraremos una carpeta compartida en el menú Virtual Machine >Virtual Machine Settings al que también podemos acceder con CTRL + D. Una vez dentro hacemos click en Options y creamos una carpeta compartida cuyo Host Path apunte a /home/pablo/VMWare_shares. Debemos anotar el nombre que le damos al directorio compartido ya que después de crearlo aparecerá la carpeta /mnt/hgfs/Foo donde Foo es el nombre que nosotros le hemos dado a la carpeta compartida en cuestión. A fin de trabajar de manera más cómoda hemos creado un enalce simbólico a dicho directorio en el directorio de conexión del usuario itraf en la máquina virtual. En otras palabras, hemos ejecutado ln -s /mnt/hgfs/Foo /home/itraf/Host_shares con lo que el directorio Host_shares es un enlace a la carpeta compartida.

En cada una de las máquinas que lanzamos al ejecutar el escenario de GNS3 haremos algo parecido. Navegando por VM >Settings (o pulsando de nuevo CTRL + D) configuramos una nueva carpeta compartida en cada máquina. Llamaremos a dicha carpeta Foo de nuevo y la apuntaremos contra el

directorio /home/itraf/Host_shares de la máquina virtual .ºriginal". Para trabajar de forma más cómoda ejecutaremos ln -s /mnt/hgfs/Foo /home/itraf/Int_shares en cada máquina del escenario de GNS3 para lograr lo mismo que hacíamos con el directorio Host_shares en el párrafo anterior.

Tal y como está montado el escenario ahora basta con mover un archivo a la carpeta Int_shares en cualquiera de las máquinas lanzadas por GNS3 para que éste aparezca en la carpeta VMWare_shares del sistema operativo anterior. Así podemos extraer los archivos necesarios de una manera sencilla para procesarlos más tarde sin tener la monstruosidad de escenario devorando memoria RAM como si no hubiera un mañana.

2. Generando tráfico sin saturar el router

En una primera instancia intentaremos generar tráfico sin saturar el enlace de salida del router a fin de no provocar que el buffer de salida del router se desborde. Para ello debemos recordar que la interfaz de salida del mismo tiene una tasa de alrededor de 20 Mbps. Tal y como sugiere el guión de la práctica vamos a configurar SRC para que emita 4 flujos de datos de tal manera que en el momento de mayor solapamiento solo tengamos una tasa de entrada total de 17 Mbps. Para controlar el "caudal" de cada flujo podemos alterar el tamaño del paquete en la capa de aplicación (esto es, la SDU de la capa de transporte) o el número de paquetes de ese tamaño que la capa de aplicación emite por segundo. Dado que ambos parámetros controlan de manera directa el "tamaño" de los flujos fijaremos uno de ellos para variar el otro hasta conseguir el objetivo deseado.

Las velocidades de los flujos vienen dadas por:

	Instante de comienzo [s]	Instante de fin [s]	Tasa [Mbps]
1	0	20	8
2	5	20	1
3	10	20	4
4	15	20	4

En nuestro caso vamos a fijar el tamaño de la SDU en la capa de transporte a 1250 B. Aún añadiendo las cabeceras de UDP, IP y Ethernet tenemos un tamaño total en la capa física de $L_{phys} = 1250 + 8 + 20 + 38 = 1316 \ B$. Recordemos que la MTU típica de Ethernet es de 1500 B con lo que no la estamos superando. De hacerlo deberíamos tener en cuenta el aumento de sobrecarga de cabeceras al que nos enfrentaríamos ya que un mensaje de la capa de aplicación requeriría más de una trama en la capa de enlace.

Si comparamos la sobrecarga introducida por las cabeceras con el tamaño del mensaje veremos que éstas no representan ni siquiera el 5,3 % del total del paquete ($\frac{L_{hdr}}{L_{app}} = \frac{8+20+38}{1250} = 0,0528 < 0,053$). Esto implica que la velocidad en la capa física (V_{phy}) será un 5,3 % mayor que la de la capa de aplicación (V_{app}), que es la que vamos a medir.

$$\frac{V_{phy}}{V_{app}} = \frac{\frac{L_{phy}}{t}}{\frac{L_{app}}{t}} = \frac{L_{phy}}{L_{app}} = \frac{L_{app} + L_{hdr}}{L_{app}} = 1 + \frac{66 \ B}{1250 \ B} = 1 + 0,0528 \rightarrow V_{phy} = 1,0528 \cdot V_{app}$$

Despreciaremos esta diferencia pero es bueno conocer que existe tal y como nos invita a hacer el guión de la práctica.

En cualquier caso con un tamaño de mensaje $L_{app}=1250\ B$ estamos dentro de los límites de la MTU de Ethernet con lo que es apropiado. Una vez decidido esto vamos a ver cómo podemos lograr una velocidad determinada en un flujo variando el número de mensajes por segundo N. Aplicando la mismísima definición de tasa en la ecuación 1 llegamos a una expresión que nos permite controlar la tasa de cada flujo.

	Paquetes por segundo	Tamaño de la SDU de UDP [B]
1	800	1250
2	100	1250
3	400	1250
4	400	1250

Tabla 1: Configuración de los flujos




Figura 1: Tasa de cada flujo.

$$V_e = N \frac{pkt}{s} \cdot 1250 \frac{B}{pkt} \cdot 8 \frac{b}{B} \rightarrow V_e = N \cdot 10^4 \ bps \rightarrow N = 10^{-4} \cdot V_e \ [bps] \rightarrow$$

$$\rightarrow N = 10^{-4} \cdot V_e \cdot 10^6 \frac{Mbps}{bps} = 100 \cdot V_e \ [Mbps] \quad (1)$$

Esto es, que si queremos un flujo de 8 Mbps debemos especificar $N=100 \cdot 8=800 \frac{pkt}{s}$ en la configuración de mgen en el emisor. Así, los parámetros de configuración de cada flujo se recogen en la tabla 1. Teniendo esto claro vamos a adjuntar cada una de las figuras (figuras 1-4) que se nos requerían en este caso.

2.1. Comentando las gráficas 1-4

Observando las gráficas vemos que, aunque no debería estar ocurriendo, el buffer de R1 se está saturando. La latencia comienza a crecer cuando tenemos un flujo acumulado de 17 Mbps hasta saturar pocos instantes después de 15 s. De ésto deducimos que la velocidad real de la interfaz de salida de R1 en nuestro equipo es menor de 17 Mbps. Asociada a esta saturación del buffer tras $t=15\ s$ tenemos una pérdida de paquetes. El jitter es prácticamente constante pero deberíamos observar un pequeño pico en el momento en el que el buffer se empieza a saturar.

Debido a que estos resultados no son los que esperaríamos decidimos repetir la prueba con flujos de menor tasa para observar las gráficas que se generarían en una situación sin congestión. Las incluimos en la siguiente sección.

3. Rebajando el tráfico para evitar saturar el router

A fin de evitar la saturación del encaminador hemos decidido rebajar la tasa de los flujos para que quede tal y como se recoge en la tabla 2.

Con la nueva configuración de la tabla 2 generamos las figuras 5-8.




Figura 2: Latencia de cada flujo.




Figura 3: Jitter de cada flujo.




Figura 4: Pérdidas de cada flujo.

	Instante de comienzo [s]	Instante de fin [s]	Tasa [Mbps]
1	0	20	4
2	5	20	1
3	10	20	4
4	15	20	4

Tabla 2: Rebajando la tasa del flujo 1.




Figura 5: Tasa de cada flujo.




Figura 6: Latencia de cada flujo.




Figura 7: Jitter de cada flujo.




Figura 8: Pérdidas de cada flujo.




Figura 9: Tasa de cada flujo.




Figura 10: Latencia de cada flujo.

3.1. Comentando las gráficas 5-8

Observamos que la pérdida es nula para cada uno de los flujos y que la latencia es prácticamente constante en el periodo de 20 s que dura la prueba. Con lo que el buffer no llega a llenarse. De esto deducimos que la tasa real de la interfaz de salida es mayor que 13 Mbps, el total máximo que experimentamos durante la prueba. También debemos comentar que el jitter es prácticamente constante ya que la latencia también lo es.

4. Limitando la interfaz de salida a 10 Mbps

Tal y como comenta el guión configuramos R1 para que limite la velocidad de la interfaz de salida a 10 Mbps. Recuperando la configuración inicial de los flujos llegamos a las gráficas que se recogen en las figuras 9-12.

4.1. Comentando las gráficas 9-12

Antes de llevar a cabo las pruebas esperábamos observar una gráfica de latencia parecida a la que obtuvimos en la figura 2. No obstante generamos la gráfica de la figura 10. Se aprecia que la latencia




Figura 11: Jitter de cada flujo.




Figura 12: Pérdidas de cada flujo.

comienza a subir cuando se incorporan más flujos a la prueba pero no llegamos a saturar el buffer como lo hacíamos en el primer escenario. Dada la variabilidad del escenario desconocemos qué está provocando este comportamiento pero sí observamos una diferencia tras alterar la configuración de R1. Sí que provocamos una pérdida de paquetes tal y como vemos en la figura 12 que se produce cuando la tasa agregada de los flujos es mayor que la velocidad de la interfaz de salida. Ésto se sigue del hecho de que en ausencia de mecanismos QoS el buffer del router es una simple cola FIFO. Veamos cómo se compota el buffer para cada uno de los tramos de la prueba.

4.1.1. Tramo 1: $t \in [0, 5]$ s

En este caso solo tenemos un flujo de 8 Mbps con lo que su tasa de salida será la misma ya que es menor que la velocidad de la interfaz: $10 \ Mbps$.

4.1.2. Tramo 2: $t \in [5, 10] s$

Al igual que antes, solo tendremos 2 flujos con una tasa agregada de 9 Mbps que sigue siendo menor que la tasa de la interfaz de salida. Cada flujo tendrá una tasa de salida igual que la de entrada.

4.1.3. Tramo 3: $t \in [10, 15]$ s

En este tramo ya tenemos una tasa agregada de $13\ Mbps$ con lo que se producirá un reparto proporcional:

$$\begin{split} V_{o_x} &= \frac{V_{i_x}}{\sum_{x=1}^3 V_{i_x}} \cdot V_o \\ V_{o_1} &= \frac{8 \ Mbps}{8 \ Mbps + 1 \ Mbps + 4 \ Mbps} \cdot 10 \ Mbps \approx 6,154 \ Mbps \\ V_{o_2} &= \frac{1 \ Mbps}{8 \ Mbps + 1 \ Mbps + 4 \ Mbps} \cdot 10 \ Mbps \approx 0,769 \ Mbps \\ V_{o_3} &= \frac{4 \ Mbps}{8 \ Mbps + 1 \ Mbps + 4 \ Mbps} \cdot 10 \ Mbps \approx 3,077 \ Mbps \end{split}$$

4.1.4. Tramo 4: $t \in [15, 20]$ s

Tan solo debemos añadir un flujo al procedimiento anterior:

$$\begin{split} V_{o_x} &= \frac{V_{i_x}}{\sum_{x=1}^4 V_{i_x}} \cdot V_o \\ V_{o_1} &= \frac{8 \; Mbps}{8 \; Mbps + 1 \; Mbps + 4 \; Mbps + 4 \; Mbps} \cdot 10 \; Mbps \approx 4,706 \; Mbps \\ V_{o_2} &= \frac{1 \; Mbps}{8 \; Mbps + 1 \; Mbps + 4 \; Mbps + 4 \; Mbps} \cdot 10 \; Mbps \approx 0,588 \; Mbps \\ V_{o_3} &= \frac{4 \; Mbps}{8 \; Mbps + 1 \; Mbps + 4 \; Mbps + 4 \; Mbps} \cdot 10 \; Mbps \approx 2,353 \; Mbps \\ V_{o_4} &= \frac{4 \; Mbps}{8 \; Mbps + 1 \; Mbps + 4 \; Mbps + 4 \; Mbps} \cdot 10 \; Mbps \approx 2,353 \; Mbps \end{split}$$

5. Conclusión

En definitiva, vemos cómo y por qué se manifiesta la congestión en un encaminador y nos damos cuenta de la necesidad de procedimientos QoS para poder priorizar según y qué flujos en función de las necesidades del servicio requerido. En la siguiente práctica asistiremos a la configuración de mecanismos QoS.