# **Chapitre 3**

### Représentation des données

# Représentation des entiers

«Pour tout comprendre, lire ce chapitre en entier.»

Nous avons vu au chapitre précédent comment écrire les entiers naturels en binaire ou en hexadécimal. Maintenant nous allons étudier comment les entiers *relatifs*, c'est-à-dire positifs ou négatifs (on dit aussi *signés* en Informatique) sont représentés en machine. On va d'abord se limiter aux entiers naturels et on va voir qu'il n'y a pas de difficulté majeure à comprendre leur représentation en machine.

#### Remarque importante

Il existe des *centaines* de langages de programmation. Les principaux sont : C, C++, C#, JAVA, PYTHON, PHP et JAVASCRIPT (cette liste est non exhaustive). Chaque langage utilise ses propres *types de variable* mais en général il y a beaucoup de ressemblances. On travaillera donc sur des exemples de types de variables utilisés dans tel ou tel langage...sachant que ce type n'existe pas nécessairement en PYTHON.

# Représentation des entiers naturels : l'exemple du unsigned char

En Informatique on dit souvent qu'un entier naturel est *non signé* (ou *unsigned* en Anglais). Le type *unsigned char* se rencontre en C et en C++ (entre autres).

Un unsigned char est stocké sur un octet, c'est à dire 8 bits :

- · l'octet 0000 0000 représente l'entier 0;
- · 0000 0001 représente 1;
- et ainsi de suite jusqu'au plus grand entier représentable sur un octet :
  (1111 1111)<sub>2</sub> = 255.

On peut donc représenter les 256 premiers entiers avec un *unsigned char* et c'est logique : un octet, c'est 8 bits, chaque bit peut prendre 2 valeurs et  $2^8 = 256$ .

Si on a besoin de représenter des entiers plus grands, on pourra utiliser l'unsigned short : c'est la même chose mais ce type est représenté sur 2 octets. Donc on peut représenter les 2<sup>16</sup> premiers entiers naturels, c'est à dire les nombres compris entre 0 et 65 535 inclus.

Cela continue avec l'unsigned int (sur 4 octets) et l'unsigned long (8 octets).

#### Remarque

En Python c'est différent : le type **int** (abréviation de *integer*, qui veut dire « entier » en Anglais) permet de représenter des entiers arbitrairement grands, les seules limitations étant la mémoire de la machine. Il n'y a qu'à évaluer **2**<sup>100000</sup> dans un *shell* Python pour s'en convaincre.

# Représentation des entiers relatifs : l'exemple du type char

Le type *char* (qui n'existe pas en PYTHON) utilise un octet et l'on veut représenter des entiers relatifs (donc plus seulement positifs).

## 1 Une première idée... qui n'est pas si bonne

On pourrait décider que le bit de poids fort est un bit de signe : 0 pour les positifs et 1 pour les négatifs, par exemple. Les 7 autres bits serviraient à représenter la valeur absolue du nombre. Puisqu'avec 7 bits on peut aller jusqu'à (111 1111)<sub>2</sub> = 127, ce format permettrait de représenter tous les nombres entiers de -127 à 127.

Par exemple 1000 0011 représenterait -3 et 0001 1011 représenterait 27.

Il est un peu dommage que zéro ait 2 représentations : 0000 0000 et 1000 0000, mais ce qui est encore plus dommage c'est que lorsqu'on ajoute les représentations de -3 et de 27 voici ce qui se passe :

On obtient 10001 1110, qui représente -30... On aurait bien sûr préféré que cela nous donne 24.


### 2 La bonne idée : le complément à deux

Ce format, qui est utilisé avec le type char, permet de représenter les entiers de -128 à 127 :

#### Propriété

Représentation en complément à 2 sur un octet :

- Soit **x** un entier positif plus petit ou égal à 127, alors on représente **x** par son écriture binaire (qui comprend 7 bits) et donc le bit de poids fort de l'octet (le 8<sup>e</sup> ) est égal à zéro.
- Sinon si **x** est un entier strictement négatif plus grand que -128, on le représente par l'écriture binaire de **256** + **x**, qui est toujours représenté par un octet avec un bit de poids fort égal à 1.



#### **Exemples**

**Comment représenter 97?** Ce nombre est positif, on le représente par son écriture binaire sur 8 bits : 0110 0001

**Comment représenter -100?** Ce nombre est négatif, il est donc représenté en machine par 256-100=156, c'est-à-dire 1001 1100

Que représente 0000 1101? Le bit de poids fort est nul donc cela représente (0000 1101)<sub>2</sub>, c'est à dire 13.

Que représente 1000 1110? Le bit de poids fort est non nul.  $(1000 \ 1110)_2 = 142$  représente x avec donc 256 + x = 142, c'est-à-dire x = -114.

#### Méthode

Pour passer d'un nombre à son opposé en complément à 2, en binaire on procède de *la droite vers la gauche* 

- · On garde tous les zéros et le premier 1.
- · On «inverse» tous les autres bits.

#### Exemple

Si on veut l'écriture en complément à 2 de -44 on commence par écrire 44 en base 2 :

$$44 = (0010 \ 1100)_{2}$$

Puis on applique la méthode précédente :

Ce qui nous donne

Ainsi la représentation de -44 en complément à 2 sur 8 bits est 1101 0100.

Ce qui est agréable, c'est que **l'addition naturelle est compatible avec cette représentation** dans la mesure où :

- · On ne dépasse pas la capacité : on n'ajoutera pas 100 et 120 car cela dépasse 127.
- Si on ajoute deux octets et que l'on a une retenue à la fin de l'addition (ce serait un 9<sup>e</sup> bit), alors celle-ci n'est pas prise en compte.

#### Exemple

Ajoutons les représentations de 97 et -100 :

On a  $(1111\ 1101)_2 = 253$ , il représente donc x sachant que 256 + x = 253, c'est à dire x=-3.

On retrouve bien 97+(-100)=-3.

Attention à ne pas dépasser la capacité du format : en ajoutant 120 et 20 on obtient 140 qui, étant plus grand que 128, représente 140-156 = -116. C'est ce qu'affiche le programme suivant.

```
#include <iostream> // nécessaire pour utiliser cout

int main() // début de la fonction main
{
    char c1 = 120; // on définit une première variable
    char c2 = 20; // puis une deuxième
    char c3 = c1+c2; // on les ajoute
    std::cout << (int) c3; // on affiche le résultat en base 10
    return 0; // la fonction main renvoie traditionnellement zéro
}</pre>
```

# **III** Les principaux formats

En général, dans la majorité des langages (C, C++, C#, Java par exemple) les types suivants sont utilisés pour représenter les entiers relatifs (les noms peuvent varier d'un langage à l'autre):

- · char : Pour représenter les entiers compris entre -128 et +127. Nécessite un octet.
- short : Pour des entiers compris entre -32768 et 37267 (-2<sup>15</sup> et 2<sup>15</sup> 1). Codage sur 2 octets.
- int : (4 octets) entiers compris entre -2 147 483 648 et +2 147 483 647 ( $-2^{31}$  et  $2^{31}$  1).
- long: (8 octets) entiers compris entre -9 223 372 036 854 775 808 et +9 223 372 036 854 775 807 (-2<sup>63</sup> et 2<sup>63</sup> 1).

# IV Quelques ordres de grandeur

- 1 kilooctet = 1 ko = 1000 octets (fichiers textes)
- 1 mégaoctet = 1 Mo = 1000 (fichiers .mp3)
- 1 gigaoctet = 1 Go = 1000 (RAM des PC actuels, jeux)
- 1 téraoctet = 1 To = 1000 (Disques durs actuels)
- 1 pétaoctet = 1 Po = 1000 To
- 1 exaoctet = 1 Eo = 1000 Po = **10**<sup>18</sup> octets (trafic internet mondial mensuel prévu en 2022 : 376Eo)

## **Exercices**

## **Exercice 1** On considère le code C++ suivant : #include <iostream> // bibliothèque d'affichage int main() // début de la fonction principale { unsigned char c = 0; // on définit la variable c for (int i = 0; i < 300; i++) // on fait une boucle pour { std::cout << "valeur de i : " << i;</pre> // on affiche la valeur de i std::cout << " et valeur de c : " << (int)c;</pre> // on affiche la valeur de c en base 10 std::cout << endl; // on revient à la ligne (END Line)</pre> c++; // on augmente c return 0; // la fonction principale renvoie zéro } Voilà ce que la console affiche : valeur de i : 0 et valeur de c : 0 valeur de i : 1 et valeur de c : 1 et cætera valeur de i : 254 et valeur de c : 254 valeur de i : 255 et valeur de c : 255 valeur de i : 256 et valeur de c : 0 valeur de i : 257 et valeur de c : 1 et cætera valeur de i : 298 et valeur de c : 42 valeur de i : 299 et valeur de c : 43 Comment expliquer ceci?

```
On considère le code C++ suivant :
```

#include <iostream> // bibliothèque d'affichage

```
int main() // début de la fonction principale
{
    char c = 0; // on définit la variable c
    for (int i = 0; i < 257; i++) // on fait une boucle pour
        std::cout << "valeur de i : " << i;</pre>
        // on affiche la valeur de i
        std::cout << " et valeur de c : " << (int)c;</pre>
        // on affiche la valeur de c en base 10
        std::cout << endl; // on revient à la ligne (END Line)</pre>
        c++; // on augmente c
    }
    return 0; // la fonction principale renvoie zéro
}
Voilà ce que la console affiche :
valeur de i : 0 et valeur de c : 0
valeur de i : 1 et valeur de c : 1
et cætera
valeur de i : 126 et valeur de c : 126
valeur de i : 127 et valeur de c : 127
valeur de i : 128 et valeur de c : -128
valeur de i : 129 et valeur de c : -127
et cætera
valeur de i : 254 et valeur de c : -2
valeur de i : 255 et valeur de c : -1
valeur de i : 256 et valeur de c : 0
Comment expliquer ceci?
```

#### **Exercice 3**

Donner les représentations en complément à deux sur un octet de : 88, 89, 90, -125, -2 et -3.

#### **Exercice 4**

Donner les représentations en complément à 2 (sur un octet) de -1 et de 92. Ajouter ces deux représentations (en ignorant la dernière retenue). Quel nombre représente cette somme?