

TFG – Arquitectura de computadors i sistemes operatius

Fita #001: Preparació de l'entorn de desenvolupament.

Estudiant: Jordi Bericat Ruz

Professor col·laborador: Daniel Rivas Barragan

Semestre: Tardor 2021/22 (Aula 1)

Versió: ESBORRANY v3



Índex

- Preparació de l'entorn de desenvolupament	1
1.1 – Anàlisi de pre-requisits	1
1.2 – Característiques del maquinari	3
1.3 – Preparació del programari	5
1.3.1 - Selecció i instal·lació del sistema operatiu (Linux Workstation)	5
1.3.2 – Estructura de directoris del projecte	5
1.3.3 - Instal·lació i configuració dels paquets de software	6
1.3.3.1 - Paquets base i dependències	6
1.3.3.2 - Controladors de dispositiu	7
1.3.3.3 - Visual Studio Code	8
1.3.3.4 - Unreal Engine	8
1.3.3.5 - AirSim (Aerial Informatics and Robotics Simulation)	9




1 - Preparació de l'entorn de desenvolupament

1.1 – Anàlisi de pre-requisits


a) Capacitat i velocitat d'accés dels dispositius d'emmagatzematge

- Per a descarregar totes les fonts del motor gràfic "*Unreal Engine*" calen 110Gb d'espai lliure, tot i que serà necessari reservar espai per a compilar els arxius binaris.
- Per a descarregar les fonts del simulador "AirSim" caldran 5gb d'espai lliure.
- Per a la resta de paquets seran necessaris gairebé 10Gb.
- Serà requerit disposar d'espai lliure addicional per a generar arxius binaris i obtenir dades del simulador.
- Es recomana un disc SDD dedicat amb un alt rati de transferència de dades.



b) Co-processador gràfic

 El co-processador gràfic o GPU ha de ser compatible amb la versió 1.2 del driver Vulkan de codi obert:





c) Sistema Operatiu

- Segons requeriments indicats a la documentació de la plataforma de simulació AirSim els sistemes operatius en els quals s'ha verificat el seu correcte funcionament són els següents:
 - o Windows 10
 - o MAC OSX Catalina (10.5)
 - o Ubuntu 18.04 LTS



1.2 - Característiques del maquinari


a) Sistema

Processador: Intel Core i5 CPU 760 @260Ghz (x 4)

Memòria Ram RAM: 16Gb - 1333Mhz

b) Emmagatzematge

- Dispositiu SDD dedicat: 480Gb (Kingston A400)
- Taula de particions personalitzada:
 - o /boot → 512 Mb (Partició d'arrencada del Sistema)
 - /home → 380 Gb (Partició dedicada per als axius del projecte)
 - / → 100 Gb (Arxius del Sistema operatiu)
 - swap → 16 Gb (Partició d'intercanvi)




c) Unitat GPU

GPU NVIDIA Geforce GTX 1650 (4Gb GDDR6, 896 Nuclis, Arquitectura "Turing")

S'ha procedit a obtenir un dispositiu gràfic que compleixi amb els requeriments especificats a l'apartat 1 (això és; compatible amb el controlador gràfic de codi obert *Vulkan*, així com pels diferents sistemes operatius suportats per *AirSim*):








1.3 - Preparació del programari

1.3.1 - Selecció i instal·lació del sistema operatiu (Linux Workstation)

Ubuntu-MATE 18.04.5 LTS¹



1.3.2 - Estructura de directoris del projecte

- Project root folder:
 - /home/jbericat/TFG root/
- root sub-folders:
 - o bin/ → .gitIgnore
 - \circ doc/ \rightarrow
 - o packages/ → .gitIgnore
 - o src/
 - AirSim/ → .gitIgnore
 - UnrealEngine/ → .gitIgnore
 - UnrealProjects/ → .gitIgnore
 - uoc.tfg.jbericat/

¹ https://cdimages.ubuntu.com/ubuntu-mate/releases/18.04.5/release/ubuntu-mate-18.04.5-desktop-amd64.iso



1.3.3 - Instal·lació i configuració dels paquets de software


13.3.1 - Paquets base i dependències

```
#1 - Basic administration & helper tools
sudo apt-get update
sudo apt-get install openssh-server curl gedit git gnome-disk-utility progress guake
system-config-samba shutter vim
#2 - Vim customization (https://spacevim.org/quick-start-guide/#linux-and-macos)
curl -sLf https://spacevim.org/install.sh | bash
#3 - xRDP Server
#3.1 - Installation (https://www.c-nergy.be/products.html)
cd ~/TFG/packages/
curl -0 https://c-nergy.be/downloads/xRDP/xrdp-installer-1.2.3.zip
unzip xrdp-installer-1.2.3.zip
./xrdp-installer-1.2.3.sh
#3.2 - Configuration (https://mikelk.dk/xrdp-ubuntu-mate/, https://c-
nergy.be/blog/?p=16698)
echo "mate-session" > ~/.xsession
cd /etc/xrdp
#3.2.1 - Set up TLS
openSSL req -x509 -newkey rsa:2048 -nodes -keyout key.pem -out cert.pem -days 365
sudo vim /etc/xrdp/xrdp.ini
#> certificate=/etc/xrdp/cert.pem
#> key file=/etc/xrdp/key.pem
#> security_layer=tls
#> ssl protocols=TLSv1.1, TLSv1.2
#3.2.3 - Add firewall rule
ufw allow 3389/tcp
#3.2.4 - Add support for multiple sessions at once
sudo vim /etc/xrdp/startwm.sh
#> unset DBUS SESSION BUS ADDRESS
#> unset XDG_RUNTIME_DIR
#3.2.5 - Fix some xrdp bugs
sudo chown -R jbericat ~/.cache/dconf/
#3.2.6 - Restart xrdp service
sudo service xrdp restart
#4 - Git profile config
git config --global user.name "jbericat"
git config --global user.email jbericat@uoc.edu
git config --global credential.helper cache
```

```
# Mounting external disks and enabling samba shared folders
#6.1 - Auto-mount secondary / auxilial HDD drive
Sudo vim /etc/fstab
#> /dev/disk/by-uuid/08F460A74773ACBF /mnt/ARCHIVE auto nosuid, nodev, nofail, x-
qvfs-show,x-qvfs-name=ARCHIVE,x-qvfs-icon=ARCHIVE,x-qvfs-symbolic-icon=ARCHIVE
#6.2 - Enabling samba
sudo smbpassword jbericat
sudo vim /etc/samba/smb.conf
[TFG-Shared]
       comment = TFG Shared Files
       path = /mnt/ARCHIVE/Shared
       writeable = yes
      browseable = yes
       valid users = jbericat
sudo service smbd restart
sudo service nmbd restart
```

1.3.3.2 - Controladors de dispositiu

A Ubuntu 18.04.LTS s'instal·len per defecte els drivers "open Source" (Noveau xServer display driver). Per a poder utilitzar AirSim, s'han d'utilitzar els drivers de codi privatiu que proporciona *NVIDIA*:





1.3.3.3 - Visual Studio Code²

Per a la realització d'aquest projecte s'utilitzarà el IDE de codi obert "Visual Studio Code" com a entorn de desenvolupament de software. Per a procedir a la seva instal·lació cal exectuar les comandes següents al terminal:

```
#Download the package from source
cd ~/TFG/packages/
curl -O https://az764295.vo.msecnd.net/sta-
ble/6cbal18ac49alb88332f312a8f67186f7f3c1643/code_1.61.2-1634656828_amd64.deb

#Manual installation
sudo dpkg -i code_1.61.2-1634656828_amd64.deb
```

1.3.3.4 - Unreal Engine

Unreal Engine és el motor gràfic de codi obert que utilitza la plataforma AirSim per a renderitzar els entorns virtuals en 3D a temps real, que a més inclou un potent editor (UE4ditor) que ens permetrà adaptar l'entorn simulat a les necessitats del projecte. Per a poder accedir al repositori mitjançant GitHub, cal registrar-se al web www.epicgames.com i seguir aquests passos:
https://www.unrealengine.com/en-US/ue4-on-github

Un cop vinclats els comptes de *GitHub* i *EpicGames*, ja es pot procedir a clonar el repositori a la carpeta de treball corresponent del projecte, tot tenint cura d'instal·lar la versió compatible amb *AirSim* (4.25):

```
# go to the folder where you clone GitHub projects
git clone -b 4.25 https://jbericat@github.com/EpicGames/UnrealEngine.git
cd UnrealEngine
./Setup.sh
./GenerateProjectFiles.sh
make
```

_

² https://snapcraft.io/code



Verifiquem que les fonts s'han descarregat i compilat correctament

```
[114/114] UnrealBuildTool.exe UnrealInsights.target
Total time in Local executor: 862.89 seconds
Total execution time: 867.20 seconds
jbericat@TFG-UOC:~/TFG/src/UnrealEngine$

jbericat@TFG-UOC:~/TFG/src/UnrealEngine
```

1.3.3.5 - AirSim (Aerial Informatics and Robotics Simulation)3

AirSim és la plataforma sobre la qual desenvoluparem la PoC d'aquest projecte i consisteix en un simulador de vehicles no tripulats en codi obert desenvolupat per Microsoft Research sobre el framework de gràfics 3D "Unreal Engine" i orientat a la recerca en intel·ligència artificial i visió per computador. Es pot obtenir del repositori GitHub corresponent:

```
# go to the folder where you clone GitHub projects
cd ~/TFG-root/src/
# Clone from github repository
git clone https://github.com/Microsoft/AirSim.git
# Setup & build
cd AirSim
./setup.sh
./build.sh
```

³ <u>https://microsoft.github.io/AirSim/build_linux/</u>