各位同学大家好,许多同学在问 C++里面隐式类型转换相关的问题,我这里出几个有意思的题给大家思考一下.(这几个题做完你绝对彻底搞懂了)

- (1) 字面量 0x80000000 (0x 表示 16 进制) 是什么类型? int, unsigned int 还是 long long?
- (2) '9' '0'得到的结果类型是 int 还是 char?
- (3) unsigned short b = -2, c = 3; 请问 b+c 是什么类型, 值为多少?
- (4) char c = 28.8 + 2 + 'a' + true; 请问发生了几次类型转换? 结果是什么?

## 【答案】

- (1) unsigned int
- (2) int
- (3) int, 65537
- (4) 4次, ascii=127 对应的字符

## 【解析】

- (1) 编译器在为整数字面量确定类型的时候遵循一定规则,可以参考这篇<u>博客</u>。简单来说,
  - **对于十进制的字面量**,按照 int->long long 的顺序找一个表示范围装得下的类型。比如,int 的范围是-2147483648( $-2^{31}$ )到 2147483647( $2^{31}-1$ )。那么 2147483647 就是 int,而 2147483648 就是 long long。
  - **对于八进制 (0 开头) 或者十六进制 (0x 开头) 的字面量**,接照 int -> unsigned int -> long long -> unsigned long 的顺序,寻找一个能把这个数解释成正数的最小类型。比如对于 0x80000000,如果确定为 int,那么会被解释成-2<sup>31</sup>,不是正数,那么往上找,如果是 unsigned int,那么这个数被解释成2<sup>31</sup>,满足要求。

最后有一点要注意,编译器为整数字面量确定类型的时候不看负号,它会根据没有负号的那部分确定类型,再计算负号。比如"-2147483648"明明在 int 的表示范围内,但它的类型是 long long 而不是 int。这是因为编译器会先不看负号,根据"2147483648"确定为 long long,然后再取相反数。

- (2) 字符型, 短整型, 布尔型这种非标准的整数只要参与运算, 自动变成 int 再算。
- (3) 注意这里的类型是 unsigned short, 是无符号数。我们来详细地说一下发生了什么。
  - 首先,编译器把-2确定为 int,执行转换,变成 unsigned short。高精度的整数变成低精度的整数会直接把较低的那几位截取出来。-2 作为 int,二进制表示为11111111 11111111 11111111 11111110,转成 unsigned short 截取低 16 位,就是 11111111 11111110。这个由于 b 是无符号数,所以被解释为 65534。
  - 后面的3也是同理, 先被编译器确定为 int 类型, 再截取低16位, 也就是00000000 00000011, (其实也就是3啦)。
  - 执行加法之前,由于他们是非标准的整数,所以再全部先转换为 int。b 被转换为 00000000 00000000 11111111 11111110, c 被转换为 00000000 00000000 00000000 00000001。执行 int 的加法, 这当然不会溢出啦, 得到的结果就是 65534+3 = 65537。
- (4) 从左到右计算,
  - 28.8 + 2, 把 2 从 int 转成 double, 得到 30.8
  - 30.8 + 'a', 把'a'从 char 转成 double, 也就是 97.0, 得到 127.8

- 127.8 + true, 把 true 从 bool 转成 double, 也就是 1.0, 得到 128.8
- 把 128.8 从 double 转成 char. 存入 c。

为什么把 128.8 转成 char 值是 127 呢?这是浮点数 (float/double) 转 char 的特殊规则——把数截断到 char 能表示的范围,即[-128, 127]里。超过 127.0 的浮点数转成 127,低于-128.0 的浮点数转成 128。中间的部分就向零取整。

## 【参考资料】

第三版教材"2.4 算术运算"章节里面的 2.4.2, 2.4.3 章节前面提到的讲字面量的博客

接下来附赠一个程序,供大家测试各种表达式的类型、值以及内存中的二进制表达。想测的表达式填在指定位置。

```
#include <iostream>
#include <bitset>
#include <cxxabi.h>
using namespace std;
int main()
 int status;
 // 这里可以定义一些变量,比如我这里定义了一个 unsigned short 类型的变量 b, 你可以再定义别的^^
 unsigned short b = -2, d = 3;
 int a = (float)-3.4;
 // 下面这一行的等号后面填写你想要测的表达式, 前面的 auto 还有 c 不要动
 auto c = b + d + 0x800000000;
 // 下面的代码用来输出变量的类型、值、字节数、内存中的二进制表示,不要动!
 cout << "数据类型: " << abi::__cxa_demangle(typeid(c).name(), NULL, NULL, &status) <<
endl;
 cout << "值: " << c << endl;
 cout << "字节数: " << sizeof(c) << endl;
 cout << "内存中的二进制表示: " << bitset<sizeof(c) * 8>(*(unsigned long long *)(&c)) <<
end1;
 return 0;
}
```