### Tema#2: Mecânica dos fluidos

#### Bartolomeu Joaquim Ubisse

Instituto Superior de Ciências de Saúde (ISCISA)

(Aulas preparadas para estudantes de Anatomia Patológica)


11 de Agosto de 2021

#### Conteúdos

- Porque Mecânica dos fluídos no curso de Saúde?
- Conceito de fuido. Distinção entre líquido e gás
  - Propriedade mecânicas dos fluidos
- 3 Hidrostática
  - Pressões em líquidos estáticos
- 4 Manômetros
- 6 Hidrodinâmica
  - Fluido ideal em escoamento laminar
  - Escoamento turbulento Número de Reynolds
  - Tensão superficial e capilaridade
- 6 Gases ideais

# Porque Mecânica dos fluídos no curso de Saúde?

Mecânica dos Fluidos: Ciência que trata do comportamento dos fluidos em repouso e em movimento. Estuda o transporte de quantidade de movimento nos fluidos



[Imagens adaptadas em:  $\langle URL1 ; URL2 \rangle$ . Acesso em 03/08/2021.]

# Conceito de fuido. Distinção entre líquido e gás

Fluido é uma substância que sofre uma deformação contínua quando submetida a uma força tangencial, por mais pequena que ela seja.

Os fluidos classificam-se em:

- Líquidos e
- @ Gases

O estado físico de uma substância depende do balanço entre a energia cinética das partículas (moléculas e ou átomos) que compõem a substância e as forças intermoleculares. A energia cinética, que é dependente de temperatura, faz com que as partículas se movimentem e estejam mais afastadas. Porém, as forças intermoleculares mantém as partículas mais próximas umas das outras.

# Conceito de fuido. Distinção entre líquido e gás - Cont.



Figura 1: Líquido

- Conserva seu volume e forma uma superfície livre no recipiente
- Mais denso que o gás
- Forças intermoleculares não são suficientemente forte para impedir o movimento das moleculas - o líquido ganha a forma do recipiente



Figura 2: Gás

- A energia cinética média das moléculas é maior que a energia potencial atractiva entre as moléculas;
- Força intermolecular fraca permite que o gás se expande ocupando todo o volume disponível.
- o gás é compressivel  $(d\rho/dp \neq 0)$

Líquidos e gases podem coexistir em misturas de duas fases (Ex.vapor-água, água com bolhas de ar).

# Propriedade mecânicas dos fluidos

As propriedades dos fluidos são fundamentais para uma melhor análise do seu comportamento sob certas condições de funcionamento. As propriedades podem ser várias, dependendo da área de aplicação, porém, para nós importam só as seguintes:

- ullet Massa específica ou densidade absoluta (
  ho)
- Peso específico  $(\gamma)$
- Viscosidade (μ)
- Tensão superficial

Massa específica - é a razão entre a massa contida em um volume infinitesimal do fluido pela magnitude desse volume.

$$\rho = \frac{dm}{dV} \tag{1}$$

Se a massa específica for igual em todos os pontos do fluido, então a sua expressão fica:

$$\rho = \frac{m}{V} \tag{1a}$$

A massa específica é muito variável em gases e aumenta quase proporcionalmente com a pressão. Porém, para os líquidos é quase constante (aumenta somente 1% se a pressão for aumentada por um factor de 220).

Tabela 1: Massas específicas de alguns fluidos

Fluido	$T(^{o}C)$	$\rho(kg/m^3)$
Sangue	37	1050
Plasma sanguíneo	37	1030
Agua pura	4	1000
Ar	0	1.30


Peso específico  $(\gamma)$ - é o peso por unidade de volume, i.é.,

$$\gamma = \frac{P}{V} = \rho g \tag{2}$$

onde,  $\gamma$  é o peso específico em  $N/m^3$  no SI ou  $lbf/ft^3$  em unidades de campo (field units) e, g é aceleração de gravidade

Viscosidade ( $\mu$ )- é uma medida quantitativa da resistência de um fluido ao escoamento. Ela surge devido à coesão e interação entre moléculas do fluido, que oferece resistência para deformação de cisalhamento.

Se considerarmos o escoamento do fluido como o movimento de um conjunto de camadas horizontais sobrepostas, onde cada camada desliza sobre a outra, então a viscosidade representa o atrito entre essas camadas.



Os gases e alguns líquidos pouco viscosos (Ex.: água, leite, soluções de sacarose, óleos vegetais) são fluidos **newtonianos** onde há uma dependência linear entre a tensão de cisalhamento e o gradiente de velocidade das camadas do fluido em movimento.

$$\tau = \mu \frac{dv}{dy} \tag{3}$$

onde a constante de proporcionalidade  $\mu$  é a viscosidade e, sua unidade no SI é kg/ms ou  $N.s/m^2$ . Outra unidade também muito usada no sistema CGS é centipoise (cP) (1cP = 0.01P)

Na realidade, a viscosidade é funcão da pressão e temperatura ( $\mu=\mu(p,T)$ ) e, dependendo do tipo de fluido (liquido ou gás), existem várias correlações que permitem a sua determinação para determinadas faixas de temperaturas e pressões.

Os fluidos em que não se verifica a dependência linear entre a tensão de cisalhamento e o gradiente de velocidades, são chamados de **não newtonianos** e abrangem muitas classes, conforme a fig.3.

Por exemplo, os pseudoplásticos, como é o caso do *plasma sanguíneo*, não necessitam de uma tensão mínima para escoar.




Figura 3: Tensão de cisalhamento em função da taxa de deformação [Alé, J., 2011]




Figura 4:  $\mu \times T$  [Alé, J., 2011]

Tabela 2: Viscosidade de alguns fluidos [Okuno, E., 1986]

Fluido	$T(^{o}C)$	$\mu(N.s/m^2)$
Sangue	37	$4.00 \times 10^{-3}$
Plasma	37	$1.50 \times 10^{-3}$
sanguíneo		
	0	$1.79 \times 10^{-3}$
Agua	20	$1.00 \times 10^{-3}$
	37	$6.91 \times 10^{-3}$
Ar	0	$1.71 \times 10^{-5}$
	18	$1.83 \times 10^{-5}$
	40	$1.90 \times 10^{-5}$

Porque é comum as equipes de salvação cobrirem as pessoas (com mantas e/ou outros tecidos) após sofrerem um acidente (ex. de viação)?

# **HIDROSTÁTICA**

#### Hidrostática

A hidrostática dedica-se ao estudo de fluidos líquidos em repouso onde a tarefa fundamental é determinar a distribuição da pressão em líquidos homogêneos.

Quando uma força é aplicada a um fluido, esta transmite-se uniformemente em todas as direcções do mesmo. Consequentemente, a perturbação da pressão causada em um dado ponto do fluido em repouso, faz-se sentir da mesma maneira (com a mesma magnitude) em qualquer ponto do fluido.


O fluido também exerce força sobre a superfície do recipiente onde é contido. Essa força é perpendicular à superfície e, por essa razão a superficície sente uma pressão expressa por:

$$p = \frac{F}{S} \tag{4}$$

sendo, p a pressão em Pascal (Pa), F a força em Newton (N) exercida pelo fluido sobre a superfície S perpendicar do recipiente em  $m^2$ .

#### Hidrostática - Pressão absoluta

Consideremos um sistema de liquido e um corpo de massa m em equilíbrio. Assim, a resultante das forças que agem no sistema é nula  $(\sum_i \vec{F}_i = 0)$ 



$$F_2 = F_1 + mg \Rightarrow p_2 = p_1 + \rho g(h_1 - h_0)$$
 (5)

Deste modo, a pressão na profundidade  $(h_1)$  é:

$$p = p_0 + \rho g h \tag{5a}$$

Onde,  $p_0$  é a pressão atmosférica normal  $(p_0=1.01\times 10^5 Pa=1atm=760mmHg)$ , h é a profundidade (em metros) na qual pretende se determinar o valor da pressão, g é aceleração de gravidade  $(g\approx 9.81m/s^2)$ , e h é a densidade do líquido em  $kg/m^3$ 

## Hidrostática - Pressão absoluta - Cont.

Na Eq.5a, p denomina-se **pressão absoluta ou total** e  $\rho gh$  denomina-se **pressão manométrica**. Deste modo:

$$p_{manometrica} = p_{absoluta} - p_{atmosferica}$$
 (6)

Varias conclusões que podemos tirar apartir da Eq.5a, a saber:

- Se o sistema é fechado, i.é., não está em comunicação com o meio externo, a pressão a uma profundidade h em um líquido homogêneo é:  $p=\rho gh$
- A pressão é constante em todos os pontos que se encontram em um plano horizontal<sup>1</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Reparem que esta constatação permite-nos determinar a densidade de um dado líquido em caso de uma mistura de dois ou mais tipos de líquidos

#### Hidrostática - Teorema de Stevin

#### Principio fundamental da hidrostática ou Teorema de Stevin


A diferença entre as pressões em dois pontos dentro de um líquido em equilíbrio é igual ao produto entre massa especifica do líquido a aceleração de gravidade e a diferença entre as profundidades dos dois pontos em consideração.

$$\begin{array}{c|c}
 & h_A \\
 & h_B
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
 & p_B - p_A = (p_0 + \rho g h_B) - (p_0 + \rho g h_A) \\
 & = \rho g (h_B - h_A) \\
 & = \rho g h
\end{array}$$
(7)

Uma das aplicações do teorema de Stevin é o caso de vasos comunicantes.

### Hidrostática - Teorema de Stevin - Cont.




Reparem que independentemente da forma geométrica de cada vaso, quando o liquido (homogêneo) estiver em equilíbrio, a altura é sempre a mesma para todos os vasos.

$$p_A = p_B = p_C = p_D$$

O líquido pode não ser homogêno, porém, o princípio de Stevin continua aplicável. Vejamos o seguinte exemplo:

Um tubo em U contem dois líquidos em equilíbrio estático. Um dos líquidos é a água ( $\rho=998kg/m^3$ ) e o outro é um óleo com uma densidade não conhecida. Sabendo que l=135mm e d=12.3mm, determine a densidade do óleo.




$$p_{oleo} = p_0 + \rho_{oleo}g(l+d)$$
$$p_{aqua} = p_0 + \rho_{aqua}gl$$

$$p_{oleo} = p_{agua} \Rightarrow \rho_{oleo}(l+d) = \rho_{agua}l$$
$$\rho_{oleo} = \left(\frac{l}{l+d}\right)\rho_{agua} \rightsquigarrow \rho_{oleo} = 915kg/m^3$$

# Hidrostática - Princípio de Pascal

#### Princípio de Pascal

O acréscimo de pressão produzido num líquido em equilíbrio, por menor que seja, transmite-se integralmente a todos os pontos do fluido.



$$\Delta p_{i} = \frac{F_{i}}{A_{i}} \quad \text{e} \quad \Delta p_{o} = \frac{F_{o}}{A_{o}}$$

$$\Delta p_{i} = \Delta p_{o} \Rightarrow \frac{F_{i}}{A_{i}} = \frac{F_{o}}{A_{o}}$$

$$F_{o} = F_{i} \frac{A_{o}}{A_{i}} \tag{8}$$

Usando agora o volume (V):

$$V_i = V_o \Rightarrow A_i d_i = A_o d_o$$
 
$$d_o = d_i \frac{A_i}{A_o} \tag{8a}$$

# Hidrostática - Princípio de Pascal - Cont.

#### Exemplo,


Considere que o raio da secção de pistão de entrada seja de  $0.5~{\rm cm}~(r_i=0.5cm)$  e o de secção de saida seja de  $4.0~{\rm cm}~(r_o=4.0cm)$  e, a força na entrada é de  $50~{\rm N}$ . A força no pistão de saida é:

$$F_o = \frac{\pi (4.0)^2}{\pi (0.5)^2} \times 50 = 3200N$$

Com este exemplo percebe-se que a força no pistão de saida é 64 vezes a força na entrada ( $F_o=64\times F_i$ ). Reparem que esta amplificação consegue-se sem a necessidade de se realizar mais trabalho ( $W=F_od_o=F_id_i$ ) e, isso é uma das vantagens do uso do princípio de Pascal.

#### Princípio de Arquimedes

Um corpo totalmente ou parcialmente imerso em um líquido qualquer é sujeito a uma força vertical de baixo para cima (força de impulsão), igual ao módulo do peso do volume do líquido deslocado pelo corpo.



$$I = \rho_l V_l g \tag{9}$$


Onde, I é a força de impulsão em N,  $V_l$  é o volume do líquido deslocado em  $m^3$ ,  $\rho_l$  é a densidade do líquido e g é aceleração de gravidade. Reparem que a força resultante sobre o corpo é  $\vec{F} = \vec{I} - m\vec{g}$ , e a sua magnitude é:

$$F = \rho_l V g - \rho V g = (\rho_l - \rho) V g \tag{10}$$

• Se  $ho_l > 
ho$  o sentido da forca ec F é para cima e o corpo tende a flutuar;

#### Exemplo;

Um bloco denso de 6.0cm de altura e com uma densidade de  $800kg/m^3$ , é colocado em um líquido com uma densidade de  $1200kg/m^3$ . Determine a altura do bloco que imerge no líquido.



$$\begin{aligned} |\vec{I}| &= m|\vec{g}| \Rightarrow \rho_l V_d g = \rho V g \\ \rho_l A h g &= \rho A H g \Rightarrow h = H \frac{\rho}{\rho_l} \\ &\rightsquigarrow h = 4.0 cm \end{aligned}$$

 $V_d$  é o volume do líquido deslocado pelo bloco.

#### Peso aparente

Corpos imersos em líquidos parecem ser mais leves do que realmente são fora dos liquidos.




Figura 6: Peso aparente

$$P_{ap} = P - \rho_l V_d g$$
  
=  $\rho V g - \rho_l V_d g$  (11)

Se o corpo estiver totalmente imerso no líqido, i.,é., $V=V_d$ :

$$P_{ap} = (\rho - \rho_l)Vg \tag{11a}$$

onde,  $P_{ap}$  é peso aparente, P é o peso real do objecto,  $\rho$  é a densidade do objecto e V é o volume do objecto.

#### Exemplo.

No corpo humano, a densidade de um músculo magro é de  $1.06\times10^3kg/m^3$  e a densidade do tecido gordo é de  $9.3\times10^32kg/m^3$ . Se uma pessoa que pesa 833 N no ar lívre tem um peso aparente de 27.4 N quando imerge na àgua, determine a percentage de gordura no seu corpo, assumindo que só é composta de músculos e gordura.

#### Dados:

$$\rho_{m} = 1.06 \times 10^{3} kg/m^{3}$$

$$\rho_{g} = 9.3 \times 10^{2} kg/m^{3}$$

$$\rho_{l} = 1.00 \times 10^{3} kg/m^{3}$$

$$P = 833N$$

$$P_{ap} = 27.4N$$

$$\chi - ?$$

#### Vol. da pessõa:

$$P_{ap} = P - \rho_l V g$$

$$V = \frac{P - P_{ap}}{(\rho_l g)}$$

$$V \approx 0.081 m^3$$

#### Densidade da pessoa:

$$P_{ap} = (\rho - \rho_l)Vg$$

$$\rho = \frac{P_{ap}}{Vg} + \rho_l$$

$$\rho = 1.034 \times 10^3 kg/m^3$$

A massa da pessoa é:  $m=m_m+m_g$  e o volume da pessoa também é a superposição dos volumes,i.,é.,  $V=V_m+V_g$ . Assim:

$$m_{m} = m - m_{g}$$

$$m_{m} = m - \chi m$$

$$m_{m} = (1 - \chi)m$$

$$\frac{m}{\rho} = \frac{m_{m}}{\rho_{m}} + \frac{m_{g}}{\rho_{g}}$$

$$\frac{m}{\rho} = \frac{(1 - \chi)m}{\rho_{m}} + \frac{\chi m}{\rho_{g}}$$

$$\chi = \frac{\rho_{g}(\rho_{m} - \rho)}{\rho(\rho_{m} - \rho_{g})}$$

$$\chi \approx 18\%$$

onde,  $m_m$  é a massa muscular,  $m_g$  é a massa da gordura e m é a massa da pessõa.

Com este resultado pode-se afirmar que 18% da massa desta pessõa é gordura.

Qual é a faixa da percentagem de gordura em uma pessõa adulta saudável segundo a OMS?

# **MANÔMETROS**

#### Manômetros

Os manômetros são aparelhos usados para medir pressões manométricas.

$$p_{manom} = p_{abs} - p_{atm}$$

A pressão atmosférica mede-se com o **barómetro** cujos princípios do funcionamento são acreditados a Torricelli(1608-1647)




Figura 7: Barómetro de Torricelli




Figura 8: Barómetro de Fortin

Para a medição de pressões acima ou abixo da pressão atmosférica (barométrica) usa-se manômetros. Estes subdividem-se em dois tipos:

- Manômetros de coluna de líquido utilizam líquido como substância manométrica
  - Tubo em "U"
  - Colunas de áreas diferentes
  - Coluna inclinada
- Manômetros de tipo elástico utilizam a deformação de um elemento elástico como meio para se medir a pressão.
  - Tipo tubo de Bourdon
  - Tipo diafrágma
  - Tipo fole
  - Tipo cápsula

É basicamente constituído por um tubo de vidro com uma secção uniforme, uma escala graduada e um líquido manométrico(  $H_2O$ ,  $CCl_4$  e  $H_g$ ). Seu princípio de funcionamento consiste na aplicação de pressão num dos terminais do seu tubo o que faz com que o líquido desça nesse ramo e suba no outro ramo. Por exemplo, para a Fig.9, a pressão aplicada é  $p_B$ .  $p_A$  é pressão atmosférica. Assim:

$$p_0 = p_A + \rho g H + \rho_m g h$$
  
$$p_1 = p_B + \rho g H + \rho g h$$

$$p_0 = p_1 \Rightarrow p_B - p_A = (\rho_m - \rho)gh$$





Figura 9: Tubo em U

O inverso da diferença das densidades dos fluidos no tubo é a sensibilidade do manômentro, isto é,

$$\kappa = \frac{1}{\rho_m - \rho}$$

Assim, para que a sensibilidade do manômentro seja máxima, deve-se escolher  $\rho_m$  de tal forma que a diferença  $(\rho_m-\rho)$  seja mínima. Porém os dois líquidos devem ser **imiscíveis**.

#### Manômetro de coluna inclinada



$$p_0 = p_A + \rho g H + \rho g h$$

$$p_1 = p_B + \rho g H + \rho_m g L sin \theta$$

$$p_A - p_B = (\rho_m - \rho) g L sin \theta$$

Repare-se que devido a inclinação do tubo, ocorre um maior deslocamento do fluido, pelo que, a sensibilidade deste manômetro aumenta com a diminuição do ângulo  $\theta$ .

Figura 10: Coluna inclinada

O manômetro de tubo tipo em U tem a desvantagem de que a mudança em altura do líquido deve ser lida em ambos lados do manômetro. Isto pode-se evitar usando manômetro de poço.

#### Manômetro de colunas de áreas diferentes (Manômetro de poço)




Figura 11: Manômetro de poço

$$p_0 = p_A + \rho g(h + \Delta h)$$

$$p_1 = p_B + \rho_m g(h + \Delta h)$$

$$p_A - p_B = g(\rho_m - \rho)(h + \Delta h)$$

Sendo que o volume deslocado é o mesmo (Eq. de continuidade)  $V_1=V_2$ :

$$\Delta h s_1 = h s_2 \Rightarrow \Delta h = h \frac{s_2}{s_1}$$

$$p_A - p_B = (\rho_m - \rho)g\left(1 + \frac{s_2}{s_1}\right)$$

Os manômentros de coluna de líquido embora actualmente estejam a ser progressivamente abandonados, prinncipalmente na medicina, eles ainda desempenham um papel importante para a calibração de todos os manômetros modernos que utilizam uma gama de transdutores para a medição de pressão (Tubo de Bourdon, diafrágma, capacitivos, Piezoeléctricos, relutância magnética e LVDT's - linear variable displacement transducer e mais. ).

Nós não abordaremos todos os tipos transdutores, porém, limitaremos a nossa análise nos do tipo de Bourdon.

#### Manômetros de tipo elástico - Tubo de Bourdon

O manômetro de Bourdon é um medidor de pressão totalmente mecânico cujo princípio de funcionamento basea-se na lei de Hooke. O tubo de Bourdon é acoplado a um sistema de engrenagens que também por sua vez é ligado a um ponteiro que, por uma escala graduada, consegue se ler o valor da pressão. Quando o tubo é submetido à uma força de pressão, extenden-se (deforma-se) e o sistema de engrenagem gira movendo consigo o ponteiro.

O tubo de Bourdon é curvado em vários formatos, isto é, **helicoidal**, **C**, **espiral** e **torcida**. Porém, os mais usados são a espiral e helicoidal (secção elíptica) visto que tem uma maior amplitude de movimentos e também tem uma maior rapidez de resposta se comparados com os de tipo **C**.




Figura 12: Tubos de Bourdon: a) Tipo C; b) Tipo espiral e c) Tipo helicoidal [Imagens adaptadas em: <URL1; URL2 >. Acesso em 03/08/2021.]

#### Tarefa #1

Explique, usando no máximo duas páginas, o princípio de funcionamento do esfigmomanômetro pedriático. A data limite de submissão desta tarefa é 08/08/2021, 23:30 hrs.

#### Itens a considerar:

- Introdução
  - Em linhas gerais dizer o que é esfigmomanômetro pedriático, qual é a sua relevância e como é que você faz o seu estudo neste trabalho.
- 2 Desenvolvimento
  - Constituição; funcionamento (a Física envolvida); faixas de pressão em que é utilizado e precisão.
- Considerações finais
  - -Quais são as principais constatações deste trabalho. Em linhas gerais diga qual é princípio físico que governa o funcionameto do esfigmomanômetro pedriático.

# HIDRODINÂMICA

#### Hidrodinâmica

A hidrodinâmica estuda os fluidos líquidos em movimento. Este movimento é utilizado para se analisar o efeito das forças sobre as camadas do mesmo fluído tendo em conta que estas não tem a mesma velocidade. Ainda mais, também permite analisar as forças que o fluido exerce sobre a superfície do recipiente que o contém.

O entendimento da dinâmica do fluido no interior das condutas requer que primeiro conheçamos os tipos de escoamento.

Os escoamentos classificam-se em dois tipos, laminar (estacionário) e turbulento (não estacionário)




Figura 13: Escoamentos laminar e turbulento [<url>.Acesso em 03/08/2021.]35/70

#### Hidrodinâmica

- Escoamento laminar quando a agitação das camadas do fluido é mínimo e/ou desprezível. As camadas do fluido deslocam-se em planos paralelos ou em círculos concêntricos no caso de condutas circulares. Ocorrem em velocidade relativamente baixas.
  - Este fluxo é silencioso e, é usado para a medição da pressão diastólica ( $\approx 85mmHg)$
- Escoamento turbulento o movimento das partículas é caótica e não se tem uma única linha de fluxo. Há formação de turbilhões. Ocorre em velocidades relativamente altas.
  - Este fluxo é barrulhento e, é usado para a medição da pressão sistólica ( $\approx 120mmHg$ )

A determinação se o fluxo é laminar ou turbulento é feita tendo em consideração o **número de Reynolds** que veremos mais adiante desta aula.

### Hidrodinâmica - Cont.

### Fluxo ou vazão (Q)

É o volume do fluído que passa através de uma secção transversal de uma conduta por unidade de tempo.

$$Q = \frac{V}{\Delta t} = A \times v \tag{13}$$


onde Q é o fluxo em  $m^3/s$  ou em l/s,  $\Delta t$  é o tempo de registo em s, A é a área em  $m^2$  e v é a velocidade em m/s.

$$1\ell = 1dm^3 = 10^{-3}m^3$$

O estudo do movimento do líquido é na maioria dos casos feito considerando este como um fluído ideal  $(\frac{d\rho}{dn}=0; \mu=0)$ . Esta é uma aproximação, pois, o líguido é real.

### Equação de continuidade

Em um determinado volume que apresenta apenas uma secção de alimentação e uma de descarga, a vazão mássica de um fluido ideal na entrada é igual à vazão mássica do fluído na saida.



$$\dot{m}_1 = \dot{m}_2$$

$$\rho_1 Q_1 = \rho_2 Q_2$$

$$\rho_1 S_1 v_1 = \rho_2 S_2 v_2$$

Sendo o líquido incompressivel ( $\rho_1 = \rho_2$ ),

$$\boxed{S_1 v_1 = S_2 v_2} \tag{14}$$

onde S é a secção e v é a velocidade do fluido.  $^{70}$ 

### Equação de Bernoulli




Figura 15:

•Usando a lei de conservação de energia:

$$E_{M2} - E_{M1} = W$$
 (15)

$$\rho g h_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 + p_2 = \rho g h_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 + p_1$$
(15a)

Se o tubo estiver na horizontal;

$$\boxed{\frac{1}{2}\rho v_2^2 + p_2 = \frac{1}{2}\rho v_1^2 + p_1}$$
 (15b)

### Condições para aplicar a Eq. de Bernoulli:

- escoamento em regime permanente:
- fuido incompressível;
- efeitos viscosos desprezíveis;
- aplicada ao longo de uma linha de corrente

#### Lei de Poiseuille

A análise do movimento dos fluidos desprezando-se a fricção entre as capas infinitesimais do mesmo é uma simples aproximação e/ou idealização. Pois, na realidade, as moléculas do fluído atraem-se umas das outras inclusive com as do recipiente que o contém. Essa atracção é caracterizada por uma força de fricção denominada por fricção viscosa.

A força de fricção viscosa é proporcional à velocidade e à viscosidade do fluido em movimento. A velocidade por sua vez, varia com o raio do tubo circular no qual move-se o fluído.

Se o perfil da velocidade no interior do tubo circular é **parabólico**, com o máximo no centro do diâmetro e mínimo (zero) na superfície interna da conduta, então está-se perante um **fluxo laminar** e, a magnitude do fluxo volumétrico (caudal ou vazão) determina-se com base na **lei de Poiseuille**.

A lei de Poiseuille é matematicamente expressa por:

$$Q = \frac{\pi r^4}{8\mu l} \Delta p \tag{16}$$

onde, r é o raio do tubo,  $\mu$  é a viscosidade do fluido, l é o comprimento do tubo e  $\Delta p$  é a diferênça de pressão.




Figura 16: perfil da velocidade

Considerando a resitência total da tubulação (R), a Eq.16 fica:

$$Q = \frac{\Delta p}{R}$$
 (16a)

onde a resistência hidrodinâmica (R) é expressa por:

$$R = \frac{8\mu l}{\pi r^4} \qquad [Nsm^{-5}] \tag{16b}$$

Com base na expressão da resistência hidrodinâmica (Eq.16b) verifica-se que:

- se l duplica, R aumenta em factor 2;
- se  $\mu$  duplica, R aumenta em factor 2;
- se r duplica, R aumenta em factor **16**;

#### O que isso significa?

#### Exemplo

Suponha que os músculos do seu esqueleto por certas razões necessitem de uma vazão sanguínea 5 vezes maior que a normal. Qual é a melhor forma que o organismo tem de satisfazer de uma forma sustentável essa demanda?

(I) 
$$5Q = \frac{\pi r^4}{8\mu l} (5\Delta p)$$
 ou (II)  $5Q = \frac{\pi (1.5r)^4}{8\mu l} \Delta p$ ?

O corpo ajusta os diâmetros das artérias e das arteríolas para se atender a demanda metabólica dos orgãos e tecidos.

No que concerne à velocidade, esta não é constante para diferentes camadas (Vide Fig.16), pelo que considera-se a velocidade média, isto é,

$$\bar{v} = \frac{r^2}{8\mu l} \Delta p \tag{17}$$

#### Exemplo,

Sabe-se que o sangue, ao sair da aorta, é distribuido para as várias artérias onde depois flui para as asteríolas e, por fim para os capilares. Se a soma das secções de todas as artérias é de  $20cm^2$  e o fluxo volumétrico do sangue através da aorta é de 90ml/s, qual é a velocidade média do escoamento do sangue pelas artérias?

$$A=20cm^{2}$$

$$Q = 90ml/s = 90cm^{3}/s$$

$$Q = \bar{v}A \Rightarrow \bar{v} = \frac{Q}{A}$$

$$\bar{v} = 4.5cm/s$$

### Escoamento turbulento - Número de Reynolds

Em geral, um fluido escoa laminarmente se a sua velocidade é relativamente baixa e as superfícies da tubagem onde o fluido se movimenta são lisas. Porém, se a velocidade de escoamento do fluido aumentar a atingir certo valor limite, as camadas do fluido começam a descrever trajectórias irregulares e formar-se turbilhões (remoinhos)no seio do fluido. Assim, diz-se que o fluido tem um escoamento turbulento.

A determinação se o escoamento é laminar ou turbulento, é feito com base no valor de uma magnitude adimensional denominado **número de Reynolds** (Re). Para um fluido que que escoa em um tubo circular de diâmetro interno D, o número de Reynolds é expresso por

$$Re = \frac{\rho v D}{\mu} \tag{18}$$



Figura 17: Turbilhões [White,F.M.,2011]

onde  $\rho$  é a densidade do fluido, v é a velocidade e  $\mu$  é a viscosidade.

### Escoamento turbulento - Número de Reynolds

Para a maioria dos fluidos onde o escoamento ocorre nos tubos circulares, o valor crítico é  $2000\,$ 

- Re < 2000 escoamento laminar;
- 2000 < Re < 3000 escoamento instável (não se pode afirmar de forma categórica se é turbulento ou laminar);
- Re > 3000 escoamento tubulento;

Reparando-se a expressão do número de Reynods, verifica-se que o número de Reynolds aumenta à medida que se aumenta a velocidade do fuxo e diminui com o aumento da viscosidade do fluido. Porém, o aumento da velocidade e aliado a redução da viscosidade do sangue (facto que se verifica em casos de anemia pelo facto da redução do hematócrito<sup>2</sup>) pode propiciar a ocorrência da turbulência e, como consequência, aumentar-se a pressão local e deste modo dilatar-se demais o vaso onde isso ocorre.

 $<sup>^2</sup> parámetro$  laboratorial que indica a percentagem dos glóbulos vermelhos no sangue  $_{5/70}$ 

### Escoamento turbulento - Número de Reynolds

A turbulência gera ondas sonoras (sopros carotídeos por exemplo) que podem ser ouvidos usando-se estetoscópio. Aliás, é esse som que é usado na medição da pressão sistólica.

#### Exemplo,

O diâmetro da aorta de um adulto é de aproximadamente 2.2cm. A velocidade sistólica média do sangue é de cerca de 60cm/s. Sabendo que a  $37^{o}C$ , a densidade e a viscosidade do sangue são respectivamente  $1050kg/m^3$  e  $4.00\times10^{-3}Ns/m^2$ , determine se o fluxo sanguíneo na aorta é laminar ou é turbulento.

### Dados

$$\mu = 4.00 \times 10^{-3} Ns/m^2$$

$$\rho = 1050 kg/m^3$$

$$D = 2.2 cm$$

$$v = 60 cm/s$$

$$Re = \frac{v\rho D}{\mu}$$

$$= \frac{0.6 \times 1050 \times 0.0022}{4.00 \times 10^{-3}}$$

$$= 3465$$

O fluxo sanguíneo na aorta é turbulento<sub>46/70</sub>

Sempre que hajam duas substâncias em contacto, por exemplo, líquidolíquido, líquido-gáas, líquido-sólido ou sólido-gás surgem propriedades de superfície. Essas propriedades devem-se à existência de assimetrias das forças de interação entre as móleculas nas superfícies das duas substâncias em contacto.

Consideremos a situação de líquido-gás, conforme a Fig.18

No interior do líquido cada molécula é atraida de igual forma pelas demais moléculas, pelo que, encontrando-se em repouso, a força resultante é nula. Porém, na superfície, a força resultante para cada molécula já não é nula, i.é.,as moléculas na superfície são são fortemente atraídas pelas moléculas do interior do líquido (forças de coesão) do que pelas moléculas do gás da outra substância (forças de adesão).




Figura 18:

Assim, as moéculas na superfície tem uma maior energia potencial em relação às moleculas do interior e, essa energia é proporcional à area da mesma superfície. Essa é a razão pela qual uma gota de água no ar tem a forma de uma esfera que é figura com uma superfície relativa mínima e, por conseguinte, a energia superficial mínima.


Para aumentar a superfície de um líquido no ar é preciso aumentar a quantidade de moléculas de maior energia e isso requer a realização de trabalho.

A quantidade de energia que é necessária para se aumentar a superficie da fase na presença da outra é denominada **tensão superficial**  $(\gamma)$ 

$$\gamma = \frac{W}{A} \qquad [N/m] \tag{19}$$

onde W é o trabalho necessário para se movimentar moléculas do interior para a superfície com vista a se aumentar a área A.

#### Medida da tensão superficial



 Para uma película de face dupla (ex.,filme de sabão)

$$\gamma = \frac{F}{2l} \tag{19a}$$

 Para uma película de face simples (ex.,superfície do leite contido no copo)

$$\gamma = \frac{F}{l} \tag{19b}$$

Numa bolha de ar, a diferença de pressão é dada pela expressão:

$$p_i - p_e = \frac{2\gamma}{r} \tag{20}$$

onde,  $p_i$  é pressão no interior da bolha,  $p_e$  é pressão no exterior da bolha e r é o raio da bolha.

Quando a bolha é formada por uma substância com expessura não delgada, como é o caso do sabão, a diferença de pressão fica:

$$p_i - p_e = \frac{4\gamma}{r} \tag{21}$$

Dentre várias aplicações, a tensão superficial desempenha um papel fundamental no funcionamento dos pulmões dos animais. O pulmão pode ser visto como uma coleção de bolhas, essa condição é inerentemente instável. Em virtude da tensão superficial do liquido que reveste os alvéolos, desenvolvemse forças relativamente grandes que tendem a colapsar os alvéolos. Porém, isso não ocorre porque as células alveolar tipo-II que se encontram no interior dos alvéolos sintetizam uma mistura de proteínas e fosfolipídios, conhecida como surfactante³ pulmonar. Esta substância reduz a tensão superficial da camada de revestimento alveolar ( 1mN/m)[Nag, K.,2005], aumentando desse modo a permeabilidade de oxigênio.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>agentes de atividade superficial

### Capilaridade

Capilaridade ou ação capilar é a propriedade física que os fluidos têm de subir ou descer em tubos extremamente finos (tubos capilares) quando tais tubos são colocados no seio desses fluidos. A altura a alcançar depende da natureza do fluido, do tubo e do raio.




Figura 20: Acção capilar: (I) A água sobe pelo capilar porque a força de adesão é maior; (II) O Mercúrio desce pelo capilar porque a força de coesão é maior

A altura atingida pelo fluido no interior do tubo capilar é:

$$h = \frac{4\gamma cos\alpha}{D\rho g} \tag{22}$$

onde, D é o diâmetro interno do tubo capilar,  $\rho$  é a densidade do fluido, g é aceleração de gravidade e  $\alpha$  é o ângulo de contacto (ou ângulo entre a tensão superficial e a parede do tubo capilar).




Figura 21:

Geralmente para a àgua contida em tubo capilar de vidro,  $\alpha \approx 0$ . Assim, a altura fica,

$$h = \frac{4\gamma}{D\rho g} \tag{22a}$$

#### Tarefa #2

Em quatro páginas, explique em que consite a difusão e osmose. Dê exemplos da aplicação desses fenómenos no funcionamento do corpo humano.

Data de submissão do trabalho: 16/08/2021 23:30 hrs.

link de submissão: Ver no repositório

# **GASES IDEAIS**

Embora não tenha uma definição coloquial, pode-se entender temperatura como uma propriedade física que que determina se os corpos distintos estão ou não em equilíbrio térmico. Isto é, pode se dizer que temperaura é uma medida de grau de aquecimento ou de arrefecimento dos corpos.

Sob ponto de vista microscópico, pode-se associar a temperatura com o nível de agitação das partículas que compõem um dado corpo, pois, quanto maior for a temperatura, maior é a agitação (maior é a energia cinética das partículas).

Ainda sobre o equilíbrio térmico, para saber se dois ou mais corpos estão em equilíbrio térmico não é necessário os por em contacto físico. é necessário sim, ver ser se eles individulmente estão em equilíbrio térmico com um terceiro corpo e, este terceiro corpo é usualmente um **termómetro**.

Um termómetro é um dispositivo que contém uma grandeza física cuja propriedade mensurável muda com a mudança da temperatura. Essa propriedade denomina-se **propriedade termométrica** e a substância denomina-se **substância termométrica**.

Existem vários tipos de termómetros, dependendo da substância termométrica em uso. Porém, para a nossa consideração importam dois tipos, a saber:

- Termómetros liquidos
  - O seu funcionamento baseia-se no princípio de variação do volume com variação da temperatura. O mercúrio e o álcool são líquidos comuns usados na construção desses termómetros.
- 2 Termómetro Infravermelho ou Pirômetro
  - Seu funcionamento é com base na emissão de uma radiação electromagnético. Usam a lei de Stefan Boltzmann




Figura 22: Termómetro de líquido



Figura 23: Termómetro de infra-vermelho

Qualquer propriedade termométrica pode ser usada para estabelecer uma escala de temperatura. Para a nossa consideração, usaremos três escalas

- Celcius;
- Pahrenheit e
- Kelvin




Figura 24:

Fahrenheit - Celcius

$$5(t_F - 32) = 9t_C$$
 (23a)

2 Celcius-Kelvin

$$T = t_C + 273.15$$
 (23b)

Um gás ideal é aquele em que a interacção entre as suas moléculas e/ou átomos é desprezível. Assim, as moléculas do gás estão tão separadas que raramente chocam entre si.

Qualquer gás real, a pressões baixas, comporta-se aproximadamente como um gás ideal

Um gás ideal obedece rigorosamente as seguintes leis:

• Lei de Boyle (T  $\rightarrow$  constante)

$$pV = const. (24)$$

2 Lei de Charles e Gay-Lussac (p  $\rightarrow$  constante)

$$\frac{V}{T} = const. (25)$$

A combinação das Eqs.24 e 25 resulta em uma equação que relaciona a pressão, volume e temperatura de um gás ideal, conhecida como **Equação** de estado de um gás ideal (**Equação** de Clapeyron):

$$pV = nRT (26)$$

Assim, para uma massa fixa de gás,

$$\frac{pV}{T} = constante \tag{26a}$$

onde, p é pressão, V é volume, n é o número de moles, R é a constante universal de gás (R=8,314J/molK), T é temperatura absoluta.

A quantidade de gás é, com frequência expressa em moles.

#### Lei de Avogadro

Volumes iguais, de quaisquer gases, nas mesmas condições de temperatura e pressão, possuem o mesmo número de moléculas (N).

Assim, 1mol de qualquer substância têm  $6.02 \times 10^{23} moleculas$ 

$$N_A = 6.022 \times 10^{23} mol^{-1}$$
.

Deste modo, se temos n moles de uma substância, então o número de moléculas (N) é

$$N = nN_A \tag{27}$$

Substituindo-se Eq.27 na Eq.26, a equação de estado fica:

$$pV = NkT (28$$

onde  $k = R/N_A$  é constante de Boltzmann  $(k = 1.381 \times 10^{-23} J/K)$ 

Ainda mais, a equação de estado pode ser escrita tendo em consideração a densidade, isto é,

$$p = \rho \frac{RT}{M} \tag{28a}$$

Onde M é a massa molar

A equação de estado pode também descrever as propriedades de gases reais, desde que estes possuam pequena massa específica (e, portanto, estejam sob pressões relativamente baixas). Caso contrário, correcções devem ser feitas à equação de estado, por exemplo, a equação de van der Waals, outras equações cúbicas e correlações.

O estado de uma dada quantidade de gás é completamente especificado com o conhecimento de quaisquer duas das três variáveis de estado P, V e T.

# Gases ideais: Isoprocessos




Figura 25: Isotérmica



Figura 26: Isobárica




Figura 27: Isocórica

# Gases ideais: Mistura de gases ideais - Lei de Dalton

O ar seco é uma mistura de gases cujas maiores fracções são de Nitrogênio (79%) e Oxigênio (21%). Assim, a pressão exercida pelo ar seco, é a superposição das pressões individuais de cada gás que faz parte da mistura

#### Lei de Dalton

mistura

A pressão total da mistura é igual a soma das pressões parciais

$$n = n_1 + n_2 + n_3 + \dots \Rightarrow p = \frac{RT}{V}(n_1 + n_2 + n_3 + \dots)$$

$$p = p_1 + p_2 + p_3 + \dots$$
(29a)

onde,  $p_1$  é pressão parcial do gás 1,  $p_2$  é pressão parcial do gás 2 e por ai em diante.

A pressão parcial  $(p_x)$  de um gás é:

$$p_x = \chi(x) \times p_a \tag{30}$$

onde,  $p_a$  é a pressão atmosférica (mmHg) e  $\chi(x)$  é a fracção do gás na $_{70}$ 

### Gases ideais: Mistura de gases ideais - Lei de Dalton

A pressão parcial dos gases nos alvéolos difere daquela da atmosfera devido a vários factores:

- Umidificação do ar inalado nas vias aéreas:
- Troca gasosa constante entre os alvéolos e os capilares alveolares
- Renovação frequente do ar alveolar




Figura 28: Pressão parcial [Silvertorn,  $_{65/70}$ D.U., 2017]

A respiração é o fluxo de ar para dentro e para fora dos pulmões. O  $O_2$  e  $CO_2$  passam entre alvéolos e capilares pulmonares através da membrana respiratória num processo que se chama **difusão**.




Figura 29: Membrana Respiratória. A seta azulrepresenta as trocas gasosas entre o espaço aéreo alveolar e o plasma [Silvertorn, D.U., 2017]

**A membrana respiratória:**  $0.2-0.3\mu m$ - espessura e  $50-100m^2$ - área de superfície.

#### Lei de difusão de Fick

A taxa de transferência de um gás através de uma membrana de tecido é directamente proporcional à área da membrana e à diferença de pressão entre as duas faces da membrana e, é inversamente propocional à espessura da membrana.

$$\dot{J} = DA \frac{\Delta p}{l} \tag{31}$$

Onde,  $\dot{J}$  é a taxa de difusão (transferência) do gás, D é coeficiente de difusão,  $\Delta p$  é a diferença parcial de pressão de gás entre os lados adjacentes da membrana e l é a espessura da membrana.

O coeficiente de difusão é:

$$D = \frac{S}{\sqrt{M}}$$

onde, S é a solubilidade do gas parcial que se difunde e, M é a sua massa molar

Tabela 3: Solubilidade de alguns gases

$\overline{O_2}$	1.0
$CO_2$	20.3
CO	0.81
$N_2$	0.53
He	0.95

#### Lei de Graham

Nas mesmas condições de temperatura e pressão, a velocidade de difusão e efusão dos gases (seu espalhamento em outro meio) é inversamente proporcional à raiz quadrada da sua densidade.

$$v_1 = v_2 \sqrt{\frac{\rho_2}{\rho_1}}$$

Assim, percebe-se através da lei Graham que, quando um gás se difunde por outro meio gasoso, a sua densidade interfere na velocidade dessa difusão. Quanto menos denso for o gás, maior é a sua velocidade de difusão e efusão.

Efusão é a propriedade que os gases têm de passar através de pequenos orifícios.

A lei Graham também pode ser expressa em função das massas molares, tendo em conta que a temperatura e pressão são as mesmas para as duas substâncias.

$$v_1 = v_2 \sqrt{\frac{M_2}{M_1}} (32a)$$

Resolver os exercícios da AP# 2 e apresentar as possíveis dúvidas nas aulas práticas.