Determinação de Superfícies Visíveis

Uéliton Freitas

Universidade Católica Dom Bosco - UCDB freitas.ueliton@gmail.com

10 de novembro de 2014

Sumário

Introdução

- 2 Back-Face Culling
- 3 Algoritmo Z-Buffer

Introdução

Rendering de Polígonos

- Por eficiência, queremos renderizar apenas as faces poligonais que são visíveis para a câmera.
- Existem diversos algoritmos para detecção de superfícies visíveis (ou eliminação de superfícies ocultas) que variam conforme:
 - Complexidade da cena.
 - Tipo de objeto desenhado.
 - Equipamento disponível.
 - etc.

Introdução

Classificação dos Algoritmos

- Os algoritmos podem ser classificados em dois grandes grupos:
 - Métodos de **espaço do objeto**.
 - Métodos de **espaço da imagem**.

Espaço do Objeto

 Compara objetos entre si, ou partes de objetos, para determinar a visibilidade.

Espaço da Imagem

 Compara pixel por pixel no plano de projeção para determinar a visibilidade.

Introdução


Classificação dos Algoritmos

- Discutiremos dois algoritmos de visibilidade:
 - Back-face culling.
 - Z-buffer.

Back-Face Culling


 Se as faces pertencem a um objeto sólido (um poliedro, por exemplo), não é necessário renderizar as faces de trás (não visíveis).





Back-Face Culling

- Apenas três faces precisam ser traçadas.
- As faces "de trás" podem ser removidas do pipeline.




Back-Face Culling

• Assume-se que a cena é composta por poliedros fechados.

Back-Face Culling

• Como descobrir quais são as "faces de trás"?



Back-Face Culling


- Eficiente quando os testes s\u00e3o feitos no sistema de coordenadas de vis\u00e3o.
 - Vetor de direção de observação paralelo ao eixo z_{ν}
 - Assim $V = (0, 0, V_z)$, e $V \cdot N = V_z \cdot V_n$
- Portanto, para fazer o teste $V \cdot N > 0$ basta verificar o sinal do componente z do vetor normal a face.

Back-Face Culling

- Muito importante para rendering mais eficiente (simplifica muito a cena) em geral é o primeiro passo do processo.
- Assim, restam apenas os polígonos/faces potencialmente visíveis para a câmera.


Z-Buffer

 Algumas faces ficam ocultas atrás das outras: só queremos renderizar (desenhar) as faces (ou partes delas) totalmente visíveis.




Z-Buffer

 Considere que as faces passaram pela transformação de projeção, e tiveram suas coordenadas z armazenadas – suponha valores de z normalizados no intervalo 0 e 1 (0 plano near e 1 plano far)



Z-Buffer

• Para cada pixel (x, y), queremos traçar a face mais próxima da câmera, i.e, com menor valor z.



Z-Buffer

- O algoritmo usa dois buffers:
 - Frame Buffer: Armazena os valores RGB que definem a cor de cada pixel, tipicamente 24 bits, mais 8 bits de transparência (alfa).
 - **Z-Buffer**: para manter informações de profundidade associada a cada pixel, tipicamente 16, 24 ou 32 bits.

Inicialização

- Todas as posições do Z-Buffer são inicializadas são inicializadas com a maior profundidade. depthBuffer(x,y) = 1.0
- O frame buffer com a cor do fundo da cena.
 frameBuffer(x,y) = cor de fundo

Z-Buffer

 A medida em que cada face é renderizada, ou seja, os pixel são determinados através do algoritmo scanline.

```
//calcula (se necessario) a profundidade de z
//para cada pixel (x,y) da face.
if (z < depth(x,y)){
    deph_buffer(x,y) = z;
    frame_buffer(x,y) = cor pixel;
}</pre>
```

Z-Buffer

 Os valores de profundidade estão normalizados entre 0.0 e 1.0 com o plano de visão na profundidade 0.0.

```
//calcula (se necessario) a profundidade de z
//para cada pixel (x,y) da face.
if (z < depth(x,y)){
    deph_buffer(x,y) = z;
    frame_buffer(x,y) = cor pixel;
}</pre>
```

Z-Buffer

- Implementação eficiente: o valor de profundidade de um pixel em uma scanline pode ser calculado usando o valor do pixel precedente usando uma única adição.
- Depois de todas as faces processadas, o depth buffer contém as profundidades das superfícies visíveis, e o frame buffer contém as cores dessas superfícies.
 - Cena pronta para ser exibida.

Vantagem

• Simplicidade.

Desvantagens

- Quantidade de memória necessária (em um sistema 1280 x 1024 precisa de 1.3mi de posições).
- Alguns cálculos desnecessários...por que?
- Precisão limitada para o cálculo de profundidade em cenas complexas pode ser um problema: quantização de valores de profundidade pode introduzir artefatos.
- Placas gráficas otimizam operações do Z-buffer.