# CVIČENÍ 2

**ZOS** 

L. Pešička, 2024



## **OBSAH**

- Příkaz mount, /etc/fstab, /etc/mtab
- Nejdůležitější podadresáře v /
- Přístupová práva

## POJMY - OPAKOVÁNÍ A ROZŠÍŘENÍ

#### Příkazový interpret

- Program, který čeká na vstup uživatele
- Buď vykoná zadaný příkaz nebo zobrazí chybové hlášení.
- Příkladem příkazového interpretu je /bin/bash
- Existují ale i další (zkuste cat /etc/shells, man shells)

#### Kolona příkazů

- Umožňuje výstup jednoho procesu poslat na vstup dalšího procesu.
- Používá se roura, symbol
- cat nakup.txt | grep rohlik | wc -l

## POJMY II.

#### Přesměrování výstupu do souboru

- místo aby výstup procesu šel na obrazovku, uloží se do nějakého souboru
- Používá se symbol >
- cat nakup.txt | grep rohlik | wc -l > seznam.txt
- Pokud bychom chtěli připisovat na konec souboru, pak >>

## ZÁKLADNÍ STRUKTURA SOUBOROVÉHO SYSTÉMU

- jeden kořen /
- ls -l /
- více pevných disků připojeny jako podstrom od nějakého adresáře, např.:

Oblast pevného disku	Místo připojení	Obsah
/dev/sdal	1	Linuxový systém
/dev/sdb1	/home	Domovské adresáře uživatelů

Výhoda – pokud uživatelé zaplní přidělený disk, systém může stále rozumným způsobem fungovat

## PŘÍKAZ MOUNT

- zadejte příkaz mount a pozorujte výstup
- zobrazí odkud a kam jsou připojené filesystémy příklady výpisu příkazu mount: /dev/sda2 on /var type ext3 (rw) /dev/mapper/vg\_local-root on / type xfs
- umožní připojit další filesystém, příklad připojení: mount -t ext3 /dev/sda4 /mnt/data (typ fs, co připojujeme, kam)

## UKÁZKA PŘÍKAZU MOUNT

```
eryx2> mount
/dev/md0 on / type xfs (rw)
tmpfs on /lib/init/rw type tmpfs (rw,nosuid,mode=0755)
proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
procbususb on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
udev on /dev type tmpfs (rw,mode=0755)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=620)
/dev/md4 on /usr type xfs (rw)
/dev/md2 on /var type xfs (rw)
/dev/md3 on /var/cache/openafs type ext3 (rw)
AFS on /afs type afs (rw)
eryx2>
```

zařízení /dev/md0 je připojeno jako kořen / , typ fs je xfs, čtení i zápis ..

zařízení /dev/md2 je připojeno do adresáře /var, typ fs je xfs, práva rw Starší a přehlednější výpis, na eryxu v roce 2023 vypadá výpis jinak

# /ETC/FSTAB — JINÝ STROJ, UUID

```
root@debianOra:~# cat /etc/fstab
 /etc/fstab: static file system information.
 Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
 device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
 that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
 <file system> <mount point>
                                       <options>
                               <type>
                                                       <dump>
                                                               <pass>
                                       defaults
               /proc
                               proc
proc
 / was on /dev/sdal during installation
UUID=f99eeaba-6a8c-4753-bf18-37e12e968e87/
                                                         ext3
                                                                 errors=remount
-ro 0
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=7dbd2964-f84f-4ab5-a1df-bc2af5a94f3f\none
                                                         swap
                                                                 sw
               /media/cdrom0
                               udf,iso9660 user,noauto
/dev/scd0
root@debianOra:~#
```

na některých systémech se místo tvaru /dev/sda1 používá UUID (stálejší)

# DŮLEŽITÉ SOUBORY (!)

- /etc/fstab
  - Informace o filesystémech, které se do systému připojují.
  - Které diskové oblasti se připojují a kam po startu systému
  - Zkuste man fstab
- /etc/mtab
  - Právě v této chvíli připojené disky.

## SOUBOR /ETC/FSTAB

```
eryx2> cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
                                         <options>
  <file sys>
                 <mount point> <type>
                                                            <dump>
                                                                    <pass>
                                  defaults
                 /usr
                         xfs
                                  defaults
                                                   defaults
                                                                             2
                 /var/cache/openafs
                         swap
          /mnt/cdrom
                         auto ro,user,nosuid,noauto 0 0
 /dev/fd0 /mnt/floppy auto defaults,user,noauto 0 0
   7.228.52.152:/afs/zcu.cz/public/linux-fai/mirror/debian/i386 /mnt/mirror nfs
ro.rsize=8192.wsize=8192 0 0
```

#### každý fs na samostatné řádce

- sloupec blokové zařízení nebo remote fs, lze i LABEL nebo UUID
- 2. sloupec bod připojení (mount point), pro swap none
- 3. sloupec typ fs (ext2, ext3, xfs, smbfs aj., swap, auto autom. detekovat)
- 4. sloupec options (man 8 mount), viz další slide
- 5. sloupec dump (zda by měl být zálohovaný, většinou 0 ignore)
- sloupec pass použit fsck (0 přeskočit, 1 jako první, 2 jako další)

# VYBRANÉ OPTIONS V /ETC/FSTAB

Příklad volby	popis
atime	Updatuje inode access time při přístupu k souboru (při přístupu se změní údaj, zpomaluje vytížený systém, jsou různé workaroundy)
noatime	Neupdatuje čas přístupu pro daný fs
noexec	Nelze přímo spouštět binární programy z tohoto fs
user, nouser	Zda může běžný uživatel připojit zařízení
auto, noauto	Zařízení bude automaticky připojeno (při bootu)
ro	Read-only
rw	Read-write
defaults	rw, suid, exec, auto, nouser, async (např.)

## ADRESÁŘ /BIN

- V některých distribucích je /bin symbolický link na /usr/bin
- základní uživatelské programy
  - např. ls, cp
  - příkazové interprety sh, bash ...
  - příkaz man pro nápovědu k příkazům (někdy v /usr/bin)
- další adresáře pro spustitelné programy:
  - /usr/bin
  - /usr/local/bin
  - /sbin , /usr/sbin

Čím se liší /bin a /sbin?

## ADRESÁŘ /SBIN

- programy pro správu systému
- mění nastavení, mohou systém poškodit
- spouštěny při startu nebo je spouští uživatel root
- ip, ifconfig nastavení sítového rozhraní
- mke2fs formát diskové oblasti na ext2, ext3, ...
  - Symbolické linky mkfs.ext3, mkfs.ext4, ...

## ADRESÁŘ / DEV

#### zařízení

- se vším se zachází jako se souborem
  - např. porty, pevné disky, USB disky, scannery
  - např. console, tty
- ls –l /dev/sd\* ... disky
- ls –l /dev/tty\* … terminály
- hlavní a vedlejší číslo zařízení
- hlavní .. typ
- vedlejší .. rozlišuje zařízení stejného typu
- bloková (b), znaková (c)
- Bloková zařízení pracujeme po blocích dat, často můžeme přeskakovat, vracet se k předchozímu bloku atp.
- Znakové zařízení pracujeme po jednotlivých znacích

## UKÁZKA / DEV

```
brw-rw---- 1 root disk 8, 1 2012-08-16 16:11 /dev/sda1
brw-rw---- 1 root disk 8, 1 2012-08-16 16:11 /dev/sda1
brw-rw---- 1 root disk 8, 2012-08-16 16:11 /dev/sda2
brw-rw---- 1 root disk 8, 6 2012-08-16 16:11 /dev/sda5
brw-rw---- 1 root disk 8, 6 2012-08-16 16:11 /dev/sda6
brw-rw---- 1 root disk 8, 7 2012-08-16 16:11 /dev/sda7
brw-rw---- 1 root disk 8, 8 2012-08-16 16:11 /dev/sda8
brw-rw---- 1 root disk 8, 16 2012-08-16 16:11 /dev/sdb
brw-rw---- 1 root disk 8, 17 2012-08-16 16:11 /dev/sdb1
brw-rw---- 1 root disk 8, 18 2012-08-16 16:11 /dev/sdb2
brw-rw---- 1 root disk 8, 21 2012-08-16 16:11 /dev/sdb5
brw-rw---- 1 root disk 8, 22 2012-08-16 16:11 /dev/sdb6
brw-rw---- 1 root disk 8, 23 2012-08-16 16:11 /dev/sdb7
brw-rw---- 1 root disk 8, 23 2012-08-16 16:11 /dev/sdb7
brw-rw---- 1 root disk 8, 24 2012-08-16 16:11 /dev/sdb8
eryx2>
```

b znamená blokové zařízení červeně – hlavní číslo zařízení zeleně – vedlejší číslo zařízení

## ADRESÁŘ /ETC

systémové konfigurační soubory důležitý adresář pro správu systému

- /etc/passwd
  - login, \* místo šif.hesla, UID, GID, poznámka (jméno už.)
  - domovský adresář, příkazový interpret
- /etc/shadow .. soubor se šifrovanými hesly
  - ls –la /etc/shadow .. práva nemá běžný uživatel
- /etc/group .. skupiny a kdo je jejich členem

# PŘIDÁNÍ UŽIVATELE (UKÁZKA)

```
root@debianOra:~# adduser kokrhac
Přidávám uživatele "kokrhac"...
Přidávám novou skupinu "kokrhac" (1002)…
Přidávám nového uživatele "kokrhac" (1001) se skupinou "kokrhac"…
Domovský adresář "/home/kokrhac" již existuje. Nekopíruji z "/etc/skel".
Zadejte nové UNIX heslo:
Opakujte nové UNIX heslo:
passwd: heslo bylo úspěšně změněno
Měním informace o uživateli kokrhac
Zadejte novou hodnotu, nebo stiskněte ENTER pro použití implicitní hodnoty
        Celé jméno []: Tomas Marny
        Číslo místnosti []: UL401
       Telefon do zaměstnání []: 12345
       Telefon domů []: 54321
        Ostatní []: hokejista
Jsou informace správné? [A/n] A
root@debianOra:~#
```

adduser kokrhac deluser kokrhac Můžete vyzkoušet na svém domácím Linuxu, jinak alespoň man adduser

## UKÁZKA /ETC/PASSWD

```
root@debianOra:~# cat /etc/passwd | grep kokrhac
kokrhac:x:1001:1002:Tomas Marny,UL401,12345,54321,hokejista:/home/kokrhac:/bin/b
ash
root@debianOra:~# <mark>|</mark>
```

- uživatelské jméno
- šifrované heslo: obvykle je zde x znamená informace je jinde ©
- uid číslo uživatele
- gid skupina
- další blok od : do : .. poznámka
- domovský adresář
- shell uživatele

### /ETC

- /etc/profile .. vykonáván příkazovým interpretem
- man bash:
  - /etc/profile
  - ~/.bash\_profile (login shell)
  - ~/.bashrc (nové terminálové okno např. v Gnome)
- /etc/motd.. uvítací zpráva
   (zobrazí se po úspěšném loginu, viz man motd)
- /etc/issue .. zobrazí se před loginem (man issue)

## /ETC

- /etc/fstab .. kam se připojují fs při startu
- /etc/mtab .. aktuálně připojené fs

Zkratka fs = file system = souborový systém

## ADRESÁŘ /HOME

- domovský adresář uživatelů (např. na vaší instalaci lokálního Linuxu)
- může být i jinde ve škole např. na AFS (distribuovaný souborový systém)
- konkrétní adresář je uveden v /etc/passwd
- cat /etc/passwd | grep pesicka

## ADRESÁŘ /LIB

- sdílené knihovny pro běh programů
- ldd /bin/ls
  - zobrazí potřebné knihovny pro běh programu ls
  - užitečné, pokud programu chybí nějaká knihovna

## ADRESÁŘ /TMP

- adresář pro pracovní soubory
- zvláštní chování adresáře (tzv. sticky bit)
  - Vytvořené soubory může smazat vlastník souboru nebo root
  - Nechceme, aby nám jiný uživatel mazal naše soubory
- Může být symbolický link do /var/tmp

## ADRESÁŘ /USR

většina programů se instaluje do /usr

- /usr/bin
- /usr/include
- /usr/lib
- /usr/local

- .. příkazy systému
- .. hlavičkové soubory C
- .. knihovny
- .. programy, které nejsou součástí distribuce OS

## ADRESÁŘ /VAR

soubory, které za běhu často mění svojí velikost

/var/log

..logy

/var/spool

.. tiskové fronty (pamatovat!)

/var/tmp

.. tmp adresář

/var/lock

.. zámky (někdy link do /run/lock)

## ADRESÁŘ / PROC

- obsahuje informace o systému
- adresář je virtuální není na disku, vytváří jej jádro
- "okno" do systému
- podadresáře dle PIDu procesu
- cat /proc/cpuinfo
- cat /proc/version
- cat /proc/meminfo

## /R00T, /B00T, /OPT

- /root
  - Domovský adresář uživatele root
- /boot
  - Jádro OS, zavaděče
  - initrd read only RAM disk (viz man initrd)
  - vmlinuz Linux kernel
- /opt
  - Komerční sw, některé nestandardní balíčky

## PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA

- cd /bin ; ls –l cp
- -rwxr-xr-x 1 root root 34664 Mar 18 2002 cp
  - 1. sloupec dir/file, přístupová práva
  - 2. sloupec počet odkazů na soubor
  - 3. sloupec vlastník (uživatel)
  - 4. sloupec vlastník (skupina)
  - 5.sloupec velikost
  - dále čas modifikace
  - název souboru

## ZMĚNA VLASTNÍKA UŽIV. SKUPINA

- chown uživatel soubor
  - Příkaz mění vlastníka souboru
- chgrp skupina soubor
  - Příkaz mění skupinového vlastníka
- chown uziv.skupina soubor
  - Příkaz umí změnit obojí
- vyzkoušejte si na vlastním Linuxu pod rootem ©
- na eryxu zkuste jen man chown, man chgrp

# PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA (CHMOD)

- r,w,x čtení, zápis, spuštění
- s nastav ID uživatele nebo ID skupiny pro vykonávání proces poběží s právy vlastníka souboru místo uživatele
- t sticky bit soubory v adresáři může smazat jejich vlastník nebo root na /tmp adresář, aby si uživatelé nepřepisovali soubory
- chmod práva soubor
  - u,g,o,a vlastník, skupina, ostatní, všichni
- chmod a+r soubor
- chmod o-w soubor

## PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA

- chmod ug+r program
  - Uživateli a skupině se přidá právo read
- chmod go-r soubor
  - Skupině a ostatním se odebere právo read
- chmod a=rx soubor
  - Vlastník, skupina i ostatní budou mít jen právo číst a spustit
  - Nastaví práva na uvedenou množinu

## PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA ČÍSELNĚ

- (r,w,x) trojice bitů 4,2,1
- **---** = 0,
- rw = 4 + 2 = 6
- rwx = 4 + 2 + 1 = 7
- Tři trojice: vlastník, skupina, ostatní
- chmod 777 soubor.txt
- chmod 640 soubor2.txt

## PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA - ADRESÁŘ

- r soubory mohu být vypsány ls, musí být i x
- w soubory mohou být vytvářeny a rušeny, musí být i x
- x adresář může být prohledáván
- --x .. soubory z adresáře lze použít, lze se přepnout cd, ale nelze vypsat jejich název, musíme ho znát

## STICKY BIT

sticky bit využívá typicky tmp adresář

- sticky bit na adresář
- soubory uvnitř adresáře mohou být přejmenovány a odstraněny jen vlastníkem souboru, vlastníkem adresáře a rootem
- ostatní Vám nebudou mazat Vaše soubory (jen root)
- vhodné pro /tmp

### STICKY BIT - SOUBOR

- význam spíše historický
- aplikace by měla zůstat v paměti (swapu), aby ji mohl někdo další rychle spustit
- viz snaha některých sw pod Windows při startu systému nahrát do paměti svoje knihovny, aby spuštění vlastní aplikace bylo rychlé
- Linuxové jádro ignoruje sticky bit nastavený na souborech, používá se na adresářích, např. tmp

dnes se sticky bit používá typicky jen na adresář

# PŘESMĚROVÁNÍ VSTUPU, VÝSTUPU, CHYBOVÉHO VÝSTUPU

- ls > vystup.txt
- ls >> vystup.txt (>> připojí na konec souboru)
- more < dopis.txt</p>
- ls > vystup.txt 2> chyby.txt
- ls 2>&1
  - chybový výstup na standardní výstup
- Jak pomocí ls vygeneruji chybový výstup?
- Is nakup.txt neni.txt
  - nakup.txt bude existovat, ale neni.txt nebude
- ls nakup.txt neni.txt > vystup.txt 2> chyby.txt

## SPECIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

- cp sl /dev/null
- cp s2 /dev/full
- less < /dev/random</p>

```
zařízení /dev/zero .. generuje nuly
zařízení /dev/null .. nekonečný koš
zařízení /dev/full .. plný koš
```

## DALŠÍ PŘÍKAZY

- cat file1 file2 file3 > spojeny\_soubor
- head soubor
- tail soubor

## LOKACE PROGRAMU A NÁPOVĚDY, DODATKY

whereis ip (najde umístění příkazu/nápovědy)

which ip (najde umístění příkazu)

locate ifconfig (často není příkaz locate k dispozici)

apropos fork (hledá v nápovědě)

#### další důležité příkazy:

- passwd
- sync