TP SPANNING TREE



Mise en place du réseau

- Le réseau est constitué de 2 Vlan, le Vlan 10 et le Vlan 20.
- Dans un premier temps il faudra configurer les vlan sur les différents ports des différents switchs avec les commandes suivantes :

```
Switch(config)#int fa0/3
 Switch(config-if) #switchport mode acces
 Switch(config-if) #switchport acces vlan 20
 Switch(config-if) #no sh
 Switch(config-if) #exit
Switch (config) #hostname sw2
 sw2(config)#int fa0/2
 sw2(config-if)#switchport mode acces
 sw2(config-if)#switchport acces vlan 10
 sw2(config-if)#no sh
 sw2(config-if)#exit
 sw2 (config) #int fa0/5
 sw2(config-if) #switchport mode trunk
 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/5, changed state to down
 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/5, changed state to up
 sw2(config-if) #switchport trunk allowed vlan 10,20
 sw2(config-if)#no sh
 sw2(config-if)#exit
 sw2(config)#int fa0/1
 sw2(config-if)#switchport mode trunk
 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down
 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
 sw2(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20
 sw2(config-if)#no sh
sw2(config-if)#
```


```
swl(config) #int fa0/1
swl(config-if) #switchport mode trunk
swl(config-if) #switchport trunk allowed vlan 10,20
swl(config-if) #ino sh
swl(config-if) #int fa0/2
swl(config-if) #switchport mode trunk
swl(config-if) #switchport trunk allowed vlan 10,20
swl(config-if) #so sh
swl(config-if) #exit
swl(config) #
```

```
swl(config)#vlan 10
swl(config-vlan)#exit
swl(config)#vlan 20
swl(config-vlan)#exit
```

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config) #hostname sw3
sw3(config)#int fa0/1
sw3(config-if)#switchport mode trunk
sw3(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20
sw3(config-if) #no sh
sw3(config-if)#int fa0/2
sw3(config-if)#switchport mode trunk
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up
sw3(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20
sw3(config-if) #no sh
sw3(config-if)#int fa0/5
sw3(config-if) #switchport mode acces
sw3(config-if)#switchport vlan 10
% Invalid input detected at '^' marker
sw3(config-if) #switchport acces vlan 10
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 10
sw3(config-if) #no sh
sw3(config-if)#int fa0/4
sw3(config-if) #switchport mode acces
sw3(config-if) #switchport acces vlan20
% Invalid input detected at '^' marker.
sw3(config-if)#switchport acces vlan 20
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 20
sw3(config-if)#no sh
sw3(config-if)#exit
sw3(config)#
```

Réseau

• Ce qui donne le réseau suivant



Activation du STP

- Ensuite, oneffacera toute trace de spanning-tree avec la commande no spanning-tree vlan 1-1000, puis il faudra activer le mode stp avec spanning-tree vlan 10 et spanning-tree vlan 20
- Il faudra répéter cette opération autant de fois qu'il y'a de switchs

```
swl>enable
swl#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
swl(config) #no spanning-tree vlan 1-1000
swl(config) #spanning-tree mode pvst
swl(config) #spanning-tree vlan 10
swl(config) #spanning-tree vlan 20
```

Vérification

 Pour vérifier si le spanning-tree fonctionne, il faut utiliser la commande show spanning-tree qui affichera de nombreuses informations dont l'état du spanning tree a la ligne spanning tree enable

VLAN0010		
	tree enabled protocol ieee	
1110 S.S. (1110)	Priority 32778 Address 0030.A3BA.899A	
	Cost 19	
	Port 1(FastEthernet0/1)	
	Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec	
	nette izne z see navinge ze see ioinara setay ze see	
Bridge ID	Priority 32778 (priority 32768 sys-id-ext 10)	
	Address 00D0.FF93.7E4E	
	Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec	
	Aging Time 20	
Interface	Role Sts Cost Prio.Nbr Type	
Fa0/1		
	Desg FWD 19 128.2 P2p	
Fa0/5	Desg FWD 19 128.5 P2p	
VLAN0020 Spanning t	tree enabled protocol ieee	
	Priority 32788	
	Address 0030.A3BA.899A	
	Cost 19	
	Port 1(EastEthernet0/1)	
	Cost 19 Port 1(FastEthernet0/1) Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec	
Bridge ID	Priority 32788 (priority 32768 sys-id-ext 20)	
-5	Address 00D0.FF93.7E4E	
	Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec	
	Aging Time 20	
Interface	Role Sts Cost Prio.Nbr Type	
Fa0/1	Root FWD 19 128.1 P2p	
Fa0/2	Desg FWD 19 128.2 P2p	
	Desg FWD 19 128.4 P2p	
Fa0/4		

```
VLANG010
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID Priority 32778
           Address
                      0030.A3BA.899A
           This bridge is the root
           Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Bridge ID Priority 32778 (priority 32768 sys-id-ext 10)
           Address 0030, A3BA, 899A
           Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
           Aging Time 20
Interface
              Role Sts Cost Prio.Nbr Type
Fa0/1
              Desg FWD 19
                            128.1 P20
              Desg FWD 19
Fa0/2
              Desg FWD 19
                               128.2 P2p
VLAN0020
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID Priority 32788
           Address 0030, A3BA, 899A
            This bridge is the root
           Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Bridge ID Priority 32788 (priority 32768 sys-id-ext 20)
           Address 0030.A3BA.899A
           Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
           Aging Time 20
              Role Sts Cost Prio.Nbr Type
Fa0/1
Fa0/5
              Desg FWD 19
                               128.5 P2D
              Desg FWD 19
```

VLANG010	
Spanning t	ree enabled protocol ieee
Root ID	Priority 32778
	Address 0030.A3BA.899A
	Cost 19
	Port 2(FastEthernet0/2)
	Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Bridge ID	Priority 32778 (priority 32768 sys-id-ext 10)
	Address 00E0.F764.395B
	Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
	Aging Time 20
Interface	Role Sts Cost Prio.Nbr Type
Fa0/1	Altn BLK 19 128.1 P2p
Fa0/2	Root FWD 19 128.2 P2p
VLAN0020	
Spanning t	ree enabled protocol ieee
	Priority 32788
	Address 0030.A3BA.899A
	Cost 19
	Port 2(FastEthernet0/2)
	Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Bridge ID	Priority 32788 (priority 32768 sys-id-ext 20)
	Address 00E0.F764.395B
	Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
	Aging Time 20
Interface	Role Sts Cost Prio.Nbr Type
Fa0/1	Altn BLK 19 128.1 P2p
Fa0/2	Root FWD 19 128.2 P2p
sw1#	

Adresse de chaque switch

L'adresse d'un Switch est sa mac adress, elle est affichée grâce à la commande show spanning tree, nous avons

• SW1:00E0.F764.395B

• SW2:0030.A3BA.899A


• SW3:00D0.FF93.7E4E

 Switch Racine: SW2 est la root bridge du VLAN0010 car ils ont la même priorité (32768 par défaut), la plus petite mac adresse est donc élu Switch root

Couts et priorités des chemins

- Les couts varient en fonction en fonction du chemin qu'il doit parcourir pour arriver à la root bridge et en fonction de la priorité des ports
- La priorité des ports a 100 MB/S est de 128

Trames réseaux



Ajout d'un port gigabit

L'administrateur rajoute un port gigabitbit trunké entre le Switch2 et le switch3, il fait cela pour les raisons suivantes

- Améliorer la vitesse du transfert
- Pour bloquer des ports avec le spanning tree

Configuration spanning-tree

Dans un premier temps il faudra trunk les ports, puis on activera le spanning-tree pour les vlan 10 et 20 avec la commande int gig/01 qui permet de paramétrer l'interface gigaethernet 0/1, la commande spanning-tree vlan 10,20 définit la priorité du port pour les vlan 10 et 20

```
sw3>enable
sw3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sw3(config)#int gig0/1
sw3(config-if)#switchport mode trunk

sw3(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
switchport trunk allowed vlan 10,20
sw3(config-if)#no sh
sw3(config-if)#exit
sw3(config)#
```

```
sw3(config)#int gig0/1
sw3(config-if)#spanning-tree vlan 10-20 port-priority 64
sw3(config-if)#exit
```

```
sw2(config)#int gig0/1
sw2(config-if)#spanning-tre vlan 10-20 port-prioty 64
% Invalid input detected at '^' marker.
sw2(config-if)#spanning-tree vlan 10-20 port-prioty 64
% Invalid input detected at '^' marker.
sw2(config-if)#spanning-tree vlan 10-20 port-prioty 64
% Invalid input detected at '^' marker.
sw2(config-if)#spanning-tree vlan 10-20 port-priority 64
sw2(config-if)#spanning-tree vlan 10-20 port-priority 64
sw2(config-if)#exit
```

```
Enter configuration commands, one per time. End w
sw2(config)#int gig0/1
sw2(config-if)#switchport mode trunk
sw2(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20
sw2(config-if)#no sh
sw2(config-if)#exit
```

Switch 1

• Le Switch 1 n'est pas actif car il générerait des boucles, il sera actif seulement si les liens entre le Switch 2 et le Switch 3