
## PostgreSQL Streaming replication

Bu makalede, Windows Server 2016 sunucularında bir PostgreSQL 13 Streaming replication uygulanmaktadır. Streaming replication modunda, bekleme, WAL kayıtlarını (Önden Yazma Günlüğü) oluşturuldukları gibi, WAL dosyasının doldurulmasını beklemeden beklemeye akıtan birincil kaynağa bağlanır. Streaming replication, yedek bir sunucunun dosya tabanlı günlük gönderimiyle mümkün olandan daha güncel kalmasını sağlar.

Bekleme sunucusu, örneğin raporlama amacıyla salt okunur modda olabilir.

Bir replication slotu, bekleme için gereken WAL dosyalarının, bekleme sunucusu bunları işlemeden önce birincil sunucudan kaldırılmamasını sağlar. Yedek sunucuların sayısına bağlı olarak birden fazla replication slotu tanımlanabilir.



PostgreSQL - Standby streaming replication

#### İşlemleri yaparken kullanacağım prosedür aşağıdaki gibidir.

Ana Sunucu Adı/lp: **pg1 / 192.168.248.250** Yedek Sunucu Adı/lp: **pg2 / 192.168.248.251** 

Bağlantı Portu: 5432

Yapılandırma Dosyaları Postgresql Kurulum

C:\Program Files\PostgreSQL\13\data\ postgresql.conf

C:\Program Files \PostgreSQL\13\data\ pg\_hba.conf

C:\Program Files\PostgreSQL\13\data\ postgresql.auto.conf

Windows için kullanacağımız CMD komutları administratoolarak açık olmalıdır.

AppDizinine Geçiş Cmd işlemleri bu dizin üzerinde yapılabilir sadece. Bu Path Postgresql'i kurduğunuz yere göre değişir kontrol etmeyi unutmayın.

cd C:\Program Files\PostgreSQL\13\bin

pg ctl.exe restart -D "C:\Program Files\PostgreSQL\13\data\"

pg\_ctl.exe reload -D "C:\Program Files\PostgreSQL\13\data\"

### Master sunucunun hazırlanması

#### Sistem parametreleri

Aşağıdaki işlemleri yaptıktan sonra sunucu yeniden başlatılmalıdır.


Birincil sunucunun hazırlanması

Sistem parametreleri

En azından aşağıdaki statik parametreleri uygulamak için birincil sunucu, özellikle PostgreSQL 9.6 ile yeniden başlatılmalıdır:

C:\Program Files\PostgreSQL\13\data\postgresql.conf Dosyasının başındaki # lerin kaldırılması gerekmektedir.


listen\_addresses = '\*'
wal\_level=replica



#### PostgreSQL Replikasyon Kullanıcısı Eklenir

**repmgruyildiz** Ayrıcalıklı bir rol oluşturun , bu rol, birincil sunucuya bağlanmak için bekleme sunucusu tarafından kullanılacaktır:

create role repmgruyildiz with replication login encrypted password 'pass';




#### C:\Program Files \PostgreSQL\13\data\ pg\_hba.conf

Standby IP adresi sunucusuyla birincil sunucu dosyasına rolü ekleyin , bu, bekleme sunucusundan bağlantılara izin verecektir. Mevcut güvenlik duvarı kurallarını yönetmeyi unutmayın.

host replication all 192.168.248.251/32 scram-sha-256

pg\_ctl.exe reload -D "C:\Program Files\PostgreSQL\13\data\"



# **Replication slot**


Replication Slot oluşturulur ve yapılandırılır.


```
select * from pg_create_physical_replication_slot('standby1');
select slot_name, restart_lsn from pg_replication_slots;
```

Master Sunucu yedeklemesi yapılır

```
pg_basebackup -D /sqlpac/postgres/backup/srvpg1 -X stream --write-recovery-conf --slot=standby1 --dbname="host=localhost user=postgres port=5432"
```


Yedekleme tamamlandığında, çoğaltma yuvası standbyltanımlanır:





#### Slave sunucunun hazırlanması

MasterDatada alınan backup içindeki dosyalar slave sunucuya kopyalanır.



Bağlantı bilgisi parametrelerini bu dosyadaki master sunucuya güncellenir.

```
C:\Program Files\PostgreSQL\13\data\ postgresql.auto.conf
```

```
primary_conninfo = 'user=repmgruyildiz host=pg1 port=5432 password=pass'
primary_slot_name = 'standby1'
```

C:\Program Files\PostgreSQL\13\data\ postgresql.conf

```
hot_standby = on
```

Stanby Sunucu başlatılır

```
pg_ctl.exe start -D "C:\Program Files\PostgreSQL\13\data\"
```

Kurtarma modunun true olduğu görüntülenir.

```
select pg_is_in_recovery();
```

