tMultiGet

Revisão: 23/02/2003

Abrangência

Versão 5.07	Versão 5.08	Versão 6.09	Versão 7.10
101000 0107	10.000	101000 0107	101000 7110

Classe de campo Memo de edição.

Hierarquia

tSrvObject -> tControl -> tMultiGet

Descrição

Utilize a classe tMultiget para criar controle de edição de texto de múltiplas linhas.

Propriedades

Nome	Tipo / Descrição
lWordWrap	Lógico. Se .T., faz quebra automática de linhas.

Métodos

New

Descrição	Método construtor da classe.	
Sintaxe	New([anRow], [anCol], [abSetGet], [aoWnd], [anWidth], [anHeight], [aoFont], [alHScroll], [anClrFore], [anClrBack], [oPar11], [alPixel], [cPar13], [lPar14], [abWhen], [lPar16], [lPar17], [alReadOnly], [abValid], [bPar20], [lPar21], [alNoBorder], [alNoVScroll])	
	Parâmetro	Tipo / Descrição
	anRow	Numérico, opcional. Coordenada vertical em pixels ou caracteres.
	anCol	Numérico, opcional. Coordenada horizontal em pixels ou caracteres.
	abSetGet 	Bloco de código, opcional. Bloco de código no formato { u if(Pcount() >0, <var>:= u, <var>) } que o controle utiliza para atualizar a variável <var>. <var> deve ser tipo caracter.</var></var></var></var>

aoWnd	Objeto, opcional. Janela ou controle onde o controle será criado.	
anWidth	Numérico, opcional. Largura do controle em pixels.	
anHeight	Numérico, opcional. Altura do controle em pixels.	
aoFont	Objeto, opcional. Objeto tipo tFont utilizado para definir as características da fonte utilizada para exibir o conteúdo do controle.	
alHScroll	Lógico, opcional. Se .T., habilita barra de rolagem horizontal.	
anClrFore	Numérico, opcional. Cor de fundo do controle.	
anClrBack	Numérico, opcional. Cor do texto do controle.	
oPar11	Reservado.	
alPixel	Lógico, opcional. Se .T. as coordenadas informadas são em pixels, se .F. são em caracteres.	
cPar13	Reservado.	
IPar14	Reservado.	
abWhen	Bloco de código, opcional. Executado quando mudança de foco de entrada de dados está sendo efetuada na janela onde o controle foi criado. O bloco deve retornar .T. se o controle deve permanecer habilitado ou .F. se não.	
IPar16	Reservado.	
IPar17	Reservado.	
alReadOnly	Lógico, opcional. Se .T. o controle so permitira leitura.	
abValid	Bloco de código, opcional. Executado quando o conteúdo do controle deve ser validado, deve retornar .T. se o conteúdo for válido e .F. quando o conteúdo for inválido.	
bPar20	Reservado.	
IPar21	Reservado.	
alNoBorder	Lógico, opcional. Se .T. cria controle sem borda.	
alNoVScroll	Lógico, opcional. Se .T., habilita barra de rolagem vertical.	

Parâmetros

EnableVScroll

Descrição	Habilita a barra de rolagem vertical.	
Sintaxe	EnableVScroll(IEnable)	
Parâmetros	Parâmetro IEnable	Tipo / Descrição Lógico, obrigatório. Se .T. habilita se .F. desabilita a barra de rolagem.
Retorno	NIL	

EnableHScroll

Descrição	Habilita a barra de rolagem horizontal.	
Sintaxe	EnableHScroll(Enable)	
Parâmetros	Parâmetro IEnable	Tipo / Descrição Lógico, obrigatório. Se .T. habilita se .F. desabilita a barra de rolagem.
Retorno	NIL	

Exemplo

Grupos Relacionados



<u>Principal / A Linguagem AdvPl / Classes da Interface Visual / Classes de Componentes / Classes de Componentes Visuais</u>

Veja também		
4	Principal / A Linguagem AdvPl / Classes da Interface Visual / Classes de Componentes / tControl	
4	Principal / A Linguagem AdvPl / Classes da Interface Visual / tSrvObject	

Topo da Página