

# Лабараторная работа №9 Стварэнне VLAN і назначэнне партоў

Богдан Уладзіслаў ФПМІ, 3 курс, 3 група


1. Стварылі схему згодна з малюнкам



2. Згодна з варыянтам, раздалі IP адрасы і шлюзы па змоўчванні для ўсіх прыладаў. Прыклад для PC-vlan1-1:



# **3.** Наладжваем камутатар. Наладзілі ір для vlan1 на камутатары:



(гэтую каманду я пасля перавыканаў з адрасам 196.5.10.99/24)

# Наладжваем vlan10 i vlan20:

```
Switch(config) #vlan 10

Switch(config-vlan) #name Faculty

Switch(config-vlan) #exit

Switch(config) #vlan 20

Switch(config-vlan) #name Students

Switch(config-vlan) #exit
```

# Працягваем наладку, ставім адпаведнасці паміж vlan і інтэрфейсамі:

```
Switch (config) #interface Fa0/5
Switch (config-if) #switchport mode access
Switch (config-if) #switchport access vlan 10
Switch (config-if) #interface Fa0/6
Switch (config-if) #switchport mode access
Switch (config-if) #switchport access vlan 10
Switch (config-if) #exit
Switch (config-if) #switchport mode access
Switch (config-if) #switchport mode access
Switch (config-if) #switchport access vlan 20
Switch (config-if) #interface Fa0/8
Switch (config-if) #switchport mode access
Switch (config-if) #switchport mode access
Switch (config-if) #switchport access vlan 20
Switch (config-if) #switchport access vlan 20
Switch (config-if) #switchport access vlan 20
```


#### Вынік запуску show vlan brief:

```
Switch#
Switch#show vlan brief
VLAN Name
                                        Status Ports
    default
                                        active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                  Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                  Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                  Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                  Gig0/1, Gig0/2
                                                Fa0/5, Fa0/6
     Faculty
                                      active
10
     Students
                                       active
                                                  Fa0/7, Fa0/8
1002 fddi-default
                                       active
1003 token-ring-default
                                       active
1004 fddinet-default
                                        active
1005 trnet-default
                                        active
Switch#
```

Што мы маем: інтэрфейсы, для якіх мы яўна не вызначалі vlan, прыналежаць vlan 1; па два порта на камутатары вызначаныя для vlan 10 і vlan 20; эха-запыты унутры адной vlan і на камутатар выконваюцца, паміж vlan - не.

#### 4. Наладка маршрутызатара.

### Дадаем да схемы маршрутызатар, атрымліваем:



### Наладжваем маршрутызацыю праз VLAN.

#### На камутатары:

Switch(config) #interface Fa0/9
Switch(config-if) #switchport mode trunk

таксама пазначалі default-gateway на камутатары як адрас маршрутызатара ў vlan 1 На маршрутызатары:

#### дадалі IP-адрас і маску на адпаведны FastEthernet nopm

```
Router(config-if)#interface fa0/0.10
Router(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.10, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.10, changed state to up
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 10
Router(config-subif)#ip address 196.5.11.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#interface fa0/0.20
Router(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.20, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.20, changed state to up
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 10
%Configuration of multiple subinterfaces of the same main
interface with the same VID (10) is not permitted.
This VID is already configured on FastEthernet0/0.10.
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 20
Router(config-subif)#ip address 196.5.12.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#
Router(config-subif)#
Router(config-subif)#
```

#### 5. Праверым, што атрымалася:

show ip interface brief на маршрутызатары

```
Router#show ip interface brief
                                                                    Protocol
Interface
                     IP-Address
                                   OK? Method Status
FastEthernet0/0
                     196.5.10.99 YES manual up
                                                                    up
FastEthernet0/0.10
                                   YES manual up
                    196.5.11.1
                                                                    up
                                  YES manual up
FastEthernet0/0.20
                    196.5.12.1
                                                                    up
Router#
```

# show ip route на маршрутызатары:

```
Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, O - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C 196.5.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C 196.5.11.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.10
C 196.5.12.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.20
Router#
```

Таксама ўпэўніваемся, што любыя два камп'ютары, нават у розных vlan-сетках, дасягальныя эха-запытам (дзякуючы таму, што пакеты ідуць праз маршрутызатар і праз trunk-порт на камутатары, які дадае тэгі да кожнага пакета і дазваляе пакетам машрутызавацца правілна).