
Transferenção de datos entre procesos El mecanismo de transferença de datos pire (canalización) estan dan de UNIX permite que un proceso hijo herede el canal de comunicación de su padre; los datos escritos en un extremo del pipe preden leerse en el otro. hos pipes aporecem como otro tipo más de inodo em el software del sistema de archivas virtual. Cada pipe tierne un par de coles de espera para sincronizar al lector y al escritor. Una tubería es un buffer circular que permite que dos procesos se comuniquen siguiando el modelo produtor - consumidor. Por Junto, se trata de una cola de tipo FIFO, en la que escriber un processo y lee otro. Cuando se crea una tubería, se le establece un tamaño fijo en bytes. cuando un proceso intenta escribir en la tubería la peti ción de escritura se ejecuta inmediatamente si hay suficiente espação en caso contração el proceso se bloquea-Hay dos tipas de tubenas: con nombre y sin nombre. Sólo les procesos relacionados preden compentir tuberas sin nombre, muentrus que los procusos preden compartir tuberas con nombre



Una tubera es un mecanismo de comunicación con alma cunamiento.
El tamaño de ma tobena vana en cada sistema operativo, cunque
el temaño típico es de 4KB. Sobre una tubería puede haben
multiples procesas lectores y escritores. Las tuberices se imple
mentan normalmente como regiones de memoria compartida
entelos procesos que utilizan la tubeñas
Escôtura en una tubera
Una operación de escritura sobre una tubera introduce datos en
orden FIFO en la misma. La semantica de esta operación en la
signonte:
· S. la tibera se encuentra llena o se llena drante la eachtros
la operación bloquea al proceso escritor hasta que se preda
completaro
Si no hay ningur proceso con la tubera abierta para lectura:
la operación devuelve el correspondionte error.
· Una operación de escritura sobre una tubería se realiza de forma
atomica, ca decins si dou procesos intentan escribir de torma
sinultainea en ma tubera, solo uno de ellos lo hora. El
o tro se bloquea hasta que finalice la pamera escritura.

Lectura de ma tubera Una operación de lectura de una tubera obtiene los datas alma cenados en la misma has operaciones de l'ectra siguen les riguiente semontico : · Si la tubena está vacia la llumada bloquea al proceso en la operación de lectura hasta que algún prouso escrita datos en la misma. o di la tubera almacena M bytes y re quieren leer n bytes entor caso - Si Min, la llamada devuelve n bytes y climina de la tube via los dutos solicitudoso - Si M<n, la llamada devuelve M byta y elimina los datos disposibles en la tubera. · Si no hay eachtores y la tubera està vacia, la operación devuelve fin de archivo · Al Igual que las excrituras, las operaciones de trectura sobre una tubera son atomicos. En general/la atonicidad en las operaciones de lectura y escri tura subre una tubena se asegura s'empre que el número de datos involvendos en las anteñores operaciones seamenor que el tumeño de la mismos

Existen dos tipos de tuberas : sin nombre y con nombre. Una tubera sin nombre solumente se puede utilizar entre los procesos que desciendan de proceso que créo la tubera. Una tubera con nombre se puede utilizan para comunican y sincranizar procuras Independientes a Existen tres formas, en seneral, de identificar a un mecanis mo de (Omunicueion o sincronización: - Sin nombres: en este coso el servicio no tiene un nombre asocia do y por tantos sólo prede ser otilizado por el proceso que lo Crea y por aquellos procesos que lo heredeno - Con un nombre locali en este caso el mecanismo here in nombre al que preden acceder todos los procesos que ejecutan en la misma maquina y tengan permisos de acceso. Esto permite comunicar y sincronizar a procesos que residan en la misma maquina Frem pre que conozcan el nombre dado al mecanismo de comunica ción o sincranización y tengan permisos pera su utilización o - Con nombre de red: en este caso el mecanismo liene un nombre que la identifica de forma unica dentro de una red de computudoras y, por tanto, pemite comunicar y sincro vizar a procesos que ejecutem en computadoras distintas. TIPAK

	L					D	,				1			Ø				•		^		-													0		
	Po											į								-								•),),
	70																												i							15	Ju
										•	_												ì														
	mad	-									•				b.u	o C	مع	03	Y	פמ	ur)W	n	-8		10	ns.		V CL	713		,,,	116	3 4	La	* /	
	he													0 2			١.		_		6		_		ر ما	1	Ó		90	L		-1	2.0		9	٠.١	
	ya																													1							Lo
	ρα																								1							•					
	mi	-							•																					1			1	- 1			
	lec																												1				-				
•	L	32	-p	r P	ں	مد	-	h	cr	~4	M		V	۳.	1	امر) (r	5	50	61	re		0		sen	me	to	000	5	-	yo	4	٩٠	لو	en	c	ۍ
	Sen			- 1	- 1			1	- 1			- 1											1		1	-	1										- 1
	Sic	- 1	- 1	- 1	- 1			- 1	- 1		1	- 1				1	- 1	- 1		- 1			1		- 1		1			1	- 1	- 1	1	- 1	1		,
	80															0	وليعن	0.5	2	(lo	9٠	بو	be	20	>	rc.	î Vi	مر	2	L	ρq	8	٩٨	ú	d	e
	Ha															yh.					1	1									.			y			
•	Le																																				જીપ
	un													-						- 1														-	/		
	i g							•									C		un	C	C	بد	Cu	Ś		po	4	de	Je	ct	2	n	(a)	Œ	m	as	
	P	cre).) 	CA	P	ĠΛ	ď	g~			<u>u</u>	-	n) 6	_			1							540			200									
																	-																				

Un pipe no tiene nombre y por la tanta so la puede ser utilizado ente los procesas que la hereden a traves de la llamada for K(). Creación de un pipe El servicio que permite crear un pipe es el siguiente: int pipe (int fd[2]); Este llamada devuelve dos descriptures de archies que se utilizan como identificadores. Id [0] descriptor de archivo que se emplea para leen del pipe fd[1], descriptor de archivo que se utiliza pera occibir en el pipe ha llamada pipe devuelve 0 si fre bien y - 1 en caso de error. Escatura en un pipe int write (int fd, char * boffer, int n); Lecture en un pipe Int read (int fo), than * read buffer, int n); Ciene de un pipe El cierre de cada una de les deschotoros que devuelve la llamada pipe à consigne mediente close. Int close (int fd); La llamada devuelve O si se ejecuto con exito. En caso do error devuelve -1. UPAK