# Escuela Superior de Cómputo Ingeniero en Sistemas Computacionales

## Simbología



Router



Switch Multicapa




Modem - CSU/DSU



Servidor de Acceso



Línea Serial



LAN Switch



Red/Internet



Hub

#### **Protocolos**

Un protocolo es un conjunto de reglas que determina como se comunican los hosts entre sí a través de las redes.

- Proveen reglas sintácticas y semánticas.
- Contienen los detalles del formato de los mensajes.
- Describen el intercambio de mensajes dentro del contexto de una actividad en particular.
- Describen los procesos de comunicación independientemente de los detalles de hardware.
- Existen dos categorías de protocolos en la capa de red: enrutados o enrutables y de enrutamiento

#### **Protocolos Enrutables**

Cualquier protocolo que proporciona suficiente información en su dirección de capa de red para permitir que se envíe un paquete desde un host a otro basado en un esquema de direccionamiento.

- Transportan los datos a través de una red.
- Definen el formato y uso de los campos dentro de un paquete.

Ejemplos de Protocolos Enrutables

- IP.
- IPX.
- AppleTalk.
- Banyan Vines.
- XNS (Sistema de Red de Xerox).
- IPng (IPv6).

#### **Protocolos No Enrutables**

Son protocolos de comunicaciones que manejan solamente direcciones de dispositivos y no de red.

- Asumen que las computadoras se comunicaran con otras dentro de una misma red.
- Al contrario de los protocolos enrutables, no incorporan un esquema de direccionamiento para el envío de datos de una red a otra.

Ejemplos de protocolos no enrutables son:

- NetBEUI.
- DLC.
- LAT.
- DRP.
- MOP.




## Definición de Protocolo de Enrutamiento

#### **Protocolos de Enrutamiento**

Los protocolos de enrutamiento son los mecanismos necesarios para compartir la información de enrutamiento.

- Soportan un protocolo enrutable.
- Proporcionan la comunicación entre routers para el intercambio y mantenimiento de sus tablas de enrutamiento.





## Ejemplos de Protocolos de Enrutamiento

- Ejemplos de protocolos de enrutamiento:
  - RIP (Protocolo de información de enrutamiento, Routing Information Protocol).
  - OSPF (Primero la ruta libre más corta, Open Shortest Path First).
  - IGRP (Protocolo de enrutamiento de gateway interior, Interior Gateway Routing Protocol).
  - EIGRP (Protocolo de enrutamiento de gateway interior mejorado, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol).
  - BGP (Protocolo de gateway de frontera, Border Gateway Protocol).



## Objetivos de los Protocolos de Enrtuamiento

#### **Objetivos de los Protocolos de Enrutamiento**

Los objetivos de un protocolo de enrutamiento son la creación y mantenimiento de la información en la tabla de enrutamiento a través de procesos dinámicos. Esta información se genera a partir de:

- La información en la configuración de las propias interfaces del *router*.
- Las rutas configuradas manualmente.
- El intercambio de información de enrutamiento con otros routers.

## Objetivos de los Protocolos de Enrtuamiento

Los protocolos de enrutamiento permiten que los routers realicen lo siguiente:

- ✓ Identificar rutas potenciales a redes destino específicas.
- ✓ Basado en el algoritmo de ruteo y en métricas, efectuar un cálculo matemático para determinar la ruta óptima a cada destino.
- ✓ Detectar cualquier cambio en la topología de red que pueda representar rutas conocidas no válidas, y que refleje una visión exacta y coherente de la topología de red en un momento dado.

## Objetivos de los Protocolos de Enrtuamiento

El diseño de los protocolos de enrutamiento con frecuencia incluye uno o más de los siguientes objetivos:

□Optimización: Describe la capacidad del algoritmo de enrutamiento para seleccionar la mejor ruta. Esta selección depende de las métricas y su peso usadas en el cálculo de rutas.
□Simplicidad y bajo gasto: Un algoritmo simple puede ser procesado más eficientemente por la CPU y la memoria del router. Importante en redes que pueden aumentar en grandes proporciones.
□Solidez y estabilidad: Ante situaciones inusuales o desconocidas, un algoritmo debe funcionar de manera correcta.
□Flexibilidad: El algoritmo de enrutamiento debe adaptarse rápidamente a una gran variedad de cambios en la red.
□Convergencia rápida: Cuando eventos provocan cambios en la disponibilidad de algún dispositivo o enlace, el algoritmo debe rápidamente actualizar la información de rutas disponibles en todos los routers.


### **Enrutamiento Multiprotocolo**

### Enrutamiento Multiprotocolo

#### **Enrutamiento Multiprotocolo**

Capacidad de los *routers* de soportar múltiples protocolos de enrutamiento independientes y de mantener las tablas de enrutamiento de diversos protocolos enrutables.

Permite entregar paquetes de diferentes protocolos enrutables sobre un mismo enlace de datos.






## Operaciones de Enrutamiento Dinámico

#### **Operaciones de Enrutamiento Dinámico**

Para que el enrutamiento dinámico sea exitoso, requiere de dos operaciones básicas del router:

- Mantenimiento de la tabla de enrutamiento.
- La distribución periódica (o por cambios de en la topología de la red) de la configuración, al resto de los routers en forma de actualizaciones





#### Distancia Administrativa

#### **Distancia Administrativa**

Puede existir más de una fuente de información acerca de una red destino particular, por lo que el proceso de enrutamiento debe ser capaz de selecciona la fuente de información a usarse en la tabla de enrutamiento.

Cada fuente de información tiene un peso asignado que indica la confiabilidad de método utilizado, y que es conocido como distancia administrativa.

Las rutas con distancias administrativas inferiores son preferidas a las rutas con distancias administrativas mayores.

El valor que puede tomar la distancia administrativa es un valor comprendido entre 0 y 255, siendo preferida la ruta con distancia menor.

### Distancia Administrativa

#### Valores Predeterminados de la Distancia Administrativa

Origen de la Ruta	Valores Predeterminados de la Distancia
Interfaz conectada	0
Ruta estática	1
Ruta Resumen EIGRP	5
Protocolo BGP	20
EIGRP interno	90
IGRP	100
OSPF	110
IS-IS	115
RIP	120
EGP	140
EIGRP externo	150
BGP interno	200
Desconocido	255

#### **Concepto de Métrica**

- Un algoritmo de enrutamiento debe determinar las ventajas de una ruta sobre otra.
- Para cada ruta a través de la red, un protocolo utiliza valores llamados métricas para determinar cuál es la ruta óptima.
- Las métricas pueden tomar como base una sola característica de la ruta, o pueden calcularse tomando en cuenta distintas características.
- Con las métricas, el algoritmo genera un número denominado valor métrico.
- Normalmente, los valores métricos menores indican la ruta preferida.

- Ciertos factores que constituyen una métrica son estáticos. Permanecen iguales para cada interfaz hasta una reconfiguración del *router* o un rediseño de red.
- Los factores dinámicos, son calculados por el router en tiempo real para cada interfaz.
- Los protocolos de enrutamiento simples soportan una o dos métricas. Otros más sofisticados pueden soportar más métricas (incluso cinco o más) combinándolas en un solo valor compuesto.

#### Las Métricas de Enrutamiento

- Ancho de banda: La capacidad de datos de un enlace (la conexión entre dos dispositivos de red).
- Retardo: El tiempo requerido para transportar un paquete a lo largo de cada enlace desde el origen hacia el destino. Depende del ancho de banda de los enlaces intermedios, del almacenamiento de datos temporal en cada router (port queues), de la congestión de la red, y de la distancia física.
- Carga: La cantidad de actividad en un recurso de red como, por ejemplo, un router o un enlace. Su valor puede variar entre 1 (menor carga) y 255 (mayor carga).

- Confiabilidad: El índice de error de cada enlace de red. Puede tomar valores entre 1 y 255, donde 255 es la fiabilidad más alta.
- Número de saltos: El número de routers que un paquete debe atravesar antes de llegar a su
  destino. La ruta elegida es la que tiene el menor número de saltos.
- Tictacs: El retardo en el enlace de datos medido en tictacs de reloj PC de IBM. Un tictac dura aproximadamente 1/18 de segundo o 55 milisegundos.
- Costo: Un valor arbitrario asignado por un administrador de red. Se basa por lo general en el ancho de banda, la preferencia del administrador u otra medida.

### Clases de Protocolos de Enrutamiento

#### Clases de Protocolos de Enrutamiento

#### Clases de Protocolos de Enrutamiento

Las formas más comunes de clasificar a los protocolos de enrutamiento son:

- Campo de uso. Sus características funcionales por el rol que desempeñan en la red:
  - IGPs Protocolos de Enrutamiento Interior (Interior Gateway Protocols).
  - EGPs Protocolos de Enrutamiento Exterior (Exterior Gateway Protocols).
- El método en que descubren y calculan rutas:
  - Protocolos Vector-Distancia.
  - Protocolos de estado de enlace.
  - Protocolos híbridos balanceados.
- El soporte de direccionamiento IP:
  - Protocolos Classful.
  - Protocolos Classless.

### Convergencia

### Convergencia

#### Convergencia

En el enrutamiento dinámico, siempre que un cambio ocurre en una red, todos los *routers* en esa red deben desarrollar una nueva comprensión de la topología.

- La convergencia implica un proceso tanto colaborativo como independiente:
  - Los routers comparten información uno con otro para ser enterados de los cambios.
  - De forma independiente, cada router debe calcular los impactos de la topología en sus rutas.
- Los routers hacen un acuerdo mutuo de la nueva topología, se dice que convergen en un consenso.

### Convergencia

- El tiempo que demora un *router* efectúa para coincidencia con un cambio de la red es llamado tiempo de convergencia.
- Entre menor sea el tiempo de convergencia, mejor, y en este sentido, cada protocolo de enrutamiento se desempeña de forma diferente.
- La convergencia es necesaria para las decisiones de enrutamiento de los routers, y puede representar fortalezas o vulnerabilidades de forma simultánea.
  - En condiciones normales, proporciona una "inteligencia" independiente y distribuida.
  - Durante cambios de topología, el proceso de convergencia puede representar problemas de enrutamiento e
    inestabilidad.
- La convergencia es un punto crítico en la capacidad de una red ante fluctuaciones operacionales,
   donde el factor clave es la comunicación entre los routers.



#### **Enrutamiento** Classful

Los protocolos de enrutamiento <i>classful</i> no incluyen las máscaras de red en los anuncios de red.
Dentro de la misma red, se asume una consistencia de máscaras de subred. Esto es, todas las subredes dentro de una red mayor deben usar la misma máscara de subred.
En el intercambio de rutas entre redes independientes, los protocolos de enrutamiento <i>classful</i> lleva acabo la sumarización (resumen de rutas) de forma automática.
Estos son ejemplos de protocolos de enrutamiento <i>classful</i> :

- RIP
- IGRP

En el enrutamiento *classful*, un *router* hace alguna de las siguientes acciones para determinar la porción de red de una ruta cuando recibe un paquete de actualización de enrutamiento:

- Si la información de actualización de enrutamiento contiene un número de la misma red mayor, el router aplica la máscara que está configurada en la interfaz de recepción.
- Si la información de actualización de enrutamiento contenida contiene una red mayor diferente a la configurada en la interfaz de recepción, el *router* aplica una máscara por defecto:
  - Para direcciones clase A, la máscara por defecto es 255.0.0.0.
  - Para direcciones clase B, la máscara por defecto es 255.255.0.0.
  - Para direcciones clase A, la máscara por defecto es 255.255.255.0.

#### **Enrutamiento** *Classless*

- Los protocolos de enrutamiento *classless* resuelven algunas limitaciones de los protocolo *classful.*
- ☐ La máscara de subred es intercambiada durante el proceso de actualización de enrutamiento.
- Con la el prefijo de red, los protocolos de enrutamiento *classless* soportan enrutamiento interdominio sin clase (CIDR) y máscaras de subred de longitud variable (VLSM), con lo que se hace un uso más eficiente del espacio de direccionamiento IP:
  - Los prefijos variables permiten segmentar el espacio de direcciones de forma no uniforme (más de una máscara de subred en el mismo espacio de direcciones).
  - Se puede segmentar una subred, en subredes más pequeñas.
  - Permite que el esquema de direccionamiento se estructure jerárquicamente.
  - Se eliminan las clases, que representaban rígidos espacios pre-dimensionados de direcciones.

☐ En el enrutamiento *classless*, el proceso de sumarización es controlado manualmente. Debido a que las rutas son propagadas dentro del dominio, la sumarización manual puede ser requerida para administrar el tamaño de las tablas de enrutamiento.


- ☐ Los siguientes son protocolos de enrutamiento *classless*:
  - o RIPv2
  - OSPF
  - o **EIGRP**
  - o IS-IS
  - o BGPv4

#### **Protocolos de Enrutamiento Interior**

#### Protocolos de Enrutamiento Interior

#### **Protocolos de Enrutamiento Interior**

Se utilizan para intercambiar información dentro de un sistema autónomo.




Las dos categorías principales en las que están divididos los protocolos de enrutamiento interior son: protocolos vector distancia, y protocolos de estado de enlace.

#### **Protocolos de Enrutamiento Exterior**

### Protocolos de Enrutamiento Exterior

#### **Protocolos de Enrutamiento Exterior**

Se usan para intercambiar información de enrutamiento entre sistemas autónomos.



#### **Comparación Entre Enrutamiento Vector**

Distancia y Estado de Enlace

## Comparación Entre Enrutamiento Vector Distacia y Estado de Enlace

La mayoría de los algoritmos de enrutamiento pertenecen a una de estas dos categorías:

- Vector-distancia
- Estado del enlace

## Comparación Entre Enrutamiento Vector Distancia y Estado de Enlace

#### **Enrutamiento Vector Distancia**

- El método de enrutamiento por vector-distancia determina la dirección (vector) y la distancia (cuenta de saltos) hacia cualquier enlace o red en la internetwork.
- El router no tiene que conocer el camino completo a cada segmento de red.
- Con algoritmos vector distancia, los *routers* envían actualizaciones periódicamente (30 segundos).
- En las actualizaciones envían toda la tabla de enrutamiento a los *routers* adyacentes, aún cuando no haya cambios en la red.



## Comparación Entre Enrutamiento Vector Distancia y Estado de Enlace

#### **Enrutamiento de Estado de Enlace**

- En el método de estado del enlace, cada router construye un mapa interno de la topología de red, y mantiene en una compleja base de datos con información específica acerca de las redes y los routers distantes.
- Las actualizaciones se envían:
  - Sólo cuando se ha producido un cambio.
  - Periódicamente (actualizaciones de estados de enlace) en intervalos largos (30 minutos).
- Las actualizaciones sólo incluyen la porción que describe el estado del enlace (no la tabla de enrutamiento completa).
- A diferencia del enrutamiento vector distancia, los protocolos de estado de enlace responden rápidamente a los cambios de la red.
- Estos protocolos requieren más capacidad de CPU y memoria de sistema.



## Comparación Entre Enrutamiento Vector Distancia y Estado de Enlace

Vector Distancia	Estado de Enlace
No maneja topología. Solo conoce el vector y la distancia.	Crea una topología exacta de la red.
Envía copias de las tablas de enrutamiento a los <i>routers</i> vecinos.	Envía actualizaciones del enrutamiento por estado de enlace a los otros <i>routers</i> .
Construye su tabla de enrutamiento con la tabla proporcionada por los vecinos.	Las rutas son seleccionadas del árbol de la topología construida.
Actualizaciones frecuentes y periódicas, aún sin cambios.	Actualizaciones activadas por cambios.
Convergencia lenta.	Convergencia rápida.
Requiere poco procesamiento de la información recibida.	Requiere mayor capacidad de CPU y memoria del sistema.