

Gestion des utilisateurs

Serveur Linux CentOS

Table des matières

1	I	ntroduction	3			
2	Γ	Types de comptes	3			
3		Créer un utilisateur (useradd)				
4		Changer les options par défaut de useradd				
		Changer de mot de passe (passwd)				
5	S	Supprimer un utilisateur (userdel)	9			
6		Modifier les attributs d'un utilisateur (usermod)				
7		Divers				
	7.1	Afficher le UID et les GID	12			
	7.2	Afficher le Shell courant	12			
	7.3	Changer de Shell	12			
	7.4	Afficher les shells valides	13			
	7.5	chfn	14			
	7.6	finger	15			
8	N	Mode batch	. 16			
	8.1	newusers	16			
	8.2	chpasswd	16			

1 Introduction

Linux étant multiutilisateur, les personnes employant celui-ci doivent être identifiées afin d'assurer la confidentialité. Chaque personne doit avoir un compte usager pour pouvoir accéder au système.

Pour identifier tous ces utilisateurs au niveau du système, un numéro unique leur sera attribué : le **UID** (User's ID). Le propriétaire d'un fichier est déterminé par ce numéro. Ces utilisateurs seront aussi dotés d'un nom d'utilisateur unique (**login**) et d'un mot de passe (**password**) pour qu'ils puissent s'authentifier lors de leur connexion au système.

2 Types de comptes

Les comptes utilisateur ne sont pas tous égaux sur Linux. On distingue trois types :

Superutilisateur (root): c'est l'utilisateur le plus important du système du point de vue de l'administration. Il n'est pas concerné par les droits d'accès aux fichiers. Son **UID** égal à **0** (zéro) lui confère sa spécificité. Ce superutilisateur aura donc à sa charge les tâches d'administration du système.

Comptes systèmes (bin, daemon, sync, apache...): on trouve sur le système toute une série de comptes qui ne sont pas affectés à des personnes. Ceux-ci servent à faciliter la gestion des droits d'accès de certaines application et démons. Ainsi en lançant le serveur Web sous l'identité du compte "apache", on pourra aisément limiter ses droits d'accès à certains fichiers.

D'une façon générale, on ne lance jamais un service exposé aux attaques réseau comme un serveur Web sous l'identité de **root**. Sinon, quelqu'un de mal intentionné qui réussirait à exploiter une faille de sécurité du logiciel obtiendrait automatiquement les droits d'administration. Toujours pour des raisons de sécurité, on fera on sorte que personne ne puisse se connecter à la machine à partir de l'un de ces comptes. Les UID compris entre 1 et 999 sont généralement utilisés pour ces comptes.

Comptes ordinaires: Tous les autres comptes utilisateur sont associés à des personnes; leur vocation est de permettre à des utilisateurs standard de se connecter. L'UID d'un utilisateur sera un nombre supérieur ou égal à 1000.

3 Créer un utilisateur (useradd)

La commande useradd permet d'ajouter un nouvel usager.

Ajouter un utilisateur hakimb sans spécifier son UID :

```
[root@localhost ~]# <mark>useradd hakimb</mark>
```

- Une entrée est ajoutée dans le fichier /etc/passwd sans le mot de passe.
- Un user id par défaut (UID) est assigné à l'utilisateur hakimb.
- Par défaut RedHat crée un nouveau groupe qui sera assigné à cet utilisateur.
- Création d'un répertoire usager, par défaut /home/hakimb
- Copier le contenu de /etc/skel dans /home/hakimb

/etc/passwd

```
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin
news:x:9:13:news:/var/spool/news:
uucp:x:10:14:uucp:/var/spool/uucp:/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/sbin/nologin
gopher:x:13:30:gopher:/var/gopher:/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/sbin/nologin
nobody:x:99:99:Nobody:/:/sbin/nologin
vcsa:x:69:69:virtual console memory owner:/dev:/sbin/nologin
mailnull:x:47:47::/var/spool/mqueue:/dev/null
rpm:x:37:37::/var/lib/rpm:/bin/bash
ntp:x:38:38::/etc/ntp:/sbin/nologin
rpc:x:32:32:Portmapper RPC user:/:/sbin/nologin
xfs:x:43:43:X Font Server:/etc/X11/fs:/bin/false
gdm:x:42:42::/var/gdm:/sbin/nologin
rpcuser:x:29:29:RPC Service User:/var/lib/nfs:/sbin/nologin
nfsnobody:x:65534:65534:Anonymous NFS
User:/var/lib/nfs:/sbin/nologin
nscd:x:28:28:NSCD Daemon:/:/bin/false
ident:x:98:98:pident user:/:/sbin/nologin
radvd:x:75:75:radvd user:/:/bin/false
hakimb:x:1000:0::/home/hakimb:/bin/bash
```


Note:

Les options par défaut pour la création des utilisateurs sont spécifiées dans les fichiers:

/etc/login.defs

```
# *REQUIRED*
# Directory where mailboxes reside, or name of file,
# relative to the home directory. If you _do_ define
# both, MAIL DIR takes precedence.
  QMAIL DIR is for Qmail
#QMAIL DIR Maildir
MAIL DIR /var/spool/mail
#MAIL FILE .mail
# Password aging controls:
# PASS MAX DAYS Maximum number of days a password may be used.
# PASS MIN DAYS Minimum number of days allowed between password
changes.
# PASS MIN LEN Minimum acceptable password length.
# PASS WARN AGE Number of days warning given before a password
expires.
PASS MAX DAYS
                 99999
PASS MIN DAYS
                 5
PASS MIN LEN
                 7
PASS WARN AGE
# Min/max values for automatic uid selection in useradd
UID MIN
                        1000
                       60000
UID MAX
# Min/max values for automatic gid selection in groupadd
GID MIN
                        1000
                       60000
GID MAX
# If defined, this command is run when removing a user.
# It should remove any at/cron/print jobs etc. owned by
# the user to be removed (passed as the first argument).
#USERDEL CMD
                /usr/sbin/userdel local
# If useradd should create home directories for users by default
# On RH systems, we do.
# This option is ORed with the -m flag on
# useradd command line.
CREATE HOME yes
```

Les valeurs par défaut de la commande **useradd** se trouvent dans le fichier **/etc/default/useradd** :



Ajouter un utilisateur usager2 en spécifiant son UID

```
[root@localhost ~]# useradd -u 1040 usager2
```

Ajouter un utilisateur usager3 en spécifiant son groupe par défaut

```
[root@localhost ~]# useradd -g dev usager3
```

Ajouter un utilisateur usager4 en spécifiant son groupe par défaut et ses groupes secondaires

```
[root@localhost ~]# useradd -g dev -G test,prod usager4
```

Ajouter un utilisateur usager5 en spécifiant un commentaire

```
[root@localhost ~]#
useradd -c 'Consultant pour projet x' usager5
```

Pour ajouter un utilisateur usager6 en spécifiant une date d'expiration

```
[root@localhost ~]# useradd -e 2024-10-30 usager6
```

Ajouter un utilisateur usager7 en spécifiant un shell

```
[root@localhost ~]# useradd -s /bin/bash usager7
```

Ajouter un utilisateur usager8 en spécifiant son répertoire personnel

```
[root@localhost ~]# useradd -d /home2/usager8 usager8
```

4 Changer les options par défaut de useradd

On peut changer les options par défaut de la commande **useradd** en modifiant directement le fichier **/etc/default/useradd** ou bien en utilisant la commande **useradd** avec l'option **–D**.

Changer le répertoire usager par défaut

```
[root@localhost ~]# useradd -D -b /usagers
```

Changer le groupe par défaut

```
[root@localhost ~]# <mark>useradd -D -g dev</mark>
```

Par défaut si dans la commande **useradd**, le groupe n'est pas spécifié (option –g), **RedHat** crée un groupe privé qui porte le même nom que l'usager. Si on veut que le nouvel usager soit dans le groupe par défaut, on doit utiliser l'option –n avec la commande **useradd** :

```
[root@localhost ~]# useradd -n usager22
```

Combinaison

```
[root@localhost ~]# useradd -D -b /usagers -g dev
```

Changer le Shell par défaut

```
[root@localhost ~]# useradd -D -s /bin/csh
```

Changer la date d'expiration par défaut

```
[root@localhost ~]# <mark>useradd -D -e 2040-12-31</mark>
```

Pour visualiser les valeurs par défaut de useradd

```
[root@localhost ~]# useradd -D
```

Ou bien afficher le contenu du fichier /etc/default/useradd

4.1 Changer de mot de passe (passwd)

La commande passwd permet de changer le mot de passe d'un utilisateur. Seul l'administrateur peut changer le mot de passe d'un autre utilisateur que lui-même.

La commande suivante permet à **bob** de changer son mot de passe:

```
[bob@localhost ~]$ passwd
```

La commande suivante permet à **root** de changer le mot de passe de **bob**:

```
[root@localhost ~]# passwd bob
```

Les informations sur les mots de passe sont stockées dans le fichier /etc/shadow :

```
root:$1$uýÿgRMXÊ$1iVDUY/YaSms2G8TkMKzN1:12642:0:99999:7
:::
bin:*:12642:0:99999:7:::
daemon:*:12642:0:99999:7:::
rpc:!!:12642:0:99999:7:::
...
xfs:!!:12642:0:99999:7:::
ident:!!:12642:0:99999:7:::
radvd:!!:12642:0:99999:7:::
bob:!!:12642:0:99999:7:::
```

5 Supprimer un utilisateur (userdel)

Supprimer un utilisateur sans supprimer son répertoire personnel :

```
[root@localhost ~]# useradd usager1
```

```
[root@localhost ~]# su - usager1

[usager1@localhost ~]$ touch fichier
[usager1@localhost ~]$ ls -1
-rw-rw-r-- 1 usager1 usager1 0 Oct 18 11:08 fichier
```

```
[usager1@localhost ~]$ exit
logout
```

```
[root@localhost ~]# userdel usager1
```

```
[root@localhost ~]# cd /home/usager1
[root@localhost ~]# ls -1
-rw-rw-r-- 1 508 1010 0 Oct 18 11:08 fichier
```

Supprimer un utilisateur et son répertoire personnel :

```
[root@localhost ~]# userdel -r usager2
```

La commande précédente supprime l'utilisateur usager2 ainsi que son répertoire personnel. Les fichiers appartenant à cet usager et qui se trouvent en dehors de son répertoire personnel ne sont pas supprimés.

On peut les supprimer avec la commande suivante :

```
[root@localhost ~]#
find / -type f -uid 508 -print -exec rm {} \;
```

6 Modifier les attributs d'un utilisateur (usermod)

Changer de répertoire par défaut

```
[root@localhost ~]# usermod -d /usagers/marco marco
ou bien
[root@localhost ~]# usermod -d /usagers/marco -m marco
(m pour déplacer les fichiers dans le nouveau
répertoire)
```

Changer de UID

```
[root@localhost ~]# usermod -u 4444 usager1
```

Changer de groupe :

```
[root@localhost ~]# usermod -g 2222 usager1
```

On peut aussi utiliser le nom du groupe :

```
[root@localhost ~]# usermod -g dev usager1
```

Changer de date d'expiration(mm/dd/yy) :

```
[root@localhost ~]# usermod -e 2025-01-01 usager1
```

Changer de shell:

```
[root@localhost ~]# usermod -s /bin/csh usager1
```

Désactiver un utilisateur

Désactivé	Réactivé	
usermod -e 2000-01-01 usager1	usermod -e 2099-01-01 usager1	
usermod -s /bin/false usager1	usermod -s /bin/bash usager1	
usermod -L usager1	usermod -U usager1	
passwd -l hakimb	passwd -u hakimb	

- Le caractère ! est placé devant le mot de passe encrypté pour le désactivé.
- /bin/false est un shell qui ne fait rien.
- /sbin/nologin est un shell qui ne fait rien mais affiche le message : 'This account is currently not available'

Changer de groupes secondaires

[root@localhost ~]# <mark>usermod -G prod, dev usager1</mark>

7 Divers

7.1 Afficher le UID et les GID

```
[root@localhost ~]# id
uid=0(root)
gid=0(root)
groups=0(root),1(bin),2(daemon),3(sys),4(adm),6(disk),1
0(wheel)
```

```
[root@localhost ~]# <mark>id -g</mark>
```

```
[root@localhost ~]# id -gn
root
```

```
[root@localhost ~]# id -Gn
root bin daemon sys adm disk wheel
```

7.2 Afficher le Shell courant

Pour afficher le Shell courant :

```
[root@localhost ~]# echo $SHELL
```

7.3 Changer de Shell

Pour changer le Shell par défaut de d'un utilisateur :

ou bien


```
[root@localhost ~]# usermod -s /bin/csh usager1
```

7.4 Afficher les shells valides

Pour afficher la liste des Shells valides :

```
[root@localhost ~]# chsh -1
```

La liste des Shells valides se trouve dans le fichier /etc/shells :




7.5 chfn

La commande **chfn** permet de changer les informations utilisées par **finger**. Seul l'administrateur peut changer les informations d'un autre utilisateur que lui-même. Si aucune option n'est précisée, **chfn** demande champ par champ à entrer les modifications.

Options

-f nom	Change le nom et le prénom.
-o bureau	Change le nom du bureau.
-p <i>btel</i>	Change le numéro de téléphone du bureau.
-h <i>mtel</i>	Change le numéro de téléphone personnel.



Fichier /etc/passwd:

hakimb:x:1000:0:Benameurlaine,Montreal,444-4444,555-555:/home/hakimb:/bin/bash

7.6 finger

La commande **finger** permet d'affiche des informations concernant un ou plusieurs *utilisateurs* ainsi que les fichiers **.plan**, **.project** et **.forward** contenus dans les racines des *utilisateurs*. Vous pouvez préciser le nom de login (exact), le prénom ou le nom de famille (**finger** renverra tous les utilisateurs dont l'un des noms correspond).

Options

Permet d'utiliser le format long (par défaut).
 Les noms donnés ne doivent correspondre qu'à des noms de login.
 N'affiche pas les fichiers .plan et .project.
 Permet d'utiliser le format court.



8 Mode batch

8.1 newusers

Mise à jour et création de comptes usager en mode batch.

En premier créer la liste des usagers dans un fichier (par exemple liste.users)

```
user1:secret:1001:3000::/home/user1:/bin/bash
user2:secret:1002:3000::/home/user2:/bin/bash
user3:secret:1003:3000::/home/user3:/bin/bash
user4:secret:1004:3000::/home/user4:/bin/bash
user5:secret:1005:3000::/home/user5:/bin/bash
```

Ensuite exécuter la commande :

```
[root@localhost ~]# newusers liste.users
```

8.2 chpasswd

Mise à jour des mots de passes mode batch.

En premier créer la liste dans un fichier (par exemple **liste.passwd**)

```
user1:secret1
user2:secret2
user3:secret3
user4:secret4
user5:secret5
```

Ensuite exécuter la commande :

```
[root@localhost ~]# cat liste.passed | chpasswd
```