

Nom	 	 _
Date	 	 _

Étape 1 : Création d'une carte de bouclage sur machine virtuelle VMWare Windows 7/8/10

1- Ouvrez votre machine virtuelle Windows VMWare et procédez à l'installation de la carte de bouclage Microsoft. Cette carte de bouclage permettra l'interconnexion de votre machine virtuelle à votre routeur et serveur sous GNS3.


Vous pourrez vous référer à la doc pour le Labo 1 dans Omnivox pour compléter l'installation de votre carte de bouclage.

Une fois l'installation complétée redémarrez votre machine virtuelle. Dans vos connexion réseau une nouvelle carte identifiée comme la carte de bouclage Microsoft doit apparaître.





Cette carte peut être configurée comme une carte réseau normale avec une adresse IP statique. Elle se comporte une fois correctement installée et configurée comme une carte réseau physique face à une requête ping.



Étape 2 : Installation des softphones IP Blue


Les prochains laboratoires vont nécessiter l'utilisation de téléphone IP. Pour nous aider à compléter notre apprentissage dans un contexte de formation à distance nous allons utiliser des téléphones IP virtuels aussi appelés Softphones. Plusieurs applications informatiques sont utilisées dans la vie réelle par les entreprises afin de minimiser les coûts d'acquisition de matériel et faciliter la migration de la téléphonie traditionnelle vers la téléphonie IP.



Étape 2 : Installation des softphones IPBlue (suite)

1- Pour procéder à l'installation de l'application IPBlue sur votre machine Windows VMWare assurez vous que cette machine virtuelle soit en mode bridged.


IMPORTANT: Votre machine virtuelle doit avoir accès à Internet. Il faut donc que celle-ci soit reliée à votre carte réseau physique pour que lors du processus d'installation de l'application IPBlue la validation du certificat puisse se faire correctement.






Étape 2 : Installation des softphones IPBlue (suite)

2- Une fois que votre machine virtuelle Windows a de la connectivité avec Internet vous pouvez procéder à l'installation de l'application IPBlue pour les téléphones IP virtuelles. En cliquant sur le fichier exécutable IPB MultiLab Softphone 2.15.131.1479 Setup.exe que vous avez récupéré pour le cours et que vous avez sauvegardé sur votre machine virtuelle.



Donc vous procédez à l'installation de l'application celle-ci prend plusieurs minutes.




Ce message d'erreur apparaît lorsqu'il n'y a pas de connectivité entre la machine virtuelle et Internet.

Le processus d'installation inclus une validation du certificat. Celle-ci ne pouvant être complétée, l'installation de l'application ne pourra se faire.



Étape 2 : Installation des softphones IPBlue (suite)


3- Une fois l'installation complétée un dossier Multilab sera créé sur votre machine virtuelle.





Étape 2 : Installation des softphones IPBlue (suite)

3- Une fois l'installation complétée un dossier Multilab sera créé sur votre machine virtuelle.




Ainsi vous pourrez entrer l'adresse IP du serveur TFTP, l'adresse MAC du téléphone IP ainsi que déterminer le modèle de téléphone luimême.



Étape 3: Installation de GNS3 avec configuration de l'IOS

L'application GNS3 est un puissant outil de virtualisation qui vous permet de travailler à partir d'un IOS de routeur Cisco des topologies de réseaux IP avec une prise en charge complète des fonctionnalités d'un routeur Cisco contrairement à Packet Tracer.

- 1- Assurez-vous d'avoir encore de la connectivité entre votre machine virtuelle Windows et Internet puisque le processus d'installation requiert une validation.
- 2- Procédez à l'installation de l'application GNS3. En cliquant sur le fichier exécutable GNS3-1.2.3-all-in-one.exe




IMPORTANT assurez-vous que vous avez également récupéré l'IOS du routeur c3745-advipservicesk9-mz.124-25d.bin et que celui-ci a été sauvegardé sur votre machine virtuelle Windows.



Étape 3: Installation de GNS3 avec configuration de l'IOS (suite)

L'installation de GNS3 inclus des outils comme WinPcap, WireShark, Response Time Viewer qui doivent être téléchargés sur la machine virtuelle VMWare.




Il est toutefois possible de compléter l'installation de GNS3 sans procéder à l'installation de ces outils complémentaires en cliquant sur annuler et poursuivre l'installation.




Étape 3: Installation de GNS3 avec configuration de l'IOS (suite)

3- Une fois l'installation de GNS3 complétée, nous devrons identifier l'IOS du routeur que l'application devra utiliser. Pour ce faire lancez l'application.



Une fois l'application démarré vous accédez à cet écran. Cliquez sur Close




Cliquez sur Cancel



Étape 3 : Installation de GNS3 avec configuration de l'IOS (suite)


Vous devriez accéder à l'écran principal de GNS3





Étape 3: Installation de GNS3 avec configuration de l'IOS (suite)

Cliquez sur New







Puis cliquez sur Browse... afin d'identiifer à l'application l'emplacement sur la machine virtuelle et l'IOS du routeur à utiliser.



Étape 3 : Installation de GNS3 avec configuration de l'IOS (suite)






Cliquez sur Yes pour décompresser l'image c3745-advipservicesk9-mz.124-25d hin




Étape 3: Installation de GNS3 avec configuration de l'IOS (suite)

3- Vous devriez accéder à l'écran principal de GNS3



1

Cliquez sur Next.






Cliquez sur Next.




Étape 3 : Installation de GNS3 avec configuration de l'IOS (suite)

3- Vous devriez accéder à l'écran principal de GNS3



1

Cliquez sur Next.




1

Cliquez sur Next.




Étape 3: Installation de GNS3 avec configuration de l'IOS (suite)

3- Vous devriez accéder à l'écran principal de GNS3



1

Cliquez sur Next.




Pour optimiser l'utilisation des ressources Processeur et éviter que le routeur virtuel utilise 100% des ressources cliquez sur Idle-Pc finder.

Puis cliquez sur Finish.



Étape 3 : Installation de GNS3 avec configuration de l'IOS (suite)

3- Vous devriez accéder à l'écran principal de GNS3



la suite sur OK

Sur cet écran cliquez sur Apply puis par




Étape 3 : Installation de GNS3 avec configuration de l'IOS (suite)

3- Vous devriez accéder à l'écran principal de GNS3

En cliquant sur l'icône représentant les différents périphériques vous verrez apparaître les périphériques dans la section All devices.

Pour les fins du cours nous allons utiliser seulement le Cloud et le Routeur C3745.





IMPORTANT : Les téléphones IP seront utilisés dans les prochains laboratoires seulement.



Étape 4 : Mise en place de la topologie de base avec connectivité avec la machine virtuelle.

1- Sélectionnez tout d'abord le Cloud et en faisant glisser l'icône déposez le nuage dans le panneau central.






Puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur Cloud 1 et cliquez sur Configure.



Étape 4 : Mise en place de la topologie de base avec connectivité avec la machine virtuelle.

1- Cliquez sur Cloud 1 puis sélectionnez la connexion réseau correspondant à la carte de bouclage que nous avons installer précédemment.




Cliquez sur Add puis sur Apply et OK.



Étape 4 : Mise en place de la topologie de base avec connectivité avec la machine virtuelle.

2- Sélectionnez le routeur C3745 et en faisant glisser l'icône, déposez le Routeur dans le panneau central.






3 - En sélectionnant le câble réseau nous allons un peu comme avec Packet Tracer relier Cloud 1 à l'interface Fa0/0 de R1. Une fois Cloud 1 connecté à R1 le lien entre la machine virtuelle et le routeur virtuel de GNS3 est établi.



Étape 4 : Mise en place de la topologie de base avec connectivité avec la machine virtuelle.

4- Vérification de la connectivité entre la machine virtuelle Windows sous VMWare et le routeur virtuel dans GNS3.




Pour cette étape nous allons d'abord configurer manuellement la carte de bouclage Microsoft avec les paramètres suivants :

Adresse hôte: 10.1.10.10 Masque: 255.255.255.0 Passerelle: 10.1.10.1



Étape 4 : Mise en place de la topologie de base avec connectivité avec la machine virtuelle.

Une fois votre carte de bouclage configurée. Vous pourrez configurer R1 comme la passerelle par défaut du réseau $10.1.10.0\ / 24$




Pour configurer R1 vous devez d'abord le démarrer en appuyant sur le triangle vert





Étape 4 : Mise en place de la topologie de base avec connectivité avec la machine virtuelle.

Le témoin du lien entre le nuage et le routeur passera également au vert.



Pour accéder à l'interface de ligne de commande du routeur CLI simplement cliquez sur l'icône en haut sur la barre horizontale de fonctions.





Étape 4 : Mise en place de la topologie de base avec connectivité avec la machine virtuelle.

Vérification de la connectivité entre la machine virtuelle Windows sous VMWare et le routeur virtuel dans GNS3.

```
Press RETURN to get started!

selinit fn

"Mar 1 00:00:03.787: MINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface VoIP-Null0, changed state to up

"Mar 1 00:00:03.791: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface IPV6-mple, changed state to up

"Mar 1 00:00:03.8791: RSA key size needs to be atleast 768 bits for seh version 2

"Mar 1 00:00:04.003: %SYS-5-CONFIG I: Configured from memory by console

"Mar 1 00:00:04.031: %SYS-5-RESTART: System restarted --
Cisco IOS Software, 3700 Software (C3745-ADVIPSERVICESKS-M), Version 12.4(25d), RELEASE SOFTWARE (fcl)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2010 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 18-Aug-10 08:18 by prod rel team

"Mar 1 00:00:04.339: %SYMS-5-COLDSTART: SNMY agent on host R1 is undergoing a cold start

"Mar 1 00:00:04.339: %PCMCIAFS-5-DIBERR: PCMCIA disk 0 is formatted from a different router or PC. A format in this router is required before an image can be booted from this device

"Mar 1 00:00:04.383: %SSH-5-ENABLED: SSE 1.5 has been enabled

"Mar 1 00:00:04.383: %SSH-5-ENABLED: SSE 1.5 has been enabled

"Mar 1 00:00:04.387: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to administratively down

"Mar 1 00:00:387: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to down

"Mar 1 00:00:05.487: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

"Mar 1 00:00:05.487: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down


"Mar 1 00:00:05.487: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down
```

À cette étape, il vous suffit de configurer votre routeur tel que vous l'avez appris dans vos cours de réseau.

Un test ping réussi entre votre machine virtuelle Windows et votre routeur dans GNS3 confirme la mise en place de vos outils de laboratoires.



Étape 4 : Mise en place de la topologie de base avec connectivité avec la machine virtuelle.



Vous pouvez arrêter ou mettre en suspens votre périphérique réseau en appuyant sur les icônes correspondant à ces fonctions.

Signature du prof : ______ / 50 pts

.