

SERVICE DNS

Serveur Linux CentOS

Table des matières

1	INT	RODUCTION	3
	1.1	Historique	3
	1.2	Principe	
	1.3	Conversion de nom en adresse IP	
	1.4	Conversion d'adresse IP en nom	5
	1.5	Le resolver	5
2	INS	ΓALLATION	6
3		NFIGURATION	
		Enregistrement de ressources	
	3.2	DNS QUI NE SERT QUE DE CACHE	9
	3.2.1	Zone racine	. 10
	3.2.2	2 Tester le fonctionnement	. 11
	3.3	DNS POUR UN RÉSEAU LOCAL	. 12
		Zone directe orabec.com	
	3.3.2	2 Zone inverse orabec.com	. 14
	3.3.3	3 Valider le fichier de configuration	. 14
	3.3.4	1 Tester la configuration	. 15

1 INTRODUCTION

Dans un réseau, chaque machine se voit attribuer une adresse IP unique, qui permet de l'identifier. C'est un peu comme une adresse postale, qui permet d'identifier une maison de façon certaine. On se souvient facilement de www.google.com, mais plus difficilement de 172.217.13.164. Le serveur de nom va permettre de trouver l'adresse IP à partir d'un nom (ou inversement).

Pour résoudre un nom en adresse IP, la méthode la plus simple consiste à maintenir une table de conversion dans le fichier **/etc/hosts** :

127.0.0.1	localhost.localdomain	localhost	
192.168.1.1	neptune		
192.168.1.2	pluton		

1.1 Historique

Au début des années 1970, un système centralisé à **Stanford** avec un fichier global **HOST.TXT** était utilisé pour la résolution des noms. On pouvait récupérer la version la plus récente de ce fichier par **ftp**. Avec l'explosion du nombre de machines connectées à l'Internet, ce système est devenu totalement ingérable. Un modèle centralisé est donc impossible à mettre en place, vu le nombre d'hôtes et le nombre de mises à jour nécessaires à apporter. Le **DNS** (**Domain Name Server**) a été conçu pour résoudre ce problème, en proposant un modèle hiérarchisé.

Le serveur de nom présenté dans ce module est **BIND** (**B**erkley **I**nternet **N**ame **D**omain). Il a été développé à l'origine à l'université de **Berkley**. Présentement il est supporté par l'Internet Software Consortium (<u>www.isc.org</u>).

Le service DNS utilise le port 53 UDP et TCP. Si le pare-feu est activé, il faut s'assurer que ce port est ouvert :

```
[root@localhost ~]# firewall-cmd --permanent --add-
port=53/tcp
success
```

```
[root@localhost ~]# firewall-cmd --permanent --add-
port=53/udp
success
```

Recharger le pare-feu :

```
[root@localhost ~]# firewall-cmd --reload
success
```


1.2 Principe

Chaque machine reliée à un réseau se voit attribuer un nom d'hôte (hostname). Ce nom est unique dans le domaine auquel elle appartient. Ainsi, pour les domaines **domaine1.com** et **domaine2.com**, on peut avoir deux machines portant des noms similaires ou différents. Par exemple, **mail.domaine1.com** et **mail.domaine2.com** désignent deux machines différentes, d'adresses IP différentes.

On peut comparer cette adresse à une adresse postale : pour trouver un domicile de façon certaine, on commence par chercher le pays, puis la ville, puis la rue et enfin le numéro. Ici le pays est un nom de domaine de haut niveau. Ils sont bien connus de tous les internautes : .com, .net, .ca ... Le nom de sous domaine peut être assimilé au nom de la ville dans ce pays. Il peut y avoir plusieurs villes dans le monde ayant le même nom, mais dans un même pays un nom de ville doit être unique, pour pouvoir l'identifier de façon certaine.

1.3 Conversion de nom en adresse IP

Chaque DNS ne connaît que les noms de ses enfants (le serveur pour **.com** sait comment atteindre <u>www.orabec.com</u> mais pas <u>www.orabec.ca</u>), et renvoi à la racine les requêtes qu'il ne sait pas résoudre.



FQDN (Fully Qualified Domain Name) est le nom de domaine pleinement qualifié :

www.orabec.com

ftp.orabec.com

mail.orabec.com

Chaque serveur **DNS** garde en mémoire (cache) les dernières requêtes. Ainsi, si un nom est souvent demandé, il a toutes les chances de figurer dans la mémoire du serveur qui n'aura pas besoin d'interroger les autres serveurs.

Un client **DNS** garde aussi en mémoire les dernières requêtes :

1.4 Conversion d'adresse IP en nom

Pour pouvoir résoudre une adresse en nom, un pseudo-domaine a été mis en place : le domaine **in-addr.arpa.**

1.5 Le resolver

Pour toute requête de résolution de nom, on passe par une bibliothèque appelée "resolver". Il s'agit d'un ensemble de fonctions écrites en **C** (gethostbyname...).

Le **resolver** consulte le fichier **/etc/nsswitch.conf** pour connaitre les services de résolution de noms à utiliser et leur ordre d'utilisation.

```
#hosts: db files nisplus nis dns
hosts: files dns myhostname
```

Le **resolver** consulte le fichier **/etc/resolv.conf** pour connaître les serveurs **DNS** à interroger.

```
# Generated by NetworkManager
search orabec.com
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4
```

2 INSTALLATION

Paquetage	Description
bind	Serveur DNS Bind
bind-utils	Utilitaires

Pour installer le service DNS et les utilitaires

[root@localhost ~]# yum -y install bind bind-utils

Pour démarrer le service DNS

[root@localhost ~]# systemctl start named

Pour vérifier le statut du service DNS

```
[root@localhost ~]# systemctl status named
• named.service - Berkeley Internet Name Domain (DNS)
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service;
enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Sat 2019-05-18 12:00:06
EDT; 1min 17s ago
```

Pour redémarrer le service DNS

[root@localhost ~]# systemctl restart named

Pour arrêter le service DNS

[root@localhost ~]# systemctl stop named

Pour activer le service DNS au démarrage du serveur

[root@localhost ~]# systemctl enable named

Created symlink from /etc/systemd/system/multiuser.target.wants/named.service to /usr/lib/systemd/system/named.service.

3 CONFIGURATION

Le premier fichier de configuration lu par le serveur **DNS** est **/etc/named.conf**. Dans ce fichier on doit déclarer les zones qui sont servies par ce DNS. Le détail de chaque zone se trouve dans un fichier séparé.

Le fichier de description d'une zone est structuré en enregistrement de ressources (**Record Resource**)

3.1 Enregistrement de ressources

Tous les fichiers de base de données *named* sont stockées sous un format appelé **resource record**. Chaque enregistrement est associé à un type qui indique la fonction de l'enregistrement. Un enregistrement de ressources est le plus petit élément d'information utilisé par **named**.

Il existe une option permettant de spécifier des noms d'hôtes absolus ou uniquement relatifs à ce domaine. Un nom d'hôte est absolu s'il se termine par un point comme **orabec.ca**.; s'il ne se termine pas par un point, il est considéré comme relatif au domaine local. (Appelé aussi origine). Vous pouvez vous référer à l'origine elle-même en utilisant le caractère @.

Les enregistrements de ressources utilisent une syntaxe générale identique quel que soit le type, cependant plusieurs parties de l'enregistrement sont facultatives et prennent une valeur par défaut. Le format est le suivant :

[owner]	[classe]	[ttl]	type data	

Les champs sont séparés par des espaces ou des tabulations.

Champ	Description
owner	Nom de domaine ou d'hôte relatif à l'enregistrement. Si aucun nom n'est spécifié, le nom de domaine de l'enregistrement de ressources précédent est proposé.
classe	Spécifie une classe d'adresse réseau. La valeur IN doit être utilisée sur des réseaux TCP/IP. Si cette classe n'est pas spécifiée, celle de l'enregistrement de ressources précédent est utilisée.
ttl	time-to-live (durée de vie), qui indique la durée de validité des informations dans cet enregistrement (en secondes) à partir du moment de leur récupération d'un serveur DNS. Si aucune valeur n'est précisée, le ttl minimal du dernier SOA (Start Of Authority, début d'autorisation) est utilisé.
Type	Liste le type d'enregistrement de ressources. Cette valeur est obligatoire
data	Spécifie les données associées à cet enregistrement de ressources. Cette valeur est obligatoire. Le format du champ <i>data</i> dépend du contenu du champ <i>type</i> .

Les types d'enregistrements sont les suivants :

Туре	Description
SOA	Indique au DNS que tous les enregistrements de ressource qui suivent se rapportent à ce domaine. Le champ de données est encadré par des parenthèses et c'est habituellement un champ à lignes multiples. Il contient les entrées suivantes : • origin Nom canonique du serveur DNS primaire pour ce domaine. Normalement c'est un nom de domaine absolu se terminant par un point. • contact Adresse émail du responsable qui gère ce domaine. Comme le caractère @ a un sens particulier dans les enregistrements de ressources, il est remplacé par un point. • serial Numéro de version du fichier d'informations de zones. Ce numéro est utilisé par les serveurs de noms secondaires pour déterminer le moment où le fichier d'informations de zone a changé. Il doit être augmenté de 1 à chaque modification du fichier. • refresh Période (en secondes) durant laquelle le serveur secondaire attend avant de vérifier l'enregistrement SOA du serveur DNS primaire. • retry Période (en secondes) durant laquelle le serveur secondaire attend avant d'essayer à nouveau une requête vers le serveur primaire si celui-ci n'est pas accessible. • expire Période (en secondes) durant laquelle le serveur secondaire attend avant de rejeter les informations de zones s'il n'a pas pu contacter le serveur primaire. • minimum Valeur ttl par défaut pour les enregistrements de ressources ne spécifiant pas de valeur ttl.
NS	Pointe vers un serveur DNS. Un enregistrement A doit être doit être spécifié
Α	Enregistrement d'adresse qui lie un nom d'hôte et une adresse.
PTR	Associe des adresses à des noms
CNAME	Associe un alias au nom canonique d'un hôte
HINFO	Fournit des informations sur un hôte
MX	Établit un enregistrement d'échange mail

3.2 DNS QUI NE SERT QUE DE CACHE

On veut configurer un service DNS qui ne sert que de cache (transmettra toutes les requêtes vers le DNS du fournisseur d'accès et gardera en mémoire les réponses).

/etc/named.conf:

```
options {
  listen-on port 53 { 127.0.0.1; };
  listen-on-v6 port 53 { ::1; };
  directory
                "/var/named";
               "/var/named/data/cache dump.db";
  dump-file
  statistics-file "/var/named/data/named stats.txt";
  memstatistics-file "/var/named/data/named mem stats.txt";
  recursing-file "/var/named/data/named.recursing";
  secroots-file
                  "/var/named/data/named.secroots";
                 { localhost; };
  allow-query
  recursion yes;
  dnssec-enable yes;
  dnssec-validation yes;
  bindkeys-file "/etc/named.iscdlv.key";
  managed-keys-directory "/var/named/dynamic";
  pid-file "/run/named/named.pid";
  session-keyfile "/run/named/session.key";
};
logging {
        channel default debug {
               file "data/named.run";
                severity dynamic;
        };
};
zone "." IN {
  type hint;
  file "named.ca";
};
include "/etc/named.rfc1912.zones";
include "/etc/named.root.key";
```

3.2.1 Zone racine

Les fichiers des zones sont situés dans le répertoire <u>/var/named</u> (comme indiqué par la ligne directory "/var/named";).

Le DNS va chercher les informations dans les fichiers <u>named.ca</u> pour la zone "."

La zone "." correspond à la **zone racine** (la racine à tous les domaines de l'Internet).

Contenu du fichier /var/named/named.ca

```
; <<>> DiG 9.9.4-RedHat-9.9.4-38.el7 3.2 <<>> +bufsize=1200 +norec
@a.root-servers.net
; (2 servers found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 17380
;; flags: qr aa; QUERY: 1, ANSWER: 13, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 27
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1472
;; QUESTION SECTION:
                               ΙN
                                       NS
; .
;; ANSWER SECTION:
                       518400 IN
                                       NS
                                              a.root-servers.net.
                       518400 IN
                                      NS
                                              b.root-servers.net.
                       518400 IN
                                      NS
                                              c.root-servers.net.
                       518400 IN
518400 IN
518400 IN
518400 IN
                                      NS
                                              d.root-servers.net.
                                      NS
                                              e.root-servers.net.
                                      NS
                                             f.root-servers.net.
                       518400 IN
                                      NS
                                              g.root-servers.net.
                       518400 IN
                                      NS
                                             h.root-servers.net.
                       518400 IN
518400 IN
518400 IN
                                      NS
                                              i.root-servers.net.
                                      NS
                                              j.root-servers.net.
                                      NS
                                              k.root-servers.net.
                       518400 IN
                                      NS
                                              1.root-servers.net.
                       518400 IN
                                      NS
                                              m.root-servers.net.
;; ADDITIONAL SECTION:
                                               198.41.0.4
                      3600000 IN
                                      A
a.root-servers.net.
a.root-servers.net.
b.root-servers.net.
                                      AAAA
                                             2001:503:ba3e::2:30
                       3600000 IN
                                      A
                      3600000 IN
                                               192.228.79.201
                                      AAAA 2001:500:84::b
b.root-servers.net.
                      3600000 IN
                      3600000 IN
                                              192.33.4.12
c.root-servers.net.
                                      A
                      3600000 IN
                                      AAAA
                                              2001:500:2::c
c.root-servers.net.
d.root-servers.net.
d.root-servers.net.
                      3600000 IN
                                      A
                                              199.7.91.13
                      3600000 IN
                                      AAAA
                                               2001:500:2d::d
e.root-servers.net.
                       3600000 IN
                                       A
                                               192.203.230.10
e.root-servers.net.
e.root-servers.net.
                                      AAAA
                                             2001:500:a8::e
                      3600000 IN
                                               192.5.5.241
                      3600000 IN
                                      A
f.root-servers.net.
```

```
f.root-servers.net. 3600000 IN g.root-servers.net. 3600000 IN g.root-servers.net. 3600000 IN h.root-servers.net. 3600000 IN
                                     AAAA
                                             2001:500:2f::f
                                     A
                                             192.112.36.4
                                     AAAA
                                             2001:500:12::d0d
                                     A
                                              198.97.190.53
                                     AAAA
                                            2001:500:1::53
h.root-servers.net.
                      3600000 IN
i.root-servers.net.
                      3600000 IN
                                     A
                                             192.36.148.17
i.root-servers.net.
                      3600000 IN
                                     AAAA
                                            2001:7fe::53
                                     A
                      3600000 IN
                                             192.58.128.30
j.root-servers.net.
                                     AAAA 2001:503:c27::2:30
                      3600000 IN
j.root-servers.net.
                                     A
k.root-servers.net.
                      3600000 IN
                                              193.0.14.129
k.root-servers.net.
                      3600000 IN
                                     AAAA 2001:7fd::1
l.root-servers.net.
                                     A
                      3600000 IN
                                             199.7.83.42
                                    AAAA 2001:500:9f::42
A 202.12.27.33
1.root-servers.net.
m.root-servers.net.
                      3600000 IN
;; Query time: 18 msec
;; SERVER: 198.41.0.4#53(198.41.0.4)
;; WHEN: Po kve 22 10:14:44 CEST 2017
;; MSG SIZE rcvd: 811
```

3.2.2 Tester le fonctionnement

Pour tester le bon fonctionnement du service DNS, on peut utiliser la commande **nslookup**:

```
[root@localhost ~]# nslookup
> server 127.0.0.1
Default server: 127.0.0.1
Address: 127.0.0.1#53
> google.com
                127.0.0.1
Server:
Address:
                127.0.0.1#53
Non-authoritative answer:
Name: google.com
Address: 172.217.13.206
> localhost
                127.0.0.1
Server:
Address:
                127.0.0.1#53
Name: localhost
Address: 127.0.0.1
> 127.0.0.1
Server:
                127.0.0.1
Address:
                127.0.0.1#53
1.0.0.127.in-addr.arpa name = localhost.
> exit
```

3.3 DNS POUR UN RÉSEAU LOCAL

Dans cette section, on supposera que la machine sur laquelle tournera le serveur DNS que l'on souhaite installer s'appelle **dnsmaster** et que le domaine s'appelle **orabec.com**. Le nom complet du serveur DNS est donc **dnsmaster.orabec.com**. Il a pour adresse IP **192.168.17.199**

Les autres hôtes du domaine s'appellent www, ftp et mail, d'adresses IP respectives 192.168.17.201, 192.168.17.202 et 192.168.17.203

Le tableau suivant résume les paramètres du DNS:

Nom d'hôte	Nom de domaine	Adresse IP
dnsmaster	orabec.com	192.168.17.199
www	orabec.com	192.168.17.201
ftp	orabec.com	192.168.17.202
mail	orabec.com	192.168.17.203

Il faudra préciser que toutes les nouvelles requêtes se feront à partir du DNS d'adresse 192.168.17.199 dans le fichier /etc/resolv.conf en mettant dans ce fichier la ligne nameserver 192.168.17.199 en premier.

Voici le contenu du fichier /etc/named.conf :

```
options {
     listen-on port 53 { 127.0.0.1;192.168.17.199; };
     listen-on-v6 port 53 { ::1; };
     directory "/var/named";
     dump-file "/var/named/data/cache dump.db";
     statistics-file "/var/named/data/named stats.txt";
     memstatistics-file "/var/named/data/named mem stats.txt";
     recursing-file "/var/named/data/named.recursing";
     secroots-file "/var/named/data/named.secroots";
     allow-query { localhost;192.168.17.0/24; };
     allow-transfer { localhost; };
     recursion yes;
     dnssec-enable yes;
     dnssec-validation yes;
     bindkeys-file "/etc/named.iscdlv.key";
     managed-keys-directory "/var/named/dynamic";
     pid-file "/run/named/named.pid";
     session-keyfile "/run/named/session.key";
};
logging {
       channel default debug {
               file "data/named.run";
               severity dynamic;
       } ;
};
zone "." IN \{
     type hint;
     file "named.ca";
};
zone "orabec.com" IN {
type master;
file "forward.orabec";
allow-update { none; };
};
zone "17.168.192.in-addr.arpa" IN {
type master;
file "reverse.orabec";
allow-update { none; };
};
include "/etc/named.rfc1912.zones";
include "/etc/named.root.key";
```

3.3.1 Zone directe orabec.com

Voici le fichier /var/named/forward.orabec:

```
$TTL 86400
           IN
               SOA
                        dnsmaster.orabec.com.
hakimb.orabec.com. (
                        2019052001
                                     ;Serial
                        3600
                                     ;Refresh
                        1800
                                     ;Retry
                        604800
                                     ;Expire
                        86400
                                     ;Minimum TTL
                     dnsmaster.orabec.com.
           IN
               NS
                     192.168.17.201
           IN
               Α
dnsmaster
                     192.168.17.199
           IN
               Α
                     192.168.17.201
www
           IN
               Α
ftp
           IN
               Α
                     192.168.17.202
mail
                     192.168.17.203
           IN
```

3.3.2 Zone inverse orabec.com

Voici le fichier /var/named/reverse.orabec:

```
STTL 86400
                       dnsmaster.orabec.com.
            IN
                SOA
hakimb.orabec.com. (
                       2019052001
                                    ;Serial
                                    ;Refresh
                       3600
                       1800
                                    ;Retry
                       604800
                                    ;Expire
                       86400
                                    :Minimum TTL
            IN NS
                       dnsmaster.orabec.com.
               PTR
                       orabec.com.
            IN
                       192.168.17.199
dnsmaster
            IN
                Α
201
            IN
                PTR
                       www.orabec.com.
202
            IN
                PTR
                       ftp.orabec.com.
203
                       mail.orabec.com.
            IN
                PTR
```

3.3.3 Valider le fichier de configuration

```
[root@localhost ~]# named-checkconf /etc/named.conf
```

3.3.4 Tester la configuration

Il faut redémarrer le service DNS avant de faire de faire les tests :

```
[root@localhost ~]# systemctl restart named
```

Vérifier le bon chargement de la zone de recherche directe orabec.com:

```
[root@localhost ~]#
named-checkzone orabec.com /var/named/forward.orabec
zone orabec.com/IN: loaded serial 2019052001
OK
```

Vérifier le bon chargement de la zone de recherche inverse:

```
[root@localhost ~]#
named-checkzone orabec.com /var/named/reverse.orabec
zone orabec.com/IN: loaded serial 2019052001
OK
```

Tester avec la commande nslookup

a) Zone de recherche directe (FORWARD)

```
[root@localhost ~]# nslookup
> server 127.0.0.1
Default server: 127.0.0.1
Address: 127.0.0.1#53
> www
              127.0.0.1
Server:
Address:
              127.0.0.1#53
Name: www.orabec.com
Address: 192.168.17.201
> ftp
Server:
              127.0.0.1
Server: 127.0.0.1
Address: 127.0.0.1#53
Name: ftp.orabec.com
Address: 192.168.17.202
> mail
Server:
              127.0.0.1
Address:
              127.0.0.1#53
Name: mail.orabec.com
Address: 192.168.17.203
> orabec.com
Server:
              127.0.0.1
Address:
              127.0.0.1#53
Name: orabec.com
Address: 192.168.17.201
> exit
```

b) Zone de recherche inverse (REVERSE)

```
[root@dns master ~]# nslookup
> server 127.0.0.1
Default server: 127.0.0.1
Address: 127.0.0.1#53
> 192.168.17.201
Server:
               127.0.0.1
Address:
              127.0.0.1#53
201.17.168.192.in-addr.arpa name = www.orabec.com.
> 192.168.17.202
               127.0.0.1
Server:
Address:
               127.0.0.1#53
202.17.168.192.in-addr.arpa name = ftp.orabec.com.
> 192.168.17.203
Server:
               127.0.0.1
Address:
               127.0.0.1#53
203.17.168.192.in-addr.arpa name = mail.orabec.com.
> exit
```

Tester avec la commande dig

```
[root@localhost ~] # dig dnsmaster.orabec.com
; <<>> DiG 9.9.4-RedHat-9.9.4-73.el7 6 <<>> dnsmaster.orabec.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 52918
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 1,
ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
;; QUESTION SECTION:
; dnsmaster.orabec.com.
                              TN
                                      A
;; ANSWER SECTION:
dnsmaster.orabec.com. 86400
                                            192.168.17.199
;; AUTHORITY SECTION:
orabec.com.
                      86400 IN
                                       NS
dnsmaster.orabec.com.
;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
;; WHEN: Sun May 19 12:31:39 EDT 2019
;; MSG SIZE rcvd: 79
```

```
[root@localhost ~] # dig orabec.com
; <<>> DiG 9.9.4-RedHat-9.9.4-73.el7 6 <<>> orabec.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 5063
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 1,
ADDITIONAL: 2
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
;; QUESTION SECTION:
; orabec.com.
                               ΙN
                                      Α
;; ANSWER SECTION:
orabec.com.
                       86400
                                              192.168.17.201
                               ΙN
                                       Α
;; AUTHORITY SECTION:
                      86400 IN
                                      NS
orabec.com.
dnsmaster.orabec.com.
;; ADDITIONAL SECTION:
dnsmaster.orabec.com. 86400 IN A 192.168.17.199
;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
;; WHEN: Sun May 19 12:24:21 EDT 2019
;; MSG SIZE rcvd: 95
```