

Logical Volume Management (LVM)

Serveur Linux CentOS

Table des matières

1	Introduction	3
2	Implémentation	5
3	Ajouter un disque	6
4	Créer des partitions	
5	Créer un volume physique (PV)	11
6	Créer un groupe de volumes(VG)	14
7	Créer un volume logique (LV)	
8	Créer un système de fichiers (FileSystem)	
9	Monter un système de fichiers (FileSystem)	
10	Redimensionner un VG	
11	Redimensionner un LV	24
12	Redimensionner un système de fichiers (FileSystem)	25
	Outil graphique	

1 Introduction


Les schémas de partitionnement courants divisent les disques en sections de taille fixe, cela présente deux inconvénients :


- La taille des partitions étant déterminée à la création, il est quasiment impossible de déplacer ou de redimensionner une partition.
- La taille d'une partition est limitée par la capacité du disque sur lequel elle se trouve.
- Le nombre maximum de partition est de 4.

Pour se soustraire à ses limitations, un niveau supplémentaire d'abstraction entre les périphériques de stockage et les unités de bloc a été introduit :

Le LVM (Logical Volume Manager).

Contrairement au partitionnement classique, le LVM considère les disques ou partitions comme un ensemble commun d'unité de stockage. Ces unités constituent des volumes logiques qui ne sont plus limités par la capacité d'un seul disque et qui peuvent être redimensionnés dynamiquement par l'ajout ou la suppression d'une unité.





Volume Physique ou PV

Désigne les partitions et autres disques physiquement présents sur le système.

Groupe de Volumes ou VG

Ensemble de volumes physiques qui peut être considéré comme un grand disque virtuel. Sa taille est égale à la somme des capacités des volumes physiques qui le composent.

Domaine physique ou PE (Physical Extent)

Unité de stockage atomique au niveau de LVM ayant pour taille 4 Mo par défaut.

Volume Logique ou LV

Partition virtuelle obtenue en regroupant plusieurs domaines physiques d'un même groupe de volumes. Les volumes logiques peuvent être utilisés comme toute autre unité de type bloc.

Un volume logique peut donc être reparti physiquement sur plusieurs disques et il est possible de redimensionner celui-ci par l'ajout ou la suppression de domaines physiques.

De plus, il est également possible de redimensionner un groupe de volumes par l'ajout ou la suppression d'un volume physique.

Cette architecture permet donc de créer des partitions logiques utilisables comme toute autre unité de type bloc.

2 Implémentation


Pour mettre en place LVM sous Linux, il faudra :

- Ajouter les disques;
- Partitionner les disques;
- Identifier et créer les volumes physiques à utiliser;
- Définir le groupe de volume;
- Partitionner le groupe de volumes en volumes logiques;
- Monter les volumes logiques;

L'outil de partitionnement automatique du programme d'installation de CentOS crée le groupe de volumes *centos* à partir de l'espace disque disponible. Les volumes logiques /dev/centos/root et /dev/centos/swap sont définis dans ce groupe de volumes pour le système de fichiers racine et l'espace de pagination système.

3 Ajouter un disque

Avant de démarrer le serveur, ajouter un disque de 10 GB :



Les disques SATA ou SCSI sont /dev/sdx où x est une lettre représentant le support physique. Par exemple /dev/sda représente le premier disque et /dev/sdb le deuxième disque.

Les partitions d'un disque SATA ou SCSI sont nommées sdxy où x est une lettre représentant le support physique et y est le numéro de la partition.

Par exemple /dev/sda2 représente la deuxième partition du premier disque.

Les partitions d'un disque IDE sont nommées hdxy où x est une lettre représentant le support physique et y est le numéro de la partition.

/dev/hda1 représente la première partition du premier disque.

Pour afficher la liste des disques et des partitions, il faut lancer la commande fdisk –l

```
[root@localhost ~]# fdisk -1
Disk /dev/sda: 21.5 GB, 21474836480 bytes, 41943040 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk label type: dos
Disk identifier: 0x000b7864
  Device Boot Start
                              End
                                    Blocks Id System
/dev/sda1 * 2048
                         2099199
                                    1048576 83 Linux
             2099200
/dev/sda2
                        41943039 19921920 8e Linux LVM
Disk /dev/sdb: 10.7 GB, 10737418240 bytes, 20971520 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk label type: dos
Disk identifier: 0x27108166
                            End Blocks Id System
Device Boot
               Start
Disk /dev/mapper/centos-root: 18.2 GB, 18249416704 bytes,
35643392 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk /dev/mapper/centos-swap: 2147 MB, 2147483648 bytes,
4194304 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
```

4 Créer des partitions

On va créer deux partitions de 5 GB:

```
[root@localhost ~]#
(echo n;echo p;echo 1;echo "";echo +5G;echo w;)|fdisk /dev/sdb
Welcome to fdisk (util-linux 2.23.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write
them.
Be careful before using the write command.
Device does not contain a recognized partition table
Building a new DOS disklabel with disk identifier 0x27108166.
Command (m for help): Partition type:
      primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
      extended
   е
Select (default p): Partition number (1-4, default 1): First
sector (2048-20971519, default 2048): Using default value 2048
Last sector, +sectors or +size\{K,M,G\} (2048-20971519, default
20971519):
Partition 1 of type Linux and of size 5 GiB is set
Command (m for help): The partition table has been altered!
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
```

```
[root@localhost ~]#
(echo n;echo p;echo 2;echo "";echo "";echo w;)|fdisk /dev/sdb
Welcome to fdisk (util-linux 2.23.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write
Be careful before using the write command.
Command (m for help): Partition type:
      primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
      extended
Select (default p): Partition number (2-4, default 2): First
sector (10487808-20971519, default 10487808): Using default
value 10487808
Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (10487808-20971519,
default 20971519): Using default value 20971519
Partition 2 of type Linux and of size 5 GiB is set
Command (m for help): The partition table has been altered!
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
```

Changer le type de partition du deuxième disque pour Linux LVM:

```
[root@localhost ~]#
  (echo t;echo 1;echo "8e";echo w;)|fdisk /dev/sdb

Welcome to fdisk (util-linux 2.23.2).

Changes will remain in memory only, until you decide to write them.

Be careful before using the write command.

Command (m for help): Partition number (1,2, default 2): Hex code (type L to list all codes):
  Changed type of partition 'Linux' to 'Linux LVM'

Command (m for help): The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
```

```
[root@localhost ~]#

(echo t;echo 2;echo "8e";echo w;)|fdisk /dev/sdb

Welcome to fdisk (util-linux 2.23.2).

Changes will remain in memory only, until you decide to write them.

Be careful before using the write command.

Command (m for help): Partition number (1,2, default 2): Hex code (type L to list all codes):

Changed type of partition 'Linux' to 'Linux LVM'

Command (m for help): The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.

Syncing disks.
```

Afficher les partitions du deuxième disque :

```
root@localhost ~]# fdisk -1 /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 10.7 GB, 10737418240 bytes, 20971520 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk label type: dos
Disk identifier: 0x27108166
                Start
  Device Boot
                                 End
                                        Blocks Id System
            2048 10487807 5242880 8e
10487808 20971519 5241856 8e
/dev/sdb1
                                        5242880 8e
                                                       Linux LVM
/dev/sdb2
                                                      Linux LVM
[root@localhost ~]#
```

5 Créer un volume physique (PV)

Pour créer le premier volume physique sur la partition sur /dev/sdb1 :

```
[root@localhost ~]# pvcreate /dev/sdb1
Physical volume "/dev/sdb1" successfully created.
```

Pour créer le premier volume physique sur la partition sur /dev/sdb2 :

```
[root@localhost ~]# pvcreate /dev/sdb2

Physical volume "/dev/sdb2" successfully created.
```

Afficher la liste sommaire des PV:

Afficher la liste détaillée des PV:

```
[root@localhost ~]# pvdisplay
--- Physical volume ---
PV Name
                     /dev/sda2
VG Name
                     centos
PV Size
                     <19.00 GiB / not usable 3.00 MiB
Allocatable
                    yes (but full)
PE Size
                     4.00 MiB
Total PE
                     4863
Free PE
                     0
Allocated PE
                     4863
PV UUID
                     fpqepY-j8Lo-Lj12-Lo9V-cG11-iu5Z-HZP7NQ
"/dev/sdb2" is a new physical volume of "<5.00 GiB"
--- NEW Physical volume ---
                     /dev/sdb2
PV Name
VG Name
PV Size
                    <5.00 GiB
Allocatable
                     NO
PE Size
                     0
Total PE
                     0
                     0
Free PE
Allocated PE
                     0
PV UUID
                     pB9tSM-dYVJ-OWGO-lpvD-GsKL-s3Lg-zfXHZL
"/dev/sdb1" is a new physical volume of "5.00 GiB"
--- NEW Physical volume ---
PV Name
                      /dev/sdb1
VG Name
                     5.00 GiB
PV Size
Allocatable
                     NO
PE Size
                     0
Total PE
                     0
                     0
Free PE
Allocated PE
PV UUID
                     cKZAhB-KkFs-HSKv-3M6i-99IR-0JAv-MKptji
```

Différentes commandes permettent de manipuler les volumes physiques :

La commande **pvcreate** permet de formater un ou plusieurs volumes physiques avant de les intégrer à un groupe de volumes;

La commande **pvmove** permet de déplacer les domaines physiques d'un volume physique vers un autre, en vue de le supprimer du groupe de volumes par exemple.

La commande **pvdisplay** permet d'obtenir des informations sur les volumes physiques.

La commande **pvchange** permet de modifier les attributs d'un volume physique.

Les noms des volumes physiques peuvent être soit des disques (comme /dev/sda) soit des partitions (/dev/sda1). Ces dernières doivent être de type 8e ('Linux LVM' sous fdisk).

6 Créer un groupe de volumes(VG)

La commande qui permet de créer un groupe de volumes est la suivante :

```
vgcreate.[-s <taille des PE>] <VG> <PV> [<PV>....]
```

L'option –v permet d'augmenter la verbosité de la commande *vgcreate*.

Ainsi pour créer un groupe de volumes nommé VG_DATA avec les deux volumes physiques précédents :

```
[root@localhost ~]# vgcreate VG_DATA /dev/sdb1 /dev/sdb2
Volume group "VG_DATA" successfully created
```

Afficher la liste sommaire des VG:

```
[root@localhost ~]# <a href="mailto:vgscan">vgscan</a>
Reading volume groups from cache.
Found volume group "centos" using metadata type lvm2
Found volume group "VG_DATA" using metadata type lvm2
```

Afficher la liste détaillée des VG:

```
[root@localhost ~]# vgdisplay
 --- Volume group ---
 VG Name
                      centos
 System ID
 Format
                     lvm2
 Metadata Areas
 Metadata Sequence No 3
                   read/write
 VG Access
                    resizable
 VG Status
 MAX LV
                     2
 Cur LV
                     2
 Open LV
 Max PV
                     0
                     1
 Cur PV
 Act PV
 VG Size
                    <19.00 GiB
                    4.00 MiB
 PE Size
 Total PE
                    4863
                   4863 / <19.00 GiB
 Alloc PE / Size
 Free PE / Size
                    0 / 0
 VG UUID
                     BIIJDD-Kee4-lihY-91Ra-1pjA-qAQy-qd6HDZ
 --- Volume group ---
                     VG DATA
 VG Name
 System ID
Format
 Format
                     lvm2
 Metadata Areas
```

```
Metadata Sequence No 1
VG Access read/write
VG Status resizable
MAX LV
Cur LV
                      0
Open LV
                      0
                      0
Max PV
Cur PV
Act PV
VG Size
                     9.99 GiB
                      4.00 MiB
PE Size
Total PE
                      2558
Alloc PE / Size
Free PE / Size
                     0 / 0
                      2558 / 9.99 GiB
VG UUID
                      IuwOtt-Qnto-unpe-iZLY-QX0A-z2qT-7UCdNj
```

Pour manipuler les groupes de volumes et changer leurs attributs :

La commande **vgchange** permet de rendre disponible le groupe de volumes en vue de l'activer ou indisponible en vue de le désactiver; cette opération fait partie des scripts de démarrage du système.

La commande **vgexport** permet de désactiver un groupe de volumes dans le but de déplacer ses disques vers une autre machine.

La commande **vgimport** permet d'activer un groupe de volumes contenu sur des disques provenant d'une autre machine.

La commande vgremove permet de supprimer un groupe de volumes.

Il est possible aussi de redimensionner les groupes de volumes avec :

La commande **vgextend** permet d'ajouter un volume physique au groupe de volumes.

La commande **vgreduce** permet de supprimer un volume physique au groupe de volumes.

7 Créer un volume logique (LV)

La dernière étape pour la mise en place de LVM sous Linux est la création des volumes logiques avec la commande :

```
Ivcreate -L <taille> [-n <LV>] <VG> [<PV>....]
```

Cette commande crée une unité de bloc accessible via /dev/<VG>/<LG> dont la taille sera arrondie au nombre de domaines physiques le plus proche.

L'activation du support du pilote '*Multiple devices*' dans le noyau 2.6 permet aussi d'accéder à l'unité de bloc créée avec *Ivcreate* sous le nom de fichier /dev/mapper/<VG>-<LV>

On va créer deux volumes logiques **Iv_info** et **Iv_finance** de 2 GB chaque pour les départements d'informatique de finance respectivement :

```
[root@localhost ~]# lvcreate -L 2000 VG_DATA -n lv_info
Logical volume "lv_info" created.
```

```
[root@localhost ~]# lvcreate -L 2000 VG_DATA -n lv_finance
Logical volume "lv_finance" created.
```

Afficher la liste sommaire des LV:

```
[root@localhost ~]# lvscan

ACTIVE '/dev/centos/swap' [2.00 GiB] inherit
ACTIVE '/dev/centos/root' [<17.00 GiB] inherit
ACTIVE '/dev/VG_DATA/lv_info' [1.95 GiB] inherit
ACTIVE '/dev/VG_DATA/lv_finance' [1.95 GiB] inherit
```

Afficher la liste détaillée des LV :

```
[root@localhost ~]# lvdisplay
 --- Logical volume ---
 LV Path
                       /dev/centos/swap
 LV Name
                       swap
 VG Name
                       centos
 LV UUID Hpdrob-zHgC-jGOs-EUaS-uNME-xb4T-xYt0hm LV Write Access read/write
 LV Creation host, time localhost, 2018-10-25 06:40:22 -0400
 LV Status
                      available
 # open
 LV Size
                      2.00 GiB
                      512
 Current LE
                      1
 Segments
                      inherit
 Allocation
 Read ahead sectors
                      auto
                      8192
 - currently set to
 Block device
                      253:1
 --- Logical volume ---
 LV Path
                       /dev/centos/root
 LV Name
                       root
 VG Name
                       centos
 LV UUID KHlqKc-b1KR-FNMT-gaRc-9TQW-tyWD-SFFgIl
LV Write Access read/write
 LV Creation host, time localhost, 2018-10-25 06:40:23 -0400
 LV Status
                       available
 # open
 LV Size
                       <17.00 GiB
 Current LE
                       4351
 Segments
                      inherit
 Allocation
 Read ahead sectors
- currently set to
                      auto
                       8192
 Block device
                       253:0
 --- Logical volume ---
 LV Path
                       /dev/VG_DATA/lv_info
 LV Name
                       lv_info
                      VG DATA
 VG Name
 LV UUID
                      aTtChO-zK28-FpMR-URX1-k9zI-GAvL-2X410w
 LV Write Access read/write
 LV Creation host, time localhost.localdomain, 2019-03-11 17:51:05 -0400
 LV Status available
 # open
                       Ω
 LV Size
                      1.95 GiB
                       500
 Current LE
 Segments
                      1
 Allocation
                      inherit
 Read ahead sectors
                      auto
 - currently set to
                      8192
 Block device
                       253:2
 --- Logical volume ---
 LV Path
                       /dev/VG DATA/lv finance
 LV Name
                       lv finance
 VG Name
                       VG DATA
 LV UUID
                       aTt1d3-tbzb-K62C-T0Fk-df3Q-DFu8-peAxG1
```

```
LV Write Access read/write
LV Creation host, time localhost.localdomain, 2019-03-11 17:52:34 -0400
LV Status
                   available
# open
                    1.95 GiB
LV Size
Current LE
                    500
                    1
Segments
                   inherit
Allocation
                    auto
Read ahead sectors
- currently set to
                    8192
                    253:3
Block device
```

Le terme 'LE' dans l'affichage des informations sur le volume logique signifie 'Logical Extents' ou domaines logiques. Ceux-ci représentent les domaines physiques du groupe de volumes associés à ce volume logique.

Il existe toute une panoplie de commandes pour manipuler un volume logique :

La commande **lvchange** permet de changer les attributs d'un ou de plusieurs volumes logiques.

La commande **Ivextend** permet d'augmenter (+) la taille d'un volume logique.

La commande **Ivreduce** permet de diminuer (-) la taille d'un volume logique.

La commande **Ivrename** permet de renommer un volume logique.

La commande **Ivremove** permet de supprimer un ou plusieurs volumes logiques.

8 Créer un système de fichiers (FileSystem)

Il reste à créer un système de fichiers dans chaque volume logique :

9 Monter un système de fichiers (FileSystem)

Pour pouvoir utiliser les deux systèmes de fichiers, il faut les monter.

On va d'abord créer les points de montage :

```
[root@localhost ~]# mkdir /finance
```

```
[root@localhost ~]# mkdir /info
```

Ensuite monter chaque système de fichiers dans son point de montage :

```
[root@localhost ~]# mount /dev/VG_DATA/lv_info /info
```

```
[root@localhost ~]# mount /dev/VG_DATA/lv_finance /finance
```

Vérifier les montages :

```
[root@localhost ~]# mount|grep VG


/dev/mapper/VG_DATA-lv_info on /info type xfs
(rw,relatime,attr2,inode64,noquota)
/dev/mapper/VG_DATA-lv_finance on /finance type xfs
(rw,relatime,attr2,inode64,noquota)
```

Pour que les montages se fassent automatiquement au démarrage du serveur, il faut ajouter les deux lignes suivantes dans le fichier **/etc/fstab** :

/dev/VG DATA/lv	info	/info	xfs	defaults	0	0
/dev/VG DATA/lv	finance	/finance	xfs	defaults	0	0

10 Redimensionner un VG

1) Ajouter un nouveau disque de 2GB et démarrer le serveur.



2) Lancer la commande fdisk

```
[root@localhost~]# fdisk /dev/sdc
Welcome to fdisk (util-linux 2.23.2).

Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.


Device does not contain a recognized partition table
Building a new DOS disklabel with disk identifier 0x6c846482.

Command (m for help):
```


3) Créer une nouvelle partition

```
root@localhost:~
                                                             Command (m for help): n
Partition type:
   р
       primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
       extended
Select (default p):
Using default response p
Partition number (1-4, default 1):
First sector (2048-4194303, default 2048):
Using default value 2048
Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (2048-4194303, default 4194
Using default value 4194303
Partition 1 of type Linux and of size 2 GiB is set
Command (m for help):
```


4) Le type de la nouvelle partition est 8e (LVM)



5) Afficher la table des partitions



6) Sauvegarder



7) Créer un volume physique

```
[root@localhost ~]# pvcreate /dev/sdc1

Physical volume "/dev/sdc1" successfully created.
```

8) Afficher les propriétés du nouveau volume physique

```
[root@localhost ~]# pvdisplay /dev/sdc1
 "/dev/sdc1" is a new physical volume of "<2.00 GiB"
 --- NEW Physical volume ---
 PV Name
                       /dev/sdc1
 VG Name
                  <2.00 GiB
 PV Size
 Allocatable
                 NO
 PE Size
                   0
                   0
 Total PE
 Free PE
                   \cap
 Allocated PE
 PV UUID
                   tspAF4-kejY-E134-ZQZK-ND4n-MmnA-WJhFxL
```

9) Ajouter le volume physique au VG VG_DATA

```
[root@localhost ~] # vgextend VG_DATA /dev/sdc1

Volume group "VG_DATA" successfully extended
```

10) Afficher les propriétés du VG VG_DATA

```
[root@localhost ~]# vgdisplay VG DATA
 --- Volume group ---
 VG Name
                       VG DATA
 System ID
 Format
                       lvm2
 Metadata Areas
                       3
 Metadata Sequence No 4
 VG Access read/write
                  resizable
 VG Status
 MAX LV
                   \cap
 Cur LV
                   2
 Open LV
                   2
                   0
 Max PV
 Cur PV
                   3
 Act PV
                  <11.99 GiB
 VG Size
 PE Size
                   4.00 MiB
                   3069
 Total PE
 Alloc PE / Size 1000 / <3.91 GiB
 Free PE / Size
                   2069 / 8.08 GiB
 VG UUID
                   IuwOtt-Qnto-unpe-iZLY-QX0A-z2qT-7UCdNj
```

11 Redimensionner un LV

Pour redimensionner un volume logique, on utilise la commande *lvextend*.

On va redimensionner la taille du volume logique à *lv_info* à 5Gb.

```
[root@localhost ~]# lvextend -L5G /dev/VG_DATA/lv_info
Size of logical volume VG_DATA/lv_info changed from 1.95
GiB (500 extents) to 5.00 GiB (1280 extents).
Logical volume VG_DATA/lv_info successfully resized.
```

Si on veut redimensionner en utilisant 100% de l'espace libre du VG :

```
[root@localhost ~]# lvextend -l +100%FREE /dev/VG DATA/lv info
```

Pour vérifier la nouvelle taille :

```
[root@localhost ~]# lvdisplay /dev/VG DATA/lv info
  --- Logical volume ---
 LV Path
                        /dev/VG DATA/lv info
                        lv info
 LV Name
                        VG DATA
 VG Name
 LV UUID
                        aTtChO-zK28-FpMR-URX1-k9zI-GAvL-
2X410w
 LV Write Access
                        read/write
 LV Creation host, time localhost.localdomain, 2019-03-11
17:51:05 -0400
 LV Status
                        available
 # open
                        1
 LV Size
                        5.00 GiB
 Current LE
                        1280
 Segments
 Allocation
                        inherit
 Read ahead sectors
                       auto
                        8192
 - currently set to
 Block device
                        253:2
```

12 Redimensionner un système de fichiers (FileSystem)

Afficher la taille de l'espace avant de redimensionner :

```
[root@localhost ~]# df -h
Filesystem
                             Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/centos-root
                              17G 1.2G 16G
                                              7% /
                                   0 900M
                                             0% /dev
devtmpfs
                             900M
tmpfs
                             911M
                                     0 911M 0% /dev/shm
                             911M 9.5M 902M 2% /run
tmpfs
                             911M 0 911M 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs
/dev/sda1
                            1014M 184M 831M 19% /boot
tmpfs
                             183M
                                   0 183M
                                             0% /run/user/0
/dev/mapper/VG DATA-lv finance
                             2.0G
                                    33M 2.0G 2% /finance
/dev/mapper/VG DATA-lv info
                             2.0G
                                   33M 2.0G
```

On va redimensionner la taille du système de fichiers afin qu'il occupe la totalité de l'espace du volume logique à *lv_info* (5Gb).


```
[root@localhost ~]# xfs growfs /info
meta-data=/dev/mapper/VG DATA-lv info isize=512 agcount=4,
agsize=128000 blks
                    sectsz=512 attr=2, projid32bit=1
                    crc=1
                                finobt=0 spinodes=0
                    bsize=4096 blocks=512000, imaxpct=25
data
        =
                    sunit=0 swidth=0 blks
        =version 2 bsize=4096 ascii-ci=0 ftype=1
naming
log
        =internal bsize=4096 blocks=2560, version=2
                    sectsz=512 sunit=0 blks, lazy-count=1
                    extsz=4096
realtime =none
                                blocks=0, rtextents=0
data blocks changed from 512000 to 1310720
```

Vérifier la nouvelle taille :

```
[root@localhost ~]# df -h
Filesystem
                             Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/centos-root
                              17G 1.2G 16G 7% /
                                   0 900M 0% /dev
devtmpfs
                             900M
tmpfs
                                     0 911M
                                              0% /dev/shm
                             911M
tmpfs
                              911M 9.5M 902M
                                               2% /run
tmpfs
                             911M 0 911M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1
                             1014M 184M 831M 19% /boot
                                        183M 0% /run/user/0
tmpfs
                             183M
                                     0
                             2.0G
/dev/mapper/VG DATA-lv finance
                                    33M 2.0G
                                               2% /finance
/dev/mapper/VG DATA-lv info
                              5.0G
                                    33M 5.0G
                                               1% /info
```

13 Outil graphique

CentOS est accompagné de l'outil graphique **system-config-lvm** qui permet de retrouver toutes les informations précédentes de manière plus conviviale :



Cet outil est accessible via le menu GNOME Environnement de bureau – Paramètres de système – Logical Volume Management