## V. Pole magnetyczne

Pole magnetyczne wytwarzają magnesy trwałe oraz obwody z prądem elektrycznym. W gruncie rzeczy powstawanie pola magnetycznego zawsze można sprowadzić do ruchu cząstek naładowanych (najczęściej elektronów) i ponadto do ich tzw. momentu spinowego (czyli momentu pędu własnego).

Pole magnetyczne **B** definiujemy przez siłę działającą na poruszający się ładunek:

Jeżeli dodatni ładunek próbny  $q_0$  porusza się w stronę punktu P z prędkością  $\mathbf{v}$  i jeżeli na ten ładunek działa odchylająca siła  $\mathbf{F}$ , to w punkcie P istnieje pole magnetyczne o indukcji  $\mathbf{B}$ , zdefiniowane następującym równaniem:

$$\mathbf{F} = \mathbf{q}_0 \mathbf{v} \times \mathbf{B} \tag{112}$$

Siłę zdefiniowaną powyżej nazywamy siłą Lorentza.

W istocie swej, pole magnetyczne jest poprawką relatywistyczną do pola elektrycznego i w związku z tym, można by go nie definiować jako osobnego pojęcia. Niemniej, byłoby to wysoce niewygodne w licznych praktycznych zastosowaniach. Dlatego też, pole magnetyczne definiujemy poprzez siłę Lorentza.

## Przewodnik z prądem w polu magnetycznym

Pole magnetyczne odchyla poruszający się ładunek. Ponieważ prąd jest zbiorem takich ładunków to spodziewamy się, że będzie ono również odchylało przewodnik, w którym płynie prąd *i*.



Stwierdza się, że na taki przewodnik działa siła:


$$\mathbf{F} = \mathbf{il} \times \mathbf{B} \tag{113}$$

gdzie l jest wektorem skierowanym zgodnie z kierunkiem prądu elektrycznego i o długości równej długości przewodnika.

Jeśli przewodnik nie jest prostoliniowy, to siłę działającą na element jego długości dl wyliczamy zgodnie z relacją:

$$\mathbf{dF} = \mathbf{idl} \times \mathbf{B} \tag{114}$$


Zauważmy, że na występowaniu siły działającej na przewodnik z prądem w polu magnetycznym oparte jest działanie mierników elektrycznych (np. amperomierzy) oraz silników elektrycznych - Rys. 30.



Rys. 30. Zasada działania amperomierza (po lewej) oraz silnika prądu stałego (po prawej).

## Wyprowadzenie Równ. 113:

Prąd w metalowym przewodniku jest przenoszony przez swobodne elektrony. Jeśli przez *n* oznaczymy liczbę elektronów w jednostce objętości przewodnika, to wielkość średniej siły działającej na pojedynczy elektron dana jest wzorem (załóżmy, że wektor indukcji pola magnetycznego jest prostopadły do przewodnika):



$$F_{e}^{'} = ev_{u}B$$

Korzystając ze wzoru na gęstość prądu:

$$j = nev_u$$

wyliczamy v<sub>u</sub> i podstawiamy do poprzedniego równania:

$$F_e' = eB \frac{j}{ne} = \frac{jB}{n}$$

Drut o długości l zawiera nSl swobodnych elektronów (gdzie Sl jest objętością części przewodnika o przekroju S i długości l), czyli całkowita siła działająca na swobodne elektrony w przewodniku to:

$$F = (nSl)F'_e = nSl\frac{jB}{n}$$

Ponieważ: i = jS, więc:

$$\mathbf{F} = \mathbf{i} \mathbf{l} \mathbf{B} \tag{115}$$

co jest równoważne z Równ.113 w przypadku pola **B** skierowanego prostopadle do przewodnika.

## Efekt Halla

W roku 1879 E. H. Hall przeprowadził doświadczenie, które pozwala określić znak ładunku