一、 实验目的

- 1. 营会正确使用数字示波器来分析汨练计数器的输出脉冲波形。
- 2. 学会根据记录的波形3解的纸体的对间特性。

二、实验原理

汨练计数器是一种粒子探测器,由汨练体、党光光子检测器两个基本礼件组成。

- 1. 汨练体: 塑料汨练体以及各种无机汨练晶体。将通过汨练体的粒子 (a, b, r, u 3等) 沉积的能量转换成汨练荧光光
- 2. 荧光光子检测器:各种光敏检测器,最常用的是光电倍增管。将沿弧体输出的荧光光子转换成光电子,并对原知光电子进行倍增,最后在光电倍增管的阳极输出回路上形成一个与输入的荧光脉冲相对应的电流脉冲。过程如因。

在图中:

图1: 粒子通过泊练体,并与泊练体原子、分子发生相互作用,沉积能量。过程持续对间为皮秒量级,响应可以近似为delea 函数。




图2: 沉积的能量激发形成闪烁荧光发光中心, 之后发光强度随时间变化近似指数衰减, 衰减常数七与闪烁体荧光发射机制相关。若光在闪烁体中的传输和各机对间忽略不计, 则七。" 约等于七。。

图 3: 光电倍增管阳极单位对间收集电子数随时间的变化。实际上光明极光电转换过程和各打拿极的倍增过程存在对间晃动和对间延迟,单位对间电子数脉冲仅近似为荧光脉冲形状,前沿由于度型对间的分散二而上升缓慢,后指数衰减,衰减常数近似为七,携带了汨泺体荧光对间特性的信息。因此实

际上,这就是荧光对间分布在对间轴上移动了 后与光电倍增管单光子度越对间分布函数的卷积。

图火: 光电倍增管的输出电压肠冲波形。是电流肠冲 (2) 在光电倍增管的输出 Rc 回路上形成的。为得到波形 ,可以求解电路方程。对于给定的电流肠冲波形,精确解为:

$$U(t) = rac{Q_0 R}{RC - au_0} \Big(e^{-rac{t}{RC}} - e^{-rac{t}{ au_0}} \Big)$$

其中Rc为翰出回路对间常数,Q。为收集的总电荷,to为为党光脉冲的衰减对间常数。通过已知衰减对间常数的晶体得到的翰出波形,可以通过抄合求得输出回路的Rc。 标定系统的Rc后,对于未知晶体,可以根据测得的波形,利用以上公式来拟合,就可以得到闪烁体的荧光对间特性。 在Rc<<to>to

$$U(t) = \frac{Q_0 R}{\tau_0} \left(e^{-\frac{t}{\tau_0}} - e^{-\frac{t}{RC}} \right)$$

输出肠冲最大幅度的QR/en 脚冲对间喜渡常数约的2.34。。

实际上还有其他观测汨练体造光衰溅的方法。将图中的汨练体以下的部分看成一个条绕,用契伦村走辐射作为 光源直接 照射光明极,氾逐输出肠冲波形,该肠冲波形就是条绕对

de (ea 光源的响应函数。用沟泺体取代契伦村走辐射体 C有机玻璃),设沟泺体的荧光对间分布为fle),则输出波形为:

再进行退卷积,就可以求得沟际体的荧光对间分布。

$$W(t) = f(t) \odot \delta(t)$$

三、 实验装置

- 1、氾录单次脉冲的数字存储示波器。
- 2、可知换的原体的闪烁计数器条绕,包括喜压电源。
- 3、契伦村走辐射体(有机玻璃),NaILTI), CSILTI),塑料的炼体,氧化铈晶体(cefi)

四、实验内容

- 1、观测汨练体造光对间特性对输出波形的影响,辨认块熳汨练体。
- 2、观测光电倍增管输出回路的对间常数对输出肠冲波形的影响。
- 3、用delea老源测定光电倍增管的响应函数。
- 4、分析记录不同的练体荧光衰减对间常数七。。

五、实验步骤

- 1. 选择 / 井样品有机玻璃, 没定光电倍增管输出回 物。
- 2 加光电倍增管喜压至规定值。
- 3. 在数字示波器上氾逐字宙线通过样品产生的肠冲波
- 形, 记录存储10各示例的波形。
- 4. 分别置入其他样品,同样氾毒店储10个波形。
- 5. 置入NaI(TI)晶体, 改变输出回路的多截电阻, 在各种参数下记录5个波形。