Полиэкран — инструкция пользователя



Версия 1.3. English version

Полиэкран — надстройка для Microsoft PowerPoint. Она запускает несколько показов одновременно на разных мониторах одного компьютера: на одном экране презентация, на другом электронное расписание, на третьем ещё что-то. Показы продолжают идти, когда за компьютером работают в других программах.

1. Что нужно

- Компьютер с Windows 10 или 11 и двумя или более мониторами (подойдут и телевизоры, подключённые как мониторы).
- Microsoft PowerPoint 2013 или новее, включая Microsoft 365.
- .NET Framework 4.6.2 или новее. В Windows 10 и 11 он уже есть.

Права администратора не нужны.

2. Установка

1. Закройте PowerPoint.
2. Запустите `Poliekran-1.3.0-setup.exe`.
3. Если Windows покажет окно «Система Windows защитила ваш компьютер», нажмите «Подробнее» → «Выполнить в любом случае». Установщик не подписан цифровой подписью, поэтому Windows его не узнаёт.
4. Нажмите «Далее», затем «Готово». Можно сразу отметить «Запустить PowerPoint».

Программа ставится в папку `%LOCALAPPDATA%\Programs\Poliekran`. Там же лежат эта инструкция и краткая памятка `README.txt`.

3. Где кнопка

Откройте PowerPoint, перейдите на вкладку **«Слайд-шоу»**. Справа появится группа **«Полиэкран»** с одноимённой кнопкой. Нажмите её, откроется панель управления.

Если кнопки нет, смотрите раздел 10.

4. Пульт

Сверху вниз:

Элемент	Что делает
Список мониторов	Выбор экрана, на котором пойдёт показ. Строка вида «2: 1920×1080, позиция 1920,0». Основной монитор подписан «основной».
«Полный экран» / «Окно»	Режим показа. Используйте «Полный экран». «Окно» — запасной вариант, он менее надёжен.

Элемент	Что делает
«Запустить файл…»	Выбрать презентацию и запустить её на выбранном мониторе.
«Обновить мониторы»	Перечитать список мониторов, если вы подключили или отключили экран.
«Слайды без времени смены листать через»	Сколько секунд держать слайд, у которого в самой презентации не задано время смены. По умолчанию 15 с. «не листать» — ждать, пока перелистнут вручную.
«Перезапускать показ, когда файл изменился»	Следить за файлом и показывать новую версию, когда его пересохранят. Нужно для расписаний.
Таблица показов	Файл, монитор, текущий слайд, статус и настройки каждого запущенного показа.
«< Назад», «Вперёд >»	Перелистнуть слайд в выбранном показе.
«Перезапустить»	Запустить выбранный показ заново.
«Остановить», «Остановить все»	Остановить выбранный показ или все сразу.
«Esc в показе останавливает его»	Разрешить останавливать показ клавишей Esc прямо на экране. Снимите галочку для экранов, которые никто не должен трогать.

Кнопки «Назад», «Вперёд», «Перезапустить» и «Остановить» действуют на показы, выделенные в таблице. Если показ один, выделять его не нужно.

Пульт можно закрыть крестиком: показы при этом продолжают идти. Вернуть пульт можно той же кнопкой на ленте.

5. Как запустить показ на мониторе

1. В списке мониторов выберите нужный экран.
2. Оставьте режим «Полный экран».
3. Выберите время для слайдов без своего времени смены:
   - для информационного экрана или расписания — 10–30 секунд;
   - для обычного доклада, который листают вручную, — «не листать».
4. Если файл будут обновлять, оставьте галочку «Перезапускать показ, когда файл изменился».
5. Нажмите «Запустить файл…» и выберите презентацию.

Показ откроется на выбранном мониторе во весь экран. Повторите для остальных мониторов. Один и тот же файл можно запустить на нескольких экранах.

Показ всегда идёт по кругу, со всеми слайдами. Исходный файл не меняется: программа работает с копией.

6. Электронное расписание

Как подготовить файл

- Сделайте расписание обычной презентацией PowerPoint: одна страница — один слайд.
- Если страниц несколько, их можно листать автоматически. Либо задайте время в самой презентации («Переходы» → «Время показа слайдов» → «После»), либо выберите интервал в пульте при запуске.
- Положите файл туда, где его удобно править: на тот же компьютер или в общую сетевую папку.
- Не ставьте на файл пароль: PowerPoint остановится и будет его спрашивать.

Как обновлять

Откройте файл на любом компьютере, поправьте и сохраните. Закрывать его не обязательно. Примерно через 10 секунд экран покажет новую версию сам.

Как это работает. Программа проверяет файл раз в 5 секунд. Когда видит новую версию и убеждается, что запись закончилась, она открывает её, и только после этого подменяет показ. Если новый файл открыть не удалось (например, его ещё копируют), на экране остаётся старое расписание, а программа попробует позже. Если страниц стало меньше, показ начинается с первой.

Пока идёт показ, исходный файл не заблокирован: его можно перезаписать, переименовать или заменить другим с тем же именем.

7. Управление идущими показами

Статусы в таблице

Статус	Что значит
«идёт»	Показ работает.
«перезапуск»	Показ запускается или перезапускается, это занимает несколько секунд.
«упал, повтор через N с»	Показ закрывался несколько раз подряд, программа сделала паузу и через N секунд попробует снова.

Остановка

Совсем остановить показ можно так:

- кнопкой «Остановить» или «Остановить все» в панели управления;
- прямо на экране: клавишей Esc, «-», Ctrl+Break или пунктом «Завершить показ» в меню правой кнопки мыши (если стоит галочка «Esc в показе останавливает его»);
- закрыв PowerPoint: остановятся все показы.

Автоматический перезапуск

Если окно показа закрылось само (сбой, вмешательство другой программы), показ запускается заново с того же слайда. Если за минуту это случилось пять раз, программа ставит показ на паузу на 60 секунд, а потом пробует снова. Кнопка «Перезапустить» пробует сразу.

8. Экраны без присмотра

Если компьютер с расписанием стоит в холле и к нему никто не подходит:

- Снимите в панели управления галочку «Esc в показе останавливает его». Случайно нажатый Esc тогда не погасит экран: показ вернётся через несколько секунд.
- Запретите Windows гасить экран и уходить в сон. Windows 11: «Параметры» → «Система» → «Питание» (на ноутбуке «Питание и батарея») → «Экран и спящий режим». Windows 10: «Параметры» → «Система» → «Питание и спящий режим». Везде выберите «Никогда».
- Отключите заставку: «Параметры» → «Персонализация» → «Экран блокировки» → «Заставка», в списке выберите «(нет)».
- Учтите, что Windows может перезагрузиться для обновлений. После перезагрузки показы нужно запустить заново: автоматического запуска пока нет.

9. Обновление и удаление

Обновление. Закройте PowerPoint и запустите установщик новой версии. Он увидит установленную программу и предложит «Обновить до версии … или переустановить». Нажмите «Далее».

Удаление — любой способ:

- снова запустите установщик и выберите «Удалить Полиэкран с этого компьютера»;
- Windows 11: «Параметры» → «Приложения» → «Установленные приложения» → «⋯» рядом с «Полиэкран» → «Удалить»;
- Windows 10: «Параметры» → «Приложения» → «Приложения и возможности» → «Полиэкран» → «Удалить».

PowerPoint перед удалением нужно закрыть. Удаляются файлы программы, записи в реестре и журнал.

Для администраторов: тихая установка `Poliekran-1.3.0-setup.exe /S`, тихое удаление `Poliekran-1.3.0-setup.exe /uninstall /S`. Коды выхода: 0 — успех, 3 — запущен PowerPoint, 4 — нет .NET Framework 4.6.2, 5 — в пути к папке пользователя есть символ # или %.

10. Если что-то не работает

Нет кнопки «Полиэкран» на ленте. «Файл» → «Параметры» → «Надстройки». Внизу в поле «Управление» выберите «Надстройки COM», нажмите «Перейти» и поставьте галочку у «Полиэкран». Если надстройки в этом списке нет, выберите в поле «Управление» пункт «Отключенные объекты», нажмите «Перейти», выделите «Полиэкран», нажмите «Включить» и перезапустите PowerPoint.

PowerPoint спросил «Отключить надстройку?». Нажмите «Нет» и пришлите журнал (см. ниже).

Показ открылся не на том мониторе. Нажмите «Обновить мониторы», выберите экран заново, остановите показ и запустите снова.

Расписание не обновляется. Проверьте, что при запуске стояла галочка «Перезапускать показ, когда файл изменился» (в колонке «Настройки» должно быть «следит за файлом») и что сохраняют тот же файл, который запущен, а не копию с другим именем. Если файл лежит в сетевой папке, проверьте, что она доступна с этого компьютера.

Слайды не листаются. В колонке «Настройки» стоит «не листать», а у слайдов нет собственного времени смены. Остановите показ и запустите снова с интервалом, например 15 с.

Установщик пишет, что PowerPoint ещё работает. Закройте все окна PowerPoint. Если сообщение не пропадает, PowerPoint завис в фоне: откройте диспетчер задач (Ctrl+Shift+Esc), найдите «Microsoft PowerPoint», нажмите «Снять задачу» и затем «Повторить».

Не запускайте PowerPoint от имени администратора. В таком режиме он может не видеть надстройку.

Журнал

Программа пишет журнал в `%LOCALAPPDATA%\Poliekran\log.txt`. Чтобы его найти, вставьте этот путь в адресную строку Проводника. Журнал очищается, когда перерастает 1 МБ.

Если нужна помощь, приложите журнал, укажите версии Windows и Office и опишите, что происходило. В журнале есть полные пути к вашим файлам, так что уберите из него лишнее, прежде чем отправлять.

© 2026 Надежда “Umnokisa” Булочко. Лицензия MIT.